BRIEFE AN EINE DEUTSCHE PRINZESSIN ÜBER VERSCHIEDENE...

Leonhard Euler, Johann Heinrich Jacob Müller



3m felben Berlage find ferner erichienen :

Praktische Lehrbücher

ber

gemeinnützigften Wiffenschaften

gur Selbstbelehrung und Fortbilbung

Lefer aller Stände:

Populäre Anatomie und Physiologie bes Menfchen, ober ber menschliche Korper nach seinem Bau und seinen Berrichtungen gemeinsasslich bargestellt von Dr. E. A. Quismann. Zweite, mit Holzschnitten und erklarenbem Texte vermehrte Auflage.

Mftronomie, von Dr. Morig A. Stern, Privatbocent in Göttingen, 8. geb. 3weite vermehrte Ausgabe. 21 Sgt.

Mineralogie, von Geh.:Rath Brof. Dr. Karl Cafar v. Leonharb in heibelsberg. 8. geh. Zweite verbefferte Ausgabe. 21 Sgr.

Geologie und Geognofie, von bemfelben.

Erbkunde, illustrirte, von Brof. Dr. Br. B. Soffmann. Thr. 1. -

Mechanit und Mafchinenlehre, von Prof. Dr. Karl holhmann 8. geh. 18 Sgr.

Unter ber Preffe befinden fich:

Pflangentunde, in zwei Theilen: I. Allgemeine. 11. Specielle; von Prof. Dr. Dt. Seubert in Carleruhe.

Chemie, organische, von Brof. Dr. Georg Blumenbach. 8. geh.

Bootomie und Boophysiologie, von Prof. Dr. A. A. Berthold in Gottingen.

Maturgefchichte bes Thierreiche, von bemfelben. 2 Theile.

Länders, Bolfers und Staatentunbe, ober allgemeine und malerifche Erbs befchreibung von Prof. Dr. Deinide.

Technologie, von Brof. Dr. Reuff.

Raturiehre, von Brof. Dr. Rarl Solymann.

Praktische Mathematik ober Arithmetik, Geometrie, Stereometrie und Trigonometrie nach ben Beburfniffen bes bürgerlichen und praktischen Lebens.

Leonhard Guler's

Briefe an eine deutsche Prinzessin

über verschiedene Gegenftande

ber

Physix und Philosophie.

ű

Auf's Neue nach dem Frangöfischen bearbeitet.

Mit einem Supplemente, die nenesten Ergebnisse und Bereicherungen der Physik in Briefform behandelnd,

bon

Dr. Joh. Müller, Professor ber Physit und Technologie an ber Universität ju Freiburg im Breisgau.

In brei Theilen. Dritter ober erganzenber Theil.

Stuttgart. 3. B. Müller's Berlagsbuchhandlung.

1848.

Bebrudt bei Blum und Dogel in Stuttgart.

Dritter Theil.

Erfter Brief.

Durch bie Lecture ber Guler'ichen Briefe haben Sie bas Studium ber Phyfit liebgewonnen. - In ber That hat Guler burch feine Briefe an eine beutiche Bringeffin ben Dant aller Gebilbeten verbient, benen er ben Weg zur Ginficht in eine ber erha= benften und zugleich tief in's practifche Leben eingreifenben Biffenfchaft anbahnte, weil er burd Berbreitung grundlicher natur= wiffenschaftlicher Kenntniffe eine gebiegene Bilbung beforbert. Betrachten wir bie Beit, in welcher Guler fchrieb, fo muffen wir Gu-Ier's Berbienft nur um fo bober fchaben; er lebte in einer Beit, in welcher nicht allein bie Biffenschaft felbft noch vielfach von pebantifchen Formen umgeben, fonbern auch bie Refultate berfelben lediglich bem Gelehrten von Fach zugänglich maren, in welcher Niemand baran bachte, bie Grundzuge ber Naturmiffenschaften gum geiftigen Gigenthum aller Gebilbeten zu machen. Guler, ber größfte Mathematiter und Phyfiter feiner Beit, verschmahte es nicht, Die Elemente ber Bonfit in wunderbar flarer Darftellung bem Laien zugänglich zu machen, mabrend er auf ber andern Seite burch Die tiefften Forschungen gur Beiterbilbung ber Biffenschaft mehr beitrug als mohl irgend einer feiner Beitgenoffen. Leiber fanb Guler's Beifpiel nicht bie Rachahmung, wie man es batte mun-Gelbft bis in bie neuefte Beit haben nur wenige fcben follen. namhafte Gelehrte fich in popularer Darftellung verfucht, Die gabllofen Schriften aber, welche bem mohlgefühlten Bedurfniffe abhelfen follten, und welche burch ben Damen ber "popularen" Schriften eingeführt murben, find meiftens von Leuten gefchrieben, welche einer folden Aufgabe nicht gewachfen waren, welche felbft nicht bie nothige Renntnig bes Gegenstanbes hatten, welchen fle portragen wollten, und welche nur oberflächliche Darftellungen flatt Guler III.

ber fo fehr zu munichenden popularen ober volksthumlichen gaben. Durch folde Schriften ift leider bas Wort popular in Diffredit gerathen, eine populare Schrift ift Vielen gleichbedeutend mit oberflächlich.

Doch gibt es ruhmliche Ausnahmen; Littrow und Liebig 3. B. haben nicht allein zur Entwickelung ber Wiffenschaft gewirtt, fle haben auch zur Berbreitung berfelben bas Ihrige redlich bei-

getragen.

Gine populare Darftellung naturmiffenschaftlicher Gegenftande ift in ber That feine fo leichte Aufgabe; fie forbert eine volltom= mene Befanntichaft mit bem gangen gu behanbelnben Gebiete; benn ohne eine folche ift es nicht möglich, que ber ungeheuren Daffe bes Daterials gerabe bas Wichtigfte, bas Characteriftifcfte Gin Bubrer muß feine Begend fehr mohl fennen, auszumählen. um ben Fremben auf ben furgeften, am wenigften mubevollen De= gen auf bie Soben zu geleiten, von welchen berab er einen leberblid ber Landschaft hat, von welchen aus er fich zu orientiren im Stande ift. - Bei vollfommener Renntnif bes Gegenflandes hat aber auch noch bie Form ber popularen Darftellung ihre eigenthumlichen Schwierigfeiten, benn es banbelt fich ja gerabe barum, Die Grundzuge ber Biffenschaft nicht in ber ibr eigenthumlichen Musbrudeweife, fondern in ber Sprache bes gewöhnlichen Lebens barguftellen, und bie wiffenschaftliche Ausbruckemeife erft zuganglich zu machen.

Wenn ich dieß bebenke, so kann ich kaum hoffen, Ihrem Bunsche zu genügen, "in brieflichen Wittheilungen Sie mit den wichtigften physikalischen Thatsachen und Gesegen bekannt zu machen, welche seit Euler entdeckt und nachgewiesen wurden." Die Aufgabe hat doppelte Schwierigkeiten, einmal sind seit Euler ungeheure Fortschritte in der Physik gemacht worden, dann aber scheint mir gerade der Umftand misslich, daß meine Briefe gleichsam ein Supplement zu den Euler'schen bilben, deren wahrhaft klassische Klarheit ich auch

nicht entfernt erreichen zu fonnen hoffen barf.

Bollte ich jedoch ben letteren Grund geltend machen und besthalb auf Ihre Bitte nicht eingehen, so könnte man mir nicht ganz mit Unrecht einigen Egoismus vorwerfen. Wenn ich burch eine Fortsetzung der Euler'schen Briefe hoffen kann, auch ein Weniges zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse beizutragen, so muß schon dieser Grund bestimmend sehn, mag ich auch bei einer Vergleichung meiner Arbeit mit ber Euler'schen noch so

11

715

n:

đ

yis.

1

17

10

i

12

4

6

湿

fü

西西阿西西

Ŋ

请

ij,

炒

ch

13

16

P.

ø

weit zurudstehen, und beghalb siehe ich auch nicht an, die Fortsfehung ber Euler'ichen Briefe zu übernehmen, nur muß ich Ihre Nachsicht in Unspruch nehmen und namentlich bitten, nicht die Euler'ichen Briefe als Maaßstab bei ber Beurtheilung ber meisnigen anzulegen.

Derjenige Gegenstand, mit welchem ich Sie zunächst zu unterhalten gebenke, ist die Wärmelehre, die zu Euler's Zeit noch sehr wenig cultivirt wurde. Die Lehre von der Bärme ist in neuerer Zeit durch zahlreiche Thatsachen und Gesetze erweitert worden, die auch sur das practische Leben von der höchsten Bedeutung geworzben sind. Welche Rolle spielt z. B. in unsern Tagen die Dampsmaschine? Wie diel hat nicht die genauere Kenntnis der Wärmezlehre zur richtigeren Erkenntnis der meteorologischen Erscheinungen beigetragen? Um jedoch solch interessante Gegenstände besprechen zu können, muß ich so ziemlich bis zu ben ersten Grundsätzen der Wärmelehre zurückgehen, vor allen Dingen aber muß ich Ihnen über die Einrichtung des Thermometers noch einige Erläutez rungen geben, welche den Gegenstand meines nächsten Brieses ausmachen werden.

Zweiter Brief.

Für die Barmelehre ift ohne Zweifel ber Thermometer das wichtigste aller Instrumente. Un die Erfindung und Bervollkomm=nung des Thermometers sind mehr oder weniger alle Fortschritte der Barmelehre geknüpft, es ift besihalb nöthig, dieses Instrument etwas naher zu betrachten.

Es durste wohl nicht leicht ein physitalischer Apparat so verbreitet seyn, wie der Thermometer, deshalb ist auch seine Einrichtung im Allgemeinen bekannt; Jedermann weiß, daß das Thermometer aus einer Glaskugel besteht, welche am Ende einer engen Glasköhre angeblasen ist, daß diese Kugel und ein Theil der Röhre mit Quecksilder oder Weingeist gefüllt ist, und daß die Flüssissistissaule in der Röhre steigt, wenn die Kugel erwarmt, daß sie sinkt, wenn die Kugel ertaltet wird; daß jeder bestimmten Stellung des Gipfels der Flüssissistis auch ein bestimmter Erwarmungsgrad der Kugel entspricht. Jedermann spricht auch von Thermometergraden und verbindet damit eine bald mehr, bald

1 *

weniger richtige Borftellung. Da es nun gum Berftanbnig ber Barmelebre unumganglich nothig ift, bag man gang genau miffe, mas man unter jenen Graben zu verfteben babe, fo bin ich fo fret, Ihnen bie Ginrichtung ber Thermoteterfcala naber auseinander gu feben, auf Die Gefahr bin, Manches porzubringen, mas Ihnen pielleicht theilmeife ichon befannt ift.

Taucht man bie Thermometerfugel in fcmelgenben Schnee, fo wird fich ber Gipfel ber Quedfilberfaule balb an einem beftimmten Buntte ber Thermometerrobre feftftellen. Diefer Buntt wird martirt; es ift ber Gefrierpunft, ober ber Gispuntt.

Mun wird bie Thermometerfugel in flebenbes Baffer ge-Der Gipfel ber Quedfilberfaule wird rafch fleigen, balb taucht. aber an einer Stelle ber Robre fleben bleiben, welcher abermals marfirt wird, und welche ber Giebpunft beift.

Diefe beiben Buntte find Die Dormalpuntte bes Thermometere, ihr Abstand führt ben Ramen bee Dormalabstan-Diefer Mormalabstand wird nun auf verschiedene Beife abaetheilt; Die bei uns gebrauchlichfte Stala ift bie Reaumur'fche, bei welcher Die Entfernung bes Gefrierpunfts vom Giedpunkt in 80 gleiche Theile getheilt ift. Der Giebunft ift mit O. ber Giebpunft ift mit 80 bezeichnet. Die Theilung ift in gleicher Beife über ben Ciedvunkt und unter bem Rullpunkt fortgefest. Die unter bem Gefrierpunkt liegende Grabe find ale negative (- minus) bes zeidinet.

Die Celfius'iche Ccala bat mit ber Reaumur'ichen ben Rullpunft gemein, ber Normalabstand ift aber in 100 gleiche Theile aetheilt, mithin ift auch ber Ciebpunkt bes Baffere mit 100 be-

zeichnet.

Die Celfius'iche Scala ift zu miffenschaftlichen Untersuchungen faft ausschließlich im Gebrauch, ich werbe mich befibalb auch berfelben in meinen folgenben Briefen bebienen; wo nicht ausbrudlich bas Gegentheil gefagt ift, find unter ben Thermometergraben ftets bie Grabe bes 100theiligen Thermometere gemeint.

Die Scala bes in England gebrauchlichen Thermometers bat nicht ben Gefrierpunkt bes Baffers gum Rullpunkt, fonbern einen Bunft, bis zu welchem ber Thermometer finft, wenn man ibn in eine fünftliche Raltemischung von Schnee und Rochfalg taucht. Die Temperatur biefer Difchung ift 17% Celflus'iche Grabe unter bem Gefrierpunft bes Waffere. Der Bmifdenraum amifchen biefen Buntten und bem Giebpunft bes Baffere bei'm bet

rife.

fid

THE SERVICE SERVICES

Gi

11

001

10

18

125

1

il

16

ø

Ø

1

Vahrenheit'schen Thermometer ift in 212 gleiche Theile getheilt, ber Nullpunkt unsers Thermometers ift auf ber Fahrenheit'schen Scala mit 32 bezeichnet. Die folgende Tabelle mag bazu bienen, Ihnen bie Vergleichung ber verschiedenen Thermometrescalen zu erleichtern.

Celfius.	Reaumur.	Fahrenheit.
- 20	<u> </u>	- 4
10	- 8	+ 14
0	0	32
+ 10	+8	50
20	16	68
30	24	86
40	32	104
50	40	122
60	48	140
70	56	158
80	64	176
90.	72	194
100	80	212

Die gewöhnlichen Thermometer gehen nicht weit über ben Siedpunkt bes Wassers hinaus, zu speciellen Zweden hat man aber Quecksiberthermometer konstruirt, welche bis 360° gehen; für große Kältegrabe kann man jedoch die Quecksiberthermometer nicht gebrauchen, weil das Quecksiber schon bei — 40°C gefriert. Für solche Källe wendet man Weingeist als thermometrische Flüssigkeit an, der dagegen für höhere Temperaturen unsbrauchdar ift, weil er sich in der Nähe seines Siedpunktes (78°C) unregelmäßig ausdehnt.

Warum aber, werben Sie vielleicht fragen, wendet man nicht die verbreiteiste aller Bluffigkeiten, das Wasser, als thermometrische Kluffigkeit an? Zunächst offenbar, weil sein Gefrierpunkt gar zu hoch liegt, weil das Wasser in der Thermometerkugel schon bei der geringsten Kälte frieren, die Kugel zersprengen und das Instrument unbrauchbar machen wurde. Freilich kann das Wasser in einer Thermometerkugel oft weit unter dem Gefrierpunkt erkaltet werden, wenn sie ganz ruhig hangt, wovon ich wohl spater noch einmal reden werde, und dadurch wird die Gesahr des Zers

fpringene ber Rugel mohl etwas vermindert; ein anderer Umftand aber macht bas Waffer fur Thermometer absolut unbrauchbar.

Das Baffer behnt fich namlich in ber Rabe feines Gefrietpunftes gang unregelmäßig aus. Bei 4° ift es bichter ale bei jeber andern Temperatur, BBaffer von 4° behnt fich aus, man mag es erwarmen ober erfalten. Man fann fich von biefer Behauptung leicht mit Gulfe eines Bafferthermometers überzeugen. Laffen Gie fich einen Bafferthermometer gang in ber Beife anfertigen, wie einen Quedfilberthermometer (eine Scala, ja bie Beftimmung ber Rormalpuntte ift unnothig), nur muß bie Rugel moglichft groß fenn, fie muß etwa 1 Boll im Durchmeffer haben. Stellt man bieg Inftrument nur mit einem gewöhnlichen Thermometer in ein Bimmer, beffen Temperatur etwa 0 o ift, fo wird fic ber Gipfel ber Bafferfaule an einen bestimmten Buntt ber Robre Bringt man nun beibe Inftrumente in ein warmes Bimmer, fo wird bas Quedfilberthermometer fleigen, bas Bafferthermometer aber wird finten, weil fich bas Baffer von 0 bei feiner Erwarmung zufammengieht. Diefes Bufammengiehen bauert jedoch nur, bis bas Baffer eine Temperatur von 4 ° erreicht hat; für biefe Temperatur ungefahr erreicht ber Bafferthermometer feine tieffte Stellung und fleigt bann fortmabrend mit machfenber Barme, jeboch nicht gleichmäßig mit bem Quedfilber; b. f. mabrend bas Quedfilber von etwa 5 ° auf 6 ° fleigt, fleigt bas Bafferthermometer nur febr wenig, es fleigt aber febr bedeutenb für gleiche Temperaturerhöhung bei hoberen Graben, es fleigt alfo 3. B. bedeutend, mahrend ber Quedfilber-Thermometer von 50 auf 51 ° fleigt.

Diefe Unregelmäßigfeiten machen bas Waffer gur Conftrut-

tion von Thermometern unbrauchbar.

Dritter Brief.

Bon der Musbehnung ber Luft und ber Entftehung ber Binbe.

Die Lehre von der Barme mar, wie ich fcon bemerkte, gu Guler's Beit noch wenig ausgebilbet, ich habe beghalb auf biefem Relbe nicht allein Manches nachzutragen, fondern auch Giniges gu In feinem funfgehnten Briefe fpricht Guler von zwei berichtigen. Bimmern, welche burch eine Thure mit einander verbunden find, und fagt, bag wenn bie Luft in bem einen erwarmt murbe, fle fic

ausbehne und theilweife in bas andere übergehe und bie Luft bort etwas comprimire, bis in beiben Raumen wieder gleiche Glasticität berriche. So einfach ift aber bier ber Vorgang burchaus nicht; es wurde bieg wohl nur bann ber Fall febn tonnen, wenn beibe Bimmer nur burch eine fleine Deffnung verbunden maren. Mlebann murbe bie marme Luft burch biefe Deffnung aus bem warmeren Bimmer in bas faltere bringen.

Sobald aber die Thure Die Deffnung ift, welche bie beiben Bimmer verbindet, ift die Sache nicht mehr fo einfach. mere Luft ift, wie Sie wiffen, unter fonft gleichen Umftanben leichter als bie falte, in einem geheigten Bimmer wird alfo bie warmere Luft an bie Dede fteigen, die faltere fich auf bem Boben lagern. Man fann fich von biefer Behauptung leicht mittels eines Thermometere überzeugen. Am Boden bes Bimmere wird er niebriger fteben als an ber Decte.

liminal

Bat.

Germe

r ale hi

18, MI

ciet 🐉

Hengel

2 2015

Hipp

d mis

hint

ME

rin it

1

Tille

Nago Option

014

100

N.

110

idi

12

62

n is

· M

ı il

hat

1

1

Die Folge davon ift nun, bag bie marme Luft oben ausftromt, mabrend unten bie falte Luft in bas geheizte Bimmer einbringt. Man fann fich von biefen entgegengefeten Richtungen und Luftströmungen leicht überzeugen, wenn man bie Thure bes gebeig= ten Zimmers etwa nur zwei Fingerbreit öffnet und eine brennende Um obern Ende ber Thure wird bie Rerze in die Spalte halt. Flamme nach Außen hingeweht, ungefahr in ber Mitte ber Thurbobe brennt die Flamme gang rubig, fle zeigt feinerlei Luftbemegung an, unten aber wird fie burch ben nach bem Bimmer bin gerichteten Luftftrom nach Innen geblafen.

Diefer einfache Berfuch zeigt uns alfo, bag wenn an irgenb einem Orte eine ftartere Erwarmung ftattfinbet, alebann bie erwarmte Luft auffteigt und Oben abfließt, mahrend umgefehrt am Boben bie faltere Luft ben farfer erwarmten Orten guftromt.

Bas wir hier im Rleinen beobachten, zeigen uns die Bindftrömungen, namentlich in ben Tropen und ben fie begranzenben Regionen in großem Maafftab. Bon beiben Seiten ftromt auf ber Erboberflache bie Luft bon ben falteren Gegenben bem Mequator zu, wo bie ftarfte Erwarmung ftattfinbet, in ben Aequatorial= gegenben fleigt bie erwarmte Luft auf, um bann auf beiben Seiten wieder nach ben Polen hinabzufliegen.

Die eben ermahnten Windftrömungen find unter bem Namen Die Baffatwinde befannt. Auf bem atlantifchen fowohl, wie auf bem großen Ocean berricht ungefahr vom nordlichen Benbefreise (bem Wenbefreis bes Rrebfes) an eine Jahr aus Jahr ein fortbauernde nordöftliche Windströmung gegen den Aequator hin; es ist dieß der Nord oft paffat. Eine ahnliche subostliche Strömung, der Südostpassat, sindet sich auf der füdlichen Hemisphäre; je mehr diese beiden Luftitrömungen sich einander nähern, desto mehr wird ihre Richtung östlich. Da, wo beide zusammenstoßen, combiniren sie sich zu einer rein östlichen Strömung, die aber unmerklich wird, weil die horizontale Bewegung größtentheils durch das mächtige Ausstellen der Luft neutralistet wird, welches die Volge der starken Erwärmung durch die Sonnenstrablen ist.

Wenn die Erde feine Notationsbewegung um ihre Axe hatte, so wurde ber Baffatwind auf der einen Seite eine rein nordliche,

auf ber anderen eine rein füdliche fenn.

Durch die ungleichförmige Erwärmung des Landes erleibet die Regelmäßigkeit des Bassatwindes in der Nähe großer Continente eine Störung, namentlich verhindert der assatische Continent mit seinen mächtigen Gebirgen die Bildung des Nordospassats im indischen Ocean. Sier herrschen die Moussons, d. h. Winde, welche ein halbes Jahr lang in nordöstlicher, ein halbes Jahr lang in südwestlicher Richtung weben.

Da, wo die beiden Baffatftrome zusammenftoffen, findet, wie bemerkt, ein ftarkes Aufsteigen der erwarmten Luft statt; bier sinden keine regelmäßigen Luftstromungen mehr statt, der öftliche Luststrom ist durch das ftarke Aufsteigen unmerklich gemacht. Dieser Gurtel nun, welche die Baffatzonen der beiden Gemisphären trennt, heißt die Region der Calmen. Es wurde in diesen Gegenben eine fast vollkommene Windstille herrschen, wenn nicht die heftigen Sturme, welche die fast täglich unter Donner und Blig stattssindenden Regenguffe begleiten, die Ruhe der Atmosphäre ftorten und das Wehen sanster regelmäßiger Winde unmöglich machten.

In ber Region ber Calmen finbet ein machtiges Aufftromen ber erwarmten Luft ftatt, welche in ben hoberen Regionen zu beis ben Seiten bin abstromt und in einer bem untern Baffat entgegens

gefetten Richtung fich gegen bie Bole binbewegt.

Daß ein solcher ruckfehrender Baffat ber oberen Regionen worhanden sehn muffe, ift flar, denn da der untere Baffat beständig Luft nach der Aequatorialgegend hinführt, so muß doch diese Luft auch auf irgend einem andern Weg zuruckfehren; in den untern Luftregionen sindet ein solches Zuruckfirömen nicht statt, es muß also nothwendig in den höheren Regionen vor sich gehen, wie dies auch ganz analog mit dem Versuch an der Stubenthur ist. Freilich

ift ber auf ber nörblichen halbkugel zurückkehrende Subwest- und ber auf ber füblichen wehende Nordwestpassat in solcher höhe, daß er nicht beobachtet werden kann; doch sprechen auch That- sachen für seine Existenz. Bei dem Ausbruche eines merikanischen Bulkans siel die Asche theilweise an Orten nieder, welche weit nordöstlich von dem Bulkan liegen, während in der ganzen Gegend ein Nordostpassat herrschte. Die Asche muß also durch den Bulkan in eine solche höhe geschleubert worden senn, daß sie über den untern Nordostpassat hinaus in den Strom des rücksehrenden Südwestpassates kam und durch diesen weit fortgeführt wurden.

Mit zunesmender Entfernung vom Aequator fenkt fich ber rudkehrende Baffat allmählig gegen die Erboberfläche, was baraus hervorgeht, daß auf dem Gipfel des Biks von Teneriffa öfters ein Sudwestwind weht, wahrend am Buße besselben ein beständiger

Morboftpaffat herricht.

or fin:

GIII:

M

Hotel.

or in

ding E

e P

MIL

C.

TIME

ing!

m m

国际

milit

113

1 13

paid

Pap

III

1917

10

100

TIP.

10

201

병

11

Wenn der rudkehrende Baffat sich noch weiter fenkt, so geben die beiden Luftströmungen nicht mehr über-, sondern neben einander her, indem sie sich an einem und demfelben Orte abwechselnd verdrängen, wie man dieß in höheren Breiten, 3. B. in unsern Gegenden wahrnimmt, wo abwechselnd Sudwest oder Nordost herrscht, die übrigen Winde weben selten und in der Regel nur als Uebergang von einem der herrschenden Winde zum andern.

Aus dem, was ich Ihnen so eben mitgetheilt, geht hervor, daß Euler's Meinung, als herrsche in den höheren Luftregionen vollkommene Ruhe, nicht ganz richtig ist; freilich kann der Wind oben nicht so heftig sehn wie unten, weil die Lust hoch über der Erdobersläche sehr verdünnt ist; wenn überhaupt in den höchsten Megionen eine beständige Windsille herrscht, so muß dies noch über der Region des rückehrenden Bassates sehn, welcher in den Tropen selbst schon hoch über den Gipfel der höchsten Berge wegweht. Dadurch widerlegt sich auch die Meinung, als ob auf dem Sipfeln sehr hoher Berge aller Zonen gleiche Temperatur herrsche, was ohne nähere Brüsung dadurch einige Wahrscheinlichkeit zu haben schnete kebett sind.

Was die Sobe ber Schneegranze anbelangt, so liegt fie begreiflicherweise um so tiefer, jemehr man fich ben Bolen nahert; bie mittlere Temperatur ber Schneegranze ift jedoch nicht in allen

Breiten biefelbe, wie man fruber glaubte.

Beil nämlich bie Temperatur best fcmelgenben Schnees 0 ° ift, fo meinte man, bie mittlere Temperatur an ber Schneegrange

mußte auch 0 o fenn. Go mare es auch, wenn bie Temperatur im Laufe bes Jahres fich nur unbebeutend anberte, wie bieg in ben Tropen wirflich ber Fall ift, wo Jahr aus Jahr ein fast bies felbe Barme berricht; in ben Tropen ift beghalb auch bie mittlere ber Schneegrange wirklich nabe gleich Rull. In boberen Breiten ift jeboch bie Commer- und Wintertemperatur febr verschieden; bie Differeng fann weit über 40 Grabe betragen. Un einer Stelle alfo, beren mittlere Temperatur 0 ° ift, fann bie Wintertemperatur auf - 20 ° fallen, Die Sommertemperatur auf + 20 ° fleigen. Bei einer folden Temperatur fcmilgt aber ber Schnee meg. Die Schneegrange bangt ja begreiflicherweise nicht von ber mittleren Temperatur, fonbern von ber Temperatur ber marmeren Monate ab. Auf ben ichneebebeckten Bergen boberer Breiten find allerbinge noch bie Berichies benbeiten ber Jahreszeiten merflich, wenn auch nicht fo ftart wie im Thale, die mittlere Temperatur ift aber bier in ber Region bes ewigen Schnees viel niedriger als in ben Tropen, mo fie nicht viel von 0 o verschieben ift.

Bierter Brief.

Gefete ber Musbehnung ber Luft; Spanneraft ber Luft.

Die Gefete ber Ausbehnung ber Luft sind seit Euler genauer untersucht worden; man hat gefunden, daß die Luft vom Gefriers punkt bis zum Siedpunkt des Wassers, also von 0° bis auf 100° (Celstus) erwärmt, sich um ses, iores Bolumens ausbehnt, so also, daß eine Luftmasse, welche bei 0° gerade einen Raum von 1000 Kubikzoll einnimmt, bei einer Temperatur von 100 Grad bei unverändertem Druck einen Raum von 1365 Kubikzoll erfüllt. Es läßt sich dieß am einfachsten auf folgende Art darthun. An ein etwa Strohhalm-bickes Köhrthen (Kig. 1.), welches auf der einen

Tig. 1. Seite in ein keines Spigchen ausgezogen ift, sey auf der andern Seite eine Kugel a angeblasen. Wenn die Lust in der Kugel erwärmt wird, so nimmt ihre Elasticität zu, sie dehnt sich aus und ein Theil derselben tritt durch das feine Spizchen aus. Halt man die Kugel in kochendes Wasser, so wird auch die in ihr enthaltene Lust alle mählig die zur Temperatur des Siedpunktes erwärmt werden; sobald sie vollständig diesen Erwärmungsgrad erreicht hat, tritt ein Gleichgewichtszustand ein; die innere warme Lust setzt sich gegen die äußere in's Gleichgewicht,

fobalb bieg gefchehen ift, finbet weber ein Ausftromen ber Luft aus ber Augel, noch ein Ginftromen in biefelbe ftatt.

Die innere Luft aber ist weniger bicht als die außere; daß fie beffen ungeachtet dem Druck der außeren Luft das Gleichgewicht balt, rührt nur von dem Umftande her, daß fie warmer ist. Man

fann fich bavon leicht burch ben Berfuch überzeugen.

nperum

e diei I

fait für

mitte

Butt.

ben; br

dl di

afor af

Beiens

12/10/2

ut, jo

前部

(min

niell

ion hi

油油

man

: 100

IL F

n Mi

(90)

謎

10

pr.

:16

иц

Si.

Ť

6

\$

Ì

ii .

Schnilzt man nämlich, mahrend fich die Rugel a noch im tochenden Waffer befindet, das Spigchen der Robre zu, so ift alle Communication der inneren und der außeren Luft aufgehoben, die innere Luft tann erkalten, ohne daß Luft von außen einströmen kann. Taucht man nun, sobald die Augel gang erkaltet ift, die

Spige in Waser, wie man Fig. 2. sleht, bricht man ste unter Basser ab, was wird nun geschehen? Sie werden um die Antwort nicht verlegen sehn! die Luft in der Augel a hat eine geringere Elasticität als die äußere Luft, der Druck der Altmosphäre, welcher auf der Oberstäche des Bassers lastet, strebt basselbe in die Augel a hineinzupressen; die Luft in a besigt nicht genug Elasticität, um diesem Druck zu widerstehen; das Basser wird also durch das Rohrchen in die Augel eindringen, die Luft in a auf ein kleineres Bolumen zusammenpressen,



in a auf ein kleineres Bolumen zusammenpreffen, bis biefelbe mit ber außeren guft gleiche Dichtigkeit hat.

Die Luft alfo, welche bei 100° (bem Siedpunkt bes Waffers) bie ganze Rugel mit bem Rohrchen ausfüllte, und babei boch noch gleiche Clasticität, gleiche Spannfraft mit ber außeren Luft hatte, kann jett, wo fie wieder erkaltet ift, bei gleichem Druck nur einen Theil ber Rugel ausfüllen.

Je mehr man die Rugel erfaltet, besto mehr Wasser wird einbringen; bas eingebrungene Wasser füllt aber gerabe ben Raum aus, in welchen sich die noch in der Rugel enthaltene Luft bei einer

Temperaturerhöhung bis auf 100 ° ausbehnt.

Erkaltet man die Angel bis auf 0°, vergleicht man alsbann bas Bolumen des eingedrungenen Wassers mit dem Bolumen, welsches die Luft in der Augel noch einnimmt, so ergibt sich daraus, in welchem Berhältniß sich die Luft bei einer Temperaturerhöhung von 0° bis auf 100° ausdehnt; auf diese Weise hat man gefunden, daß 1000 Raumtheile Lust von 0° sich bei einer Temperaturershöhung von 100° um 365 solcher Raumtheile ausdehnen.

3ch muß mich bier noch etwas weiter über bie Glafticität luft=

förmiger Körper aussprechen, weil eine genauere Kenntniß berselben nöthig ift, um die Erscheinungen ber Spannkraft ber Dampse zu verstehen, welche in unseren Tagen eine so wichtige Rolle spielt, und von welcher ich Sie balb zu unterhalten gebenke.

In Folge ihrer Clasticität hat die Luft beständig ein Bestreben sich auszudehnen, sie drudt baber gegen alle Korper, welche ihre Ausbehnung verhindern. Die Ursache bieses Drudes ift die Classicität, ober wie man auch fagt, die Spannkraft ber Luft.

Eine Flasche, welche feine Flüffigkeit enthalt, und welche mir offen stehen laffen, wird Luft enthalten, welche mit der außeren Luft gleiche Dichtigkeit und Spannfraft hat. Eine solche Flasche werde nun verstoopst, so ist die eingeschlossene Luft ganz abgesperrt. Bermöge ihrer Spannfraft druckt sie aber von Innen gegen die Glaswände, während die atmosphärische Luft von Außen druckt ber Druck von Innen ist gerade so flark als der Druck von Außen, benn wenn wir auch die Flasche öffnen, so wird ja das Gleichgewicht doch nicht gestört, die innere und äußere Luft haben ja gleiche Elasticität und Dichtigkeit. Die Spannfrast eingeschlossene Luft halt also dem Druck der äußeren Atmosphäre das Gleichgenicht, man fagt, die eingeschlossene Luft hat eine Spannfrast von einer Atmosphäre.

Wir wollen nun bie Große biefes Drudes naber fennen gu Iernen fuchen, wir wollen ausmitteln, wie ftart benn ber Drud

ber Atmofphare auf ein gegebenes Flachenftud ift.

Sie wiffen, baß die Quedfilberfaule im Barometer bem Luftbrud bas Gleichgewicht halt, ober mit andern Worten, bas Gewicht ber Barometerfaule ift gleich bem Gewicht einer Luftfaule von gleichem Querschnitt, welche von ber Erdoberflache bis zu ber Granze ber Atmosphäre reicht.

Wenn nun ber Querschnitt ber Barometersaule ein Quabratcentimeter ift und wenn ihre Höhe gerade 28 Boll beträgt,
so wiegt eine solche Quecksilbersaule zwei Pfund, est geht
baraus also hervor, daß die Atmosphäre auf jedes Quabratcentimeter Obersläche mit einem Gewicht von ungefähr
zwei Pfunden, auf jeden Quadratzoll also mit einem Gewicht von

15 Pfunden brudt.

Wenn also die in der Flasche eingeschloffene Luft eine Spannfraft von einer Atmosphare hat, so wird fie auch gegen die Gefagmande einen folchen Druck ausüben, daß jeder Quadratzoll berfelben einen Druck von 15 Pfunden auszuhalten hat. Wenn man den Kolben eben in die Deffnung des Chlinders (Kig. 3.) von welchem schon im neunten Briefe Guler's I. Theil Seite 22 die Rede war, einset, so ift eine Bortion Luft von der Dichtigkeit der Atmosphäre abgesperrt. Stößt man den Kolsen so weit in den Cylinder hinein, daß die abgesperrte Luft nur auf die Sälfte ihres Bolumens comprimirt ift, so übt sie jeht den doppelten Druck gegen die Wände aus, sie hat jeht eine Spannstraft von zwei Atmosphären. Der Druck gegen jeden Quadratzoll der Cylinderwand sowohl wie der innern Kolbensläche ist jeht 30 Pfund. Comprimirt man die Luft auf 1/4 ihres ursprünglichen Bolumens, so ist ihre Spannstraft gleich dem Drucke von vier Atmosphären, sie drückt gegen jeden Quadratzoll Fläche mit einer Kraft von 60 Pfunden.

Fünfter Brief. Bon ben Bafferdampfen.

Wenn man ein Gefäß mit Wasser an einem heißen Tage in's Freie stellt, so nimmt die Wenge des Wassers mehr und mehr ab: das Wasser verdünstet. Wo aber ist das Wasser hingekommen? Verschwunden kann es nicht sehn; es hat nur seinen Zustand geandert, es ist nicht mehr tropfbar flussig, sondern es ist gas (luft)sörmig geworden und hat sich in dieser Gestalt in der Atmosphäre verbreitet.

Das luftförmig geworbene Wasser führt ben Namen Wasserbampf. Der Wasserbampf ift vollkommen farblos und burchsichtig; im gewöhnlichen Leben bezeichnet man freilich mit bem Worte Wasserbampf etwas ganz Anderes, nämlich ben Schwaben, welcher sich über einem Gefäß mit kochenbem Wasser bilbet; die dichten Wolkenmassen, welche dem Schornstein einer Locomotiv entsteigen u. s. w. Es ist dieß aber kein eigentlicher Dampf mehr, sondern es ist ein zu kleinen Bläschen verdichteter Wasserdampf. In der Luft ist beständig eine Menge Wasserdampf verbreitet, ohne daß wir ihn sehen können. An einem heißen Sommertage enthält die Luft eine Menge Wasserdampf und doch ist die Atmosphäre ganz darchsichtig und klar. Bringt man in die heiße Luft ein mit kaltem Wasser gefülltes Gefäß, ein solches etwa, welches in einem kühlen Keller gestanden hat, so sieht man, daßes sich ringsum mit Thau beschlägt, was baber rubrt, bag bei ber Erkaltung ber bas Gefag umgebenben Luft ber in ihr enthaltene Bafferbampf feine Gasform verliert und fich in feinen Tropfchen an bas Gefag anfest.

Durch ben Bafferbampf verliert alfo bie Utmofphare ihre Durchsichtigkeit nicht; fie wird erft trube, wenn burch eine Erkaltung ein Theil bes Dampfes verbichtet wird, und kleine Blaschen, ben Seifenblafen vergleichbar, sich bilben, welche in ber Luft schwebend Nebel ober Wolken bilben.

Die Wasserbampse bilben und verbreiten sich jedoch nicht allein im lufterfüllten, sondern auch im luftleeren Raum; benn wenn man unter den Recipienten der Luftpumpe ein kleines Gefäß mit Wasser von ungefähr + 50° bringt, so gerath es schon nach einigen Kolbenzügen an's Kochen; das Kochen oder Sieden des Wassers aber ist nichts Anderes als eine durch die ganze Masse der Klüssigkeit vor sich gehende Dampsbildung. Die Dampsblasen, welche sich im Innern der Flüssigkeit bilden, steigen in die Jöhe und daher rührt das Auswallen. Wir sehen also hier, wie sich unter der Glode der Luftpumpe Damps bildet, und diese Dampse erfüllen den ganzen Necipienten, der also nun statt der Luft, welche vorher darin enthalten war, Wasserdampse enthält.

Wenn man eine Glaskugel von der Art, wie die, welche ich Ihnen in meinem vierten Briefe beschrieben habe, über einer Beingeiststaucht, so wissen Sie, daß beim Erkalten der Rugel das Wasser durch das Röhrchen aufsteigt. Man kann auf diese Weise die Kugel zum Theil mit Wasser füllen. Bringt man dieses Wasser über einer Weingeistlampe in's Rochen, so entweichen die Dämpfe mit Gewalt aus der seinen Spige und treiben auch die in der Rugel noch enthaltene Luft aus, so daß, wenn das Rochen einige Zeit fortgebauert hat, nur noch Wasserdampse und etwas Wasser in

bemfelben enhalten find.

Wird nun die feine Spitze zugeschmolzen und gleichzeitig die Lampe entfernt, so haben in diesem Augenblick die Dampse in der Rugel gleiche Spannkraft mit der Atmosphäre, sie üben also gegen jeben Quadratzoll der Gefäsmand einen Druck von 15 Pfunden aus.

Erkaltet die Rugel, so verdichtet fich ein Theil ber Dampfe, was man baran erkennt, bag die Rugel im Innern fich mit kleinen Baffertröpfichen beschlägt; babei nimmt aber die Spannfraft ber Dampfe fehr rafch ab; erwarmt man fie aber über 100 ° hinaus, so bilben fich in bemfelben Raum noch mehr Wafferdampfe, die

Dampfe werben bichter und baburch vermehrt fich ihre Spannfraft fehr schnell; schon bei einer Temperatur von 121 ° bruden eine geschlossene Dampfe so ftark gegen bie Gefäßwande, baß jeber Quadratzoll ber Flachenwand von Innen her einen Druck von 30 Pfund auszuhalten hat, für biese Temperatur haben sie also schon eine Spannkraft von zwei Atmosphären.

Aus bem, was ich eben anführte, folgt, bag in einem geschloffenen Raum bei einer bestimmten Temperatur nur eine bestimmte Menge Wasserbampf sich bilden kann, daß für jebe Temperatur die Dichtigkeit des Wasserbampfes über eine gewisse Granze hinaus nicht wachsen kann.

Diefer Bunkt ift für bie Lehre von ben Dampfen von ber höchsten Wichtigkeit, fo bag es nothig ift, ihn einer grundlichen

Betrachtung zu unterwerfen.

Denken Sie sich einen hohlen Cylinder (Fig. 4.), auf bessen Boben sich etwas Wasser befindet, und welcher Gig. 4.

oben durch einen bichtschließenden Kolben geschlossen ist; das Innere des Kolbens sen lustleer und nur mit Wasserdampsen erfüllt, so wird die Wenge des Wasserdampse, welcher sich zwischen der Wasserdache und dem Kolben bilden kann, von der Temperatur abhängen.

Taucht man ben Chlinder in tochenbes Waffer, so wird er balb auch die Temperatur von 100°C annehmen und bei dieser Temperatur ift



bie Dichtigkeit bes Wasserbampfs 1700mal geringer als bie bes Wassers, wenn also ber Raum zwischen ber Wasserbersläche und bem Kolben 1700 Kubikzoll beträgt, so wird sich bei 100° in biesem Raum ber Dampf von 1 Kubikzoll Wasser verbreiten. Ein Kubikzoll Wasser wiegt aber etwas mehr als ein Loth, in einem Raum von 1700 Kubikzollen kann sich also bei 100° etwas über 1 Koth Wasserdampf bilden.

Dieser Wasserdampf übt nun gegen die untere Fläche des Kolbens einen bestimmten Druck aus. Bei 100° ist der Druck der Wasserdampse, welcher von unten gegen den Kolben drückt, gerade eben so groß, wie der Druck der Atmosphäre; jeder Quadratzoll des Kolbens hat von unten und von oben einen Druck von 15 auszuhalten.

Denten Gie nun, bag man ben Rolben burch irgend eine Rraft in ben Chlinder hineinbrudte, fo bag jett ber Raum unter

bem Rolben nur noch halb fo groß ift ale vorber, mas wird gefcheben?

Hatte man unter bem Kolben Luft gehabt, so wurde biese, auf ben halben Raum zusammengeprest, bie doppelte Spannfrast erlangt haben; bei ben Dämpsen ist dies nicht der Fall. Beim hinabbrücken des Kolbens wird weder die Dichtigkeit noch die Spannfrast der Wasserdämpse vermehrt. In einem halb so großen Raum kann bei derselben Temperatur nur halb so viel Wasserdamps existiren, wenn man also den Kolben so weit hinabbrückt, daß der Raum unter ihm nur noch 850 Kubikzoll beträgt, so kann in diesem Raum nur 1/2 Loth Wasserdamps existiren, durch das Gerabbrücken des Kolbens ist also die Gälfte des Wasserdampss, welche vorher unter dem Kolben war, zu Wasser verdichtet worden. Die Spannkrast bleibt nach wie vor unverändert.

Beim Sinaufziehen bes Rolbens werben fich mieber neue Bafferbampfe bilben, und zwar gerabe fo viel, bag ihre Dichitg-

feit ftete ungeanbert bleibt.

Steigert man bie Temperatur, fo bilben fich in bemfelben Raum mehr Dampfe, und in Folge beffen fteigt auch ihre Spannfraft, ber Druck, ben sie gegen bie Gefäßmänbe ausübten. Die Dichtigkeit ber Dampfe und die Größe ihres Druckes ift stets von ber Temperatur abhängig.

Cechoter Brief.

Bon ber Cpannfraft ber Dampfe.

In meinem letten Briefe habe ich Ihnen gezeigt, bag in einem gegebenen Raum bei einer bestimmten Temperatur nicht über eine begränzte Menge Dampf existiren, bag also auch die Spannfraft bes Dampfes nicht burch Compression bes Dampfes vermehrt werben fann.

Sobald jedoch bie Temperatur fleigt, nimmt bie Spannfraft ber Dampfe fehr rafch zu; weit rascher als es bei ben Gasen ber Fall ift; wir wollen sehen, woher biefe rasche Zunahme ber

Spannfraft ber Dampfe rührt.

Benn ein verschloffener Raum auffer eiwas Waffer nur noch Bafferbampf enthält, wie bei bem im britten Briefe angeführten Bersuch mit ber hohlen Glasfugel, so hangt bie Quantitat bes Dampfes in Diesem Raume von ber Temperatur ab. Erhöht man

bie Temperatur, so machst bie Spannfraft bes Dampfes nicht allein besthalb, weil sich ber ichon vorhandene Dampf gang so wie ein Gas auszudehnen strebt, sondern vorzugsweise beshalb, weil eine neue Portion Wasser verdampft und also auch die Dichtigkeit bes Dampfes wächst.

Bei einer Temperation von 100° ift die Spannkraft bes Wasserbampses gleich bem Druck einer Atmosphäre, bei einer Erwärmung auf 121° (natürlich muß der Raum, in welchem sich bas Wasser und Wasserbampse befinden, ganz abgesperrt sehn, wie bei der zugeschmolzenen Glaskugel) steigt die Spannkraft der Dampse ichon auf das Doppelte, ste wird gleich dem Druck von zwei Atmosphären.

Enthielte die zugeschmolzene Glaskugel nur Luft, so wurde beren Spannkraft bei einer Temperatur-Erhöhung von 100° auf 121° nur im Berhältniß von 136 zu 144, oder was dasselbe ift, wie 17 zu 18 zunehmen, benn in diesem Verhältniß wurde sich die Luft bei dieser Temperatur-Erhöhung ausdehnen, wenn sie daran nicht durch die Glaswände verhindert wurde. Es hat hiebet durchaus keine Vergrößerung der Dichtigkeit der Luft stattgefunden, die Erhöhung der Spannkraft ist hier lediglich der Zunahme der Temperatur zuzuschreiben.

Bei bem Bafferbampf ift es anders; feine Spannkraft fteigt bei gleicher Temperaturerhöhung nicht in bem unbedeutenden Berhälteniß von 17 zu 18, sondern auf das Doppelte, vorzugsweise weil er dichter geworden ift, weil sich jest in demselben Raum beinahe boppelt so viel Wasserdampf besindet als vorher.

Damit aber in einem abgefchloffenen Raume bie Spannfraft bes Bafferbampfes in bem angegebenen Berhaltniffe machfen fonne, ift burchaus erforberlich, bag noch Baffer vorhanden fen, aus welchem fich noch Dampf bilben fann.

Denken Sie sich das Wasser in der Glaskugel, von welcher bisher die Rebe war, so lange im Sieden erhalten, bis der lette Tropfen Wasser verdampft ift, so enthält die Rugel nur noch Wasserdampf von 100°, dessen Spannkraft eine Atmosphäre beträgt. Wenn nun die Rugel in dem Momente zugeschmolzen wird, in welchem das lette Wassertheilchen die Dampfform annimmt, so wird bei fernerer Erwärmung der Rugel wohl die Temperatur des eingeschlossenen Dampfes und also auch seine Spannkraft etwas wachsen, allein es kann sich kein neuer Dampf bilden, die Dichtigskeit des Dampfes bleibt unverändert.

Guler III.

10

MIK

frai

Bir

11

(V)

je.

15

all.

16

Jill's

þ

Für die Temperatur von 100° ift bei diesem Bersuch der Basserdampf in der Augel gefättigt, b. h. bei dieser Temperatur könnte in diesem Raume nicht mehr Dampf enthalten sehn; für eine höhere Temperatur ist aber der Dampf nicht gesättigt, benn sur eine höhere Temperatur könnte mehr Basserdampf in demselben Raume sehn, es wurde sich auch eine neue Quantität Dampf bilden, wenn nur Basser vorhanden ware, welches ihn liesern könnte.

Gin folder nicht gefättigter Dampf wird auch ein überbitter Dampf genannt.

Für jeben Temperaturgrad gibt es einen Sattigungspunkt bes Dampfes. Ift ber Dampf für eine bestimmte Temperatur gesättigt, so kann ohne Temperatur-Erhöhung weber feine Dichtigkeit noch seine Spannkraft vermehrt werben, kurz jedem Temperaturs grad kommt ein bestimmtes Maximum ber Spannkraft bes Wasserbampfes zu.

Das Maximum ber Spannfraft bes Bafferbampfes madit, wie bereits ermant wurde, mit ber Temperatur, in einer Beife, wie Sie aus ber folgenben Tabelle erfeben werben.

Spannfraft in Atmosphären.	Temperatur.	Drud auf 1 Quabrat-
1/64	15 °	71/2 Loth
1/16	37	30 —
1/4	65	33/ Pfund
1/2	81	7 1/2 -
1	100	15 -
2	121	30 —
4	145	60
8	172	120
16	204	240 -

Wenn also bie Glastugel, von welcher am Schluffe bes britten Briefes die Rebe war, bis auf 15° erkaltet, so verdichtet sich der größste Theil der Dämpfe, die noch übrigen drücken mit einer Krast von 7½ Loth gegen jeden Quadratzoll der Flächenwand; erwärmt man sie aber bis auf 145°, 172° u. s. w., so beträgt der Druck gegen jeden Quadratzoll der Flächenwand 60, 120 Rfund u. s. w.

Wenn burch fortgefettes Erwarmen bie Spannfraft ber Dampfe mehr und mehr machet, fo ift endlich bie Glasmanb nicht

mehr im Stande, ihr Widerstand zu leiften, Die Augel wird unter startem Anall gerplagen.

Reffel von Metallbled fonnen naturlich einen ftarfern Druck aushalten als Glasgefaffe, boch fommen auch bei biefen bisweilen

Explosionen vor.

90 M

LM

1000

10


in

声神四頭

Sie werben fragen, auf welche Weise man ermitteln konnte, wie die Spannkraft ber Dampfe mit steigender Temperatur gunimmt? Man kann bieß entweder mit Gulfe sogenannter Sicherheiteventile oder mittelft Barometerartigen Borrichtungen ermitteln.
Die erstgenannte altere Wethode gibt weniger genaue Resultate.

In Big. 5. fen ber Durchschnitt eines kleinen kupfernen Keffels argestellt, in welchem fich nur zwei Big. 5.

dargestellt, in welchem sich nur zwei Deffnungen besinden, in der einen ist ein Thermometer eingeschraubt, die andere ist durch einen Metalltegel geschlossen, welcher durch das am Hebelarm ab hangende Gewicht o fest auf die Dessenung gedrückt wird. Ist die Größe des Gewichts o und das Verhältniß der Hebelarme ab und ad bekannt, so kan man leicht berechnen, wie groß der Druck



ift, welcher bas Bentil nieberdrudt. Bon innen wirft nun die Spannfraft ber Dampfe gegen die untere Flache bes Bentils und strebt es zu luften, was auch wirklich geschieht, sobald ber Druck ber Dampfe von Innen ben burch bas Gewicht c bewirkten Druck von Aussen bas Gleichgewicht halt. Durch Berrücken bes Gewichtes an bem Hebelarme ab kann man ben Druck auf bas Bentil nach Belieben größer ober fleiner machen.

Nehmen wir an, ber innere Querschnitt bes Bentils sey 1/4 Quabratzoll, bas Gewicht c sey so gestellt, baß ber Druck auf bas Bentil 15 Bfund beträgt, so wird bas Lüften bes Bentils beginnen, wenn ber Thermometer auf 145° gestiegen ist; bei 145° brucken also die Dampse gegen 1/4 Quadratzoll Oberstäche mit einer Kraft von 15, gegen 1 Quadratzoll also mit einer Kraft

von 60 Bfund.

Satte man bas Gewicht fo gestellt, bag bie Belaftung bes Bentils größer ober fleiner gewesen mare, so murbe bas Luften erft bei einer höheren ober schon niedrigeren Temperatur eingetreten sen, ehn.

2 *

Die ermahnten barometerartigen Borrichtungen haben im Befentlichen folgende Ginrichtung:

Fig. 6.

In Fig. 6. fen ab ein fehr hohes, oben offenes Barometerrohr mit einem weiteren Gefaffe c, welches oben zugeschmolzen ift. So weit die dunklere Schattirung reicht, sen der Apparat mit Quedfilber, der ganze Raum in c über dem Quedfilber aber sen mit Waffer gefüllt, in der engen Röhre flehe das Quedfilber so boch wie in der weiten.

Erwarmt man nun den untern Theil des Apparates, so werden sich nicht eher Dampse bilden können, als bis die Temperatur auf 100° gestiegen ist, denn wenn sich Dampse bilden, so mussen sie das Quedsilber in c niederdrücken, in der Röhre ab aber heben, sie mussen also einen Druck ausüben können, der größer ist als der Druck der Atmosphäre, denn der Druck det Atmosphäre lastet ja auf der Oberstäche des Quedsilbers in der Röhre ab.

Sobald aber die Temperatur des Waffers in c über 100 steigt, beginnt auch die Quedfilberfaule in die Rohre ab zu steigen. Bei 121° wird die Quedfilberfaule in ab sich um 28 Boll über den Niveau des Quedfilbers in c erheben; die Spannfraft der Dampfe in c ist also zwei Atmosphären gleich, denn sie tragt außer dem Atmosphärendruck noch eine Quedfilberfaule von 28 Boll.

Bei einer Temperatur von 145° ift bie Hohe bet gehobenen Queckfelberfaule 3mal 28 Boll, also bie ber Dambie 4 Atmacharm u. 5.

Spannfraft ber Dampfe 4 Atmofpharen u. f. w.

Siebenter Brief.

Die Dampfmafdine.

Nach ben vorausgegangenen Auseinandersetzungen wird es Ihnen jett begreiflich sehn, wie man auf die Ibee kam, die Spannfraft des Wasserdampfes als bewegende Kraft zu benüten. — Die Ersindung der Dampfmaschinen, deren Wirkung auf der Spannfraft der Wasserdampfe beruht, hat in der That eine welthistorische Bedeutung, denn durch sie nur wurden größtentheils die Rieserschritte der neueren Industrie möglich; die Dampfmaschinen haben

13

41.95

322

15

10

2-0

. 12

7.1

- --

-21

14 15

: 2

1 40

45

:1

eine Erleichterung ber Communciation bewirft, welche bem Sans bel einen neuen Aufschwung gab, die Entfernungen verschwinden, die Bolfer sind einander naber gerückt, die Eigenthumlichkeiten werden durch die erleichterten Reisen abgeschliffen, und somit wirken die Dampfmaschinen auch machtig auf die socialen und nationalen Vershältniffe ein.

Schon Sero von Alexandrien hatte die Reaction des aus einer engen Deffnung ausströmenden Dampfes benützt, um einen kleinen Apparat in Rotation zu versetzen; ein italienischer Mathematifer, Branfas, ließ ben mit Gewalt aus einer kleinen Deffnung hervorströmenden Dampf gegen die Schaufeln eines Raddens stoßen, welches dadurch umgedreht wurde. Diese Versuche konnten aber nicht zu practischen Resultaten führen, weil hier nicht direct die Spannfraft des Dampfes, sondern der Stoß oder die Reaction des ausströmenden Dampfes zur Wirkung kamen, wosbei nothwendig ein bedeutender Theil der Kraft verloren geht.

Wie außerordentlich start die mechanische Kraft des Wassers dampfes bei höheren Temperaturen werden könne, hat zuerst Bapin, mittels des Bentils, an dem nach ihm benannten Bapianisschen Topf, einem Apparate, von der im vorigen Briefe pag. 19 beschriebenen Art, nachgewiesen. In dem Jahre 1687 konstruirte er einen Chlinder, in welchem ein Kolben durch den Druck der Dampfe bewegt wurde, und dieß ist in der That die Grundidee, auf welcher unsere heutigen Dampfmaschinen beruhen, doch gelang es Bapin noch nicht, eine für die Praxis brauchbare Maschinezu liefern.

Die erste practisch angewandte Maschine baute Savary im Jahr 1688, nach einem ganz andern Brincip. Seine Maschine hatte nur den Zweck, das Wasser aus den Schachten der Bergwerke wegzuschaffen, und diesen Zweck erreichte er dadurch, daß er durch Berdichtung des Wasserdampses in einem kesselartigen Raum ein Bacuum erzeugte, in welches dann durch ein Rohr aus der Tiefe das Wasser aufgesaugt wurde. Das Saugrohr wurde nun absgesperrt und durch den Druck neu zugeführter Dämpse das aufgesaugte Wasser durch ein Steigrohr weiter in die Hohe gehoben.

Newcomen fonftruirte zu gleichem Zweif, nämlich zur Forberung bes Grubenwassers, die erste praktisch angewandte Kolbenmaschine. In einem Chlinder geht ein Kolben luftdicht auf und nieder. Bon einem Dampffessel führt ein Rohr zu dem untern Ende des Chlinders, ein in demselben angebrachter Sahnen setzt, je nach seiner Stellung, Kessel und Chlinder in Verbindung ober er fperrt fle ab. Der Rolben fen gang unten im Cylinder und ber Sahnen geoffnet, fo wird ber Dampf aus bem Reffel in ben Chlinder ftromen, gegen bie untere Rolbenflache bruden, und wenn ber Drud ftart genug ift, ben Rolben in Die Bobe treiben. Menn ber Rolben oben angefommen ift, wird bie Communication gwifden Reffel und Chlinder unterbrochen, burch ein feitwarte anaebrachtes Robr etwas faltes Baffer in ben Cylinder gefprigt und baburch ber im Cylinder befindliche Dampf größtentheils conbenfirt, Die Spannfraft ber Dampfe unter bem Rolben wird bas burch fo febr verringert, bag ber Drud ber Atmofphare, welcher auf ber oberen Rolbenflache laftet, ben Rolben niederbrudt. Dun wird ber Sahnen wieder geöffnet und baffelbe Spiel beginnt von Meuem. Der Rolben ift nun an bem einen Enbe eines borigontalen Sebels befeftigt, an bem Enbe bes anbern Bebelarmes aber hangt eine Bumpenftange; burch bas Auf- und Diebergeben bes Rolbens wird alfo auch die Bumpenftange auf- und niebergezogen.

Beil bei biefen Mafchinen ber Niebergang bes Kolbens burch ben Drud ber Utmofphare bewirft wirb, fo nannte man fie

atmofpharifde Dafdinen.


Was die Construction der neueren Dampsmaschinen betrifft, so muß ich mich darauf beschränken, Ihnen nur das Wesentlichfte flar und deutlich zu machen; was aber die Beschreibung der Details solcher Maschinen betrifft, so ist es nicht wohl möglich, durch Briefe die Anschauung ausgeführter Maschinen ober ausge-

führter Zeichnungen zu erfeben.

In nebenstehender Gig. 7. ift eine Dampsmaschine ber einsachten Art, mit hinweglassung alles bessen, was nicht zum Verständeniß ber hauptsache nöthig ift, dargestellt. Der im Durchschnitt dargestellte Cylinder 1 ift oben und unten luftdicht verschlossen, dem oberen Deckel befindet sich eine, mit einer von Werg ausgefütterten Stopsbuchse versehene Deffnung, in welcher die Kolbenstange luftdicht hin und hergeht; an dieser Kolbenstange ift alsbann der Kolben 2 befestigt.

Bon der rechten Seite her führt der Kanal 4 zu dem oberen, der Kanal 5 führt zu dem unteren Theile des Cylinders, und zwar kommen diese Kanale aus einer Kammer, welche gleichsam an den Cylinder angehängt ist. In diese Kammer tritt der Dampf aus dem Kessel kommend durch die Rohre b. In dieser Kammer bewegt sich nun ein Schieber auf und nieder, und badurch






wird ber Dampf abmechfelnd in Die oberen und Die unteren Theile bes Cylinders geleitet.

Fig. 7. stellt ben Schieber in ber Lage vor, welche er hat, wenn ber Rolben 2 gerabe gang unten ober gang oben ift. Der Schieber verschließt beibe Ranale; sobalb aber ber Rolben 2 berunter zu gehen beginnt, wird ber Schieber niebergezogen, er Big. 8. u. Big. 9. fommt in die Stellung Fig. 8., ber Dampf fann oben

in ben Cylinder treten und ben Rolben niebertreiben.



5 Sie werden aber fragen: wo fommt benn ber Dampf hin, ber ben Kolben in die Sohe getrieben hat, wenn berfelbe niederzugehen beginnt? wo fommt ber Dampf hin, welcher ben ganzen obern Theil bes Chlinders ausfüllt in bem Moment, in welchem ber Kolben aufzusteigen beginnt?

So viel ift flar, wenn ber Rolben in die Sohe geht, muß ber Dampf aus bem oberen, wenn er niebergeht, muß er aus bem

unteren Theile bes Cylinbers entweichen fonnen.

Dieß wird nun ebenfalls durch den Bertheilungsschieber bewirft; berfelbe ift nämlich, wie Sie in den beiliegenden Figuren sehen, hohl. In der Fig. 8. verbindet die Gohlung den Kanal 5 mit dem Kanal 6, der seitwärts in die freie Luft führt, bei dieser Stellung des Schiebers kann also, während der Dampf durch 4 oben in den Chlinder eintritt und ihn niedertreibt, der Dampf aus dem untern Theile des Chlinders durch den Kanal 5 und die Hohlung des Schiebers zum Kanale 6 und aus diesem in die Luft entweichen. Wenn der Schieber die Stellung Vig. 9. hat, so tritt der frische Dampf unten ein, der verbrauchte Dampf entweicht aber nun durch den Kanal 4 in die Höhlung des Schiebers und aus diesem durch den Kanal 6 in die Luft.

Ich habe Ihnen nun gezeigt, wie ber Kolben burch ben Dampf abwechselnd auf- und niedergetrieben wird; in meinem nachsten Briefe werbe ich Ihnen zeigen, wie diese bin- und bergebende Bewegung bes Kolbens in eine rotirende Bewegung vermanbelt wird.

Achter Brief.

Bon ber Dampfmafchine. Fortfegung.

An der Kolbenstange unserer Maschine Fig. 7. ift eine Bleuelsstange besestigt, welche in die Kurbel c eingreift; das Aufs und Riedergeben des Kolbens bewirft also burch Vermittelung der Bleuelstange die Umdrehung der Kurbel, an deren Are auch das Schwungrad D besestigt ift, ganz in ahnlicher Weise, wie auch bei einer gewöhnlichen Drehbant oder einem Spinnrade die Rotation der Are durch die aufs und niedergebende Bewegung des Trittes hervorgebracht wird.

Das Auf- und Riederziehen bes Schiebers muß natürlich auch burch die Maschine selbst bewerfftelligt werden. Sie sehen in der Bigur, daß ber Bertheilungsschieber an einer Stange hangt, die oben bei h an der Aurbelaxe, vermittelst einer excentrischen Scheibe befestigt ift. Diese excentrische Scheibe fitzt rechtwinflig auf der Axe, sie erscheint deshalb in Fig. 7. verfürzt; um die Ginrichtung aber deutlich zu machen, ift sie in Fig. 10. und 11. von

vornen, d. h. in ber Richtung ber Are geseben baraestellt.

111

13

10

116

T!!!

TI

1

M

10

11

nii.

11[]


no

3

P.


i

a ift ber Durch= fchnitt ber verfürzt er= fdeinenben Umbrebungeare; an biefer ift nun eine freieformige Scheibe befestigt, beren Mittelpunft nicht mit bem ber Umbrebungs= are gufammenfällt unb fo fommt es benn, bag Die ercentrifche Scheibe mabrend ber Rotation um die Are berumge= führt wirb; in Fig. 11. ift fie bargestellt, wie fic unter ber Are berabe bangt, in Fig. 10. wie



ne fich über ber Are befindet. In ben Zwischenlagen wird fie einmal auf ber linfen und einmal auf ber rechten Seite von a hangen.

Fig. 7.



Um diese excentrische Scheibe ift nun ein Ring gelegt, an bem die Stangen g und g' befestigt sind, welche den Querstab r tragen, an dem die Schieberstange t befestigt ist. Es ist nun klar, daß wenn während die Rotation der Are a, der Mittelpunkt der excentrischen Scheiben, und also diese selbst um den Mittelpunkt von a herumgeführt wird, auch die Ringe und die Stange g an dieser Bewegung Theil nehmen mussen, so daß die Stange g sammt r und t, also auch der Schieber, der an t hängt, auf und niedergezogen werden, wie dieß auch in Fig. 10 und 11 angedeutet ist.

Ich habe Ihnen hier eine Dampfmaschine beschrieben, so einfach, wie sie nur immer sehn kann. Die Theile, welche Sie hier kennen gelernt haben, sinden Sie, wenn auch in etwas anderer Form,
wenn auch in anderer gegenseitiger Stellung, fast immer wieder.
Der Cylinder ist der wesentlichste Theil aller Dampsmaschinen; die Bewegung des Kolbens wird durch eine oder mehrere Zwischenstangen auf die Kurbel der Hauptare übertragen. Die Bertheilung des Dampfes in der Weise, daß er abwechselnd unten und oben in ben Cylinder einströmt, geschieht durch die Vertheilungsschieber, beren Gestalt auch nicht bei allen Maschinen dieselbe ist. Die Bewegung des Bertheilungsschiebers wird fast immer durch eine ercentrische Scheibe bewirft.

Faft an allen Dampfmaschinen find Pumpen angebracht, welche Baffer in ben Keffel einpumpen, um bas wieber zu ersegen, was verdampft wird. Die Stangen biefer Pumpen find fehr häufig auch burch ercentrische Scheiben geführt.

Das Schwungrad bient bagu, ben Gang ber Majchine gleichfor-

mig zu erhalten.

Die Maschine, welche ich Ihnen eben beschrieben habe, ist eine Soch brud maschine, b. h. eine solche, in welcher Drud von hoher Spannung wirkt. Während in die eine Seite des Cylinbers der Dampf vom Ressel eindringt, steht das andere Ende mit der äußeren Luft in Berbindung; wenn also auf der einen Seite des Rolbens der Dampf drudt, so lastei auf der andern Seite deses leiben der Drud der atmosphärischen Luft, wenn also die Waschine eine fräftige Wirkung hervordringen soll, so muß der Drud des Dampfes bedeutend stärker seyn, als der der Atmosphäre, der Dampfmuß eine Spannkrast von 3, 4 und mehr Atmosphären haben.

Je größer die Spannkraft bes Dampfes ift, besto kleiner kann naturlich bei gleichem Wiberstand die Kolbenstäche febn. Wenn die Spannkraft bes Dampfes 4 Atmospharen beträgt, so ift fein

Sesammtbruck gegen einen Kolben von 1 Quabratfuß eben so groß als der Druck des Dampses gegen einen Kolben von 2 Quabratfuß, wenn die Spannkraft der Dämpse nur dem Druck von 2 Atmosphären gleich ift. Bei gleicher Wirkung können also die Dimensionen der Maschinen um so kleiner werden, je größer die Spannkraft der Dämpse ift. Deßhalb wendet man überall, wo es barauf ankommt, Raum zu ersparen, wie z. B. auf Locomotiven, stets Damps von hoher Spannung an.

Den Gegensat zu ben Sochbrudmaschinen bilben bie Nieberbrudmaschinen, b. h. folche, bei benen ein Dampf von geringerer Spannung angewendet wird. Bei gleicher Wirfung haben diese Maschinen bedeutend größere Dimenstonen; ber wesentlichste Hunkt aber, durch welchen sie fich von ben hochbrudma-

fchinen unterscheiben, ift ber Conbenfator.

Bei ben Hochbruckmaschinen wirft auf ber einen Seite bes Kolbens ber Dampf, auf ber andern Seite bruckt die atmosphärrische Luft. Wenn nun der Dampf nur eine geringe Spannkraft, etwa eine Spannkraft von 1 bis 2 Utmosphären hätte, so wurde bet dieser Einrichtung der Maschine der größste Theil des Dampfbrucks zur Ueberwindung des Lustwiderstandes verloren gehen; wenn man also bei geringer Spannkraft der Dämpfe doch noch eine vortheilhafte Wirkung haben will, so muß man dafür forgen, dass auf der andern Seite des Kolbens ein verdunnter Raum sich erzeugt hat, so daß dem Dampsdruck auf der einen Seite des Kolbens nicht der ganze Lustdruck, sondern nur ein ganz geringer Druck auf der andern Seite des Kolbens entgegenwirkt.

Denken Sie sich, bag bie Röhre, welche bei ber Mafchine Fig. 7. aus bem Kanale 6 in die freie Luft führt, diesen Kanal mit einem luftleeren Behälter verbindet, in welches beständig kaltes Basefer einsprigt, so werden die Dampse aus demjenigen Theil des Cylinders, der gerade mit diesem Raum in Verbindung steht, in benselben überströmen, um sogleich zu Basser verdichtet zu werden, es entsteht also ein verdunnter Raum auf der einen Seite des Kolbens.

Das Behalter nun, in welchem durch fortwahrende Ginfprigung von kaltem Waffer bie Dampfe verdichtet werben, ift ber Con-

ben fator.

Da beständig Wasser in den Condensator einsprigt, so wurde er bald mit Wasser gefüllt sehn und somit auch der Gang der Maschine aufhören muffen, wenn das eingesprigte Wasser nicht beftanbig, burch eine eigens bagu eingerichtete Bumpe, aus bem Conbenfator fortgepumpt wurde.

Diese Bumpe wird gewöhnlich die Luft pum pe genannt, weil sie mit dem Wasser auch die Luft mit fortnimmt, die etwa beim Kochen im Kessel aus dem Wasser, welches immer etwas Luft enthält, frei wird.

Die Luftpumpe wird burch bie Maschine felbft in abnlicher Beife in Bewegung geset, wie auch andere an der Maschine an-

gebrachte Bumpen.

fer !

11

は朝

die h

te B

mi f

otics

ing g ing g

17(12)

100

前书

min)

metre

CIE

320

I with

計算

180

100 3

10:10

ar at

Bil.

18

di

et.

M

10

10

(f

事

17

Reunter Brief.

Bon ber gebundenen Barme.

um die Gefete ber Dampfoilbung vollständig kennen zu lernen, muffen wir noch die Bindung ber Warme beim liebergang aus bem fluffigen in ben bampfformigen Buftand betrachten.

Die Ericheinung ber Barmebindung tritt fowohl beim Schmelgen als auch beim Berbampfen auf; wir wollen die Bindung ber

Barme im erften Falle vorerft betrachten.

Bringen Sie ein Waschbecken voll Schnee in ein geheiztes Bimmer, so wird ber Schnee alsbald zu schmelzen anfangen, feine Temperatur bleibt aber unverandert dieselbe, nämlich 0°, bis aller Schnee geschmolzen, bis also aller Schnee von 0° in Wasser von 0° verwandelt worden ift.

Wahrend diefer gangen Zeit geht aber boch nun Warme in ben Schnee über. Diefe Warme ift für bas Gefühl verloren, fie hat feine Temperaturerhöhung, sondern lediglich eine Zustandsveranberung hervorgebracht; fie hat einen festen Körper in einen flusse gen verwandelt.

Bon biefer Barme nun, welche in einen Körper übergebt, ohne bag bas Thermometer bavon afficirt wird, welche aber ben Aggregatzustand bes Körpers verandert, fagt man, sie sen gebund en worden. Gebundene Barme und latente Barme sind gleich=

bebeutenbe Musbrude.

Rachdem man fich überzeugt hat, daß überhaupt beim Uebersgang aus dem festen in den fluffigen Bustand Warme gebunden wird, kommt es darauf an, die Quantitat der gebundenen Warme zu ermitteln. Ein einfacher Bersuch gibt uns wenigstens eine ansgenäherte Bestimmung. Wägen Sie in irgend einem Gefasse ein

Bfund Schnee ab, und in einem andern 1 Kfund Waffer; wird nun dieses Waffer auf 79 ° C. erwärmt und dann auf den Schnee gegoffen, so wird der Schnee schnee schnelzen; man hat jest 2 Bfund Wasser, aber von welcher Temperatur? Der Schnee war 0°, das Wasser von 79°, man sollte also auf den ersten Anblick meinen, die Temperatur der Mischung müßte die Mitte, sie müßte 39½ ° sen; der Bersuch zeigt aber, daß dem nicht so seh, man sindet mit hulfe des Thermometers, daß die Mischung ebenfalls eine Temperatur von 0° hat. Die ganze Wärmemenge also, welche 1 Pfund Wasser bei seiner Erkaltung von 79° auf 0° abgab, hat nur dazu gedient, um 1 Psund Schnee von 0° zu serwandeln.

Bur Comelgung von 1 Pfund Connee ift alfo eine ebenfo große Barmemenge nothig, ale um 1 Pfund Baffer von 0° auf 79°

zu ermarmen.

Wir feben alfo, bag beim Schmelzen bes Schnees, und basfelbe gilt auch vom Gife, eine fehr bedeutende Marmemenge gleichfam verichludt mirb. Das erflart und auch, warum es im Frubiabre nicht eber recht warm merben fann, ale bie aller Schnee und alles Gis weggeschmolzen find. Colange noch viel Schnee und Gis vorbanben ift, wird alle Warme ber Connenftrablen, alle Warme, welche etwa marme Winde berheiführen, gur Schmelzung bes Schnee's und bes Gifce vermenbet, erft wenn biefe meg find, fann bie Temperatur ber Luft rafcher fleigen. Je mehr Schnee und Gis im Laufe bes Binters angehäuft murbe, befto mehr Barme wird im Frubiahr gum Schmelgen berfelben abforbirt, befto fpater fann ber Temperaturgrab ber Atmosphare erreicht merben, bei melden bas Erwachen ber Begetation ftattfinbet. Es ift eine befannte Thatfache, bag auf einen ichneereichen falten Binter ein fpates Frühighr folgt und biefe Thatfache erflart fich aus ber Binbung ber Barme beim Schmelzen bes Schnees und bes Gifes.

Das Gis ift bekanntlich leichter als Wasser, benn es schwimmt auf bemselben. Dieser unbedeutend scheinende Umstand ift von der größsten Wichtigkeit im Haushalt der Natur; er ist ein Beweiß der unendlichen Weisheit des Schöpfers; denn wenn es nicht so wäre, so wurde der größste Theil der Erdoberstäche vor Kälte und bewohndar sehn. Das Gis, welches sich auf der Oberstäche der Flüsse und Seen bildet, schützt das Wasser vor einem tiesern Gind der Kälte, denn das Gis ist ein sehrschlechter Warmeleiter. Wenn aber das Gis schwerer mare als das Wasser, so wurde die

: 1

訓報

Th

19 1

200

391

17

115

Ita

188

IJ.

11 11

10

117 14

at also

T AT

tond

(Life

115

un k

拉拉

1215

Shift

100

HE.

ritt!

100

75

į.

Rist

19

W

밝

18

¿¥

8

遊

Eisbecke alsbald untersinken, und das Wasser fame wieder in Berührung mit der kalten Luft; es müßte sich eine neue Eisdecke bilden, die ebenfalls bald untersinken würden. f. w. So würden denn in kurzer Zeit alle Flüse und Seen bis auf den Grund gefroren sehn. Die Strahlen der im Frühjahr höher steigenden Sonne hätten solche Massen von Eis zu schmelzen, daß kaum der ganze Sommer dazu hinreichen würde; im Laufe des ganzen Sommers würde es also kuhl bleiben, der wiederkehrende Winter würde noch Eis antressen und noch größere Eismassen angehäuft werden. So würden denn unsere Gegenden wenigstens mit ewigem Schnee und Eis überbeckt und gänzlich unbewohndar, nur die Tropen und die sie begränzenden Länder würden bewohndar sehn.

Wenn bei ber Schmelzung eines Rorpers Barme gebunden wird, fo muß auch Barme frei werben, b. b. es muß eine Temperaturerbobung ftattfinden, jo oft ein fluffiger Rorper fest wirb. Die Erfahrung icheint bieß bei ber Gisbilbung wenigstens auf ben erften Unblid nicht zu bestätigen; menigftene zeigt fich bei bem Befrieren bes Baffere unter ben gewöhnlichen Umftanden feine mert-Dieß erflart fich jeboch febr mobl, liche Temperaturerhöhung. wenn man bas Gefrieren bes Baffere genauer beobachtet. Wenn eine Baffermaffe von 0 o in einer noch weit falteren Umgebung fich befindet, fo mußte bie gange Daffe auf einmal feft merben, wenn beim Gefrieren feine Warme frei murbe. Das gefchieht aber nicht; bas Waffer friert nur nach und nach, indem fich immer von Reuem fleine Gionabeln anfeben, weil bei ber Bilbung eines jeben fleinen Gistheilchens etwas Barme frei wirb, welche bas Gefrieren ber benachbarten Baffertheilten verzögert. Die frei merbenbe Barme ift eben beghalb unmerflich, weil fle nur nach und nach in fehr fleinen Quantitaten frei wird, und fich alfo auch all= malig wieder verlieren fann, ohne bag man fie hatte bemerten fonnen.

Die beim Gefrieren frei werbende Warme konnte nur bann eine im Thermometer nachweisbare Temperaturerhöhung hervorbringen, wenn das Gefrieren der ganzen Masse auf einmal stattfände, wie man dieß manchmal unter besondern Umständen besobachtet.

Bielleicht haben Sie in fehr kalten Wintern felbst schon bie Beobachtung gemacht, bag bas Waffer in einem Waschbecken, welsches im Kalten stand, nicht gefroren war, daß sich aber eine Menge Eisnadeln in dem Augenblick bilbeten, in welchem man mit der

Sand in bas Baffer bineingreift; Aebnliches beobachtet man auch bei Baffer, welches in Flaschen in falten Raumen geftanben bat. Babrend man vorher feine Spur von Gis in ber Flasche mahrnabm, fdwimmen plotlich viele Gienabeln in ber gangen Baffermaffe berum, fobalb man bie Flafche ruttelt ober bas Baffer aus-Sier bilbet fich alfo eine groffere Menge Git zugießen beginnt. auf einmal.

Das Waffer, welches biefe Erscheinung zeigt, ift ftets unter 0° erfaltet, ohne fest zu werben, wie man feben fann, wenn ein Ther mometer fich im Baffer befindet. Wenn die Gefaffe mit Baffer gang ruhig fteben, fo ertaltet bas Baffer oft bis auf - 5°, ja bis auf - 100, ohne daß fich die Gisbildung einftellt, welche fogleich be ginnt, fobalb es erfdjuttert wirb. Dabei fteigt aber bas Thermometer augenblicklich bis auf 0 °.

Die Daffe, aus welcher Die Gopefiguren befteben, ift eine Berbindung von Gpps (fcmwefelfaurem Ralf) und Baffer; wenn fic nun bas Baffer mit bem Gpps verbindet, fo bort es auf fluffig gu fenn, es bilbet ja mit bem Gope einen festen Rorper; es muß alfo bei biefer Berbindung auch Barme frei werben. wirklich ber Fall ift, wiffen bie Sopsgieger recht gut. Der pulverformige Korper, ben fie gum Giegen ihrer Figuren anwenden, ift bet fogenannte gebranute Gpps; er ift burch bas Brennen feines Waffergehaltes beraubt worben. Diefes Bulver wird nun mit einer entsprechenden Menge Baffer angerührt und in die form In furger Beit gefteht ber gange Brei zu einer feften Maffe, bie fich bedeutend erhipt, wovon man fich fcon burch Infüblen mit ber Sand überzeugen fann.

Gine gang abnliche Erscheinung finbet ftatt, wenn man gebrannten Ralf mit Baffer übergießt. Auch mit bem Ralf verbinbet fic bas Baffer gu einem festen Rorper, bem Ralfhybrat; inbem et aber biefe Berbindung eingeht, hort es auf fluffig ju febn, und bei bem Uebergang in ben feften Buftanb wird Barme frei, und fo entstebt bie befannte, in biefem Falle febr bebeutenbe Erhigung.

So wie Barme frei wirb, alfo eine Temperatur Erhöhung ftattfindet, wenn Baffer fich mit einer andern Substang ju einem feften Korper verbindet, fo wird auch Warme gebunden, es findet alfo eine Temperatur-Erniedrigung ftatt, fobalb ein fefter Roppet burch Berbindung mit einem anderen fluffig wird, wie bief g. B. bei ber Auflösung von Galgen ber Fall ift. Werfen Gie, bamitbie Auflösung rafch vor fich gebe, recht fein gepulverten Galpeter in's Waffer, fo wird eine burch bas Thermometer wohl nachweisbare Temperaturerniedrigung ftattfinden, namentlich wenn man mit größeren Quantitaten operirt.

Noch bedeutender ift die Temperaturerniedrigung burch Binden ber Barme, wenn zwei fefte Korper fich zu einem fluffigen verbinben.

Bekanntlich liegt ber Gefrierpunkt bes Salzwaffers tiefer als ber bes reinen Waffers; wenn alfo Schnee und Salz gemifcht werben, fo verbinden fie fich zu einem fluffigen Rorper; bier werben zwei vorher fefte Rorper zugleich fluffig, indem Schnee und Salz eine Salglöfung geben, es muß alfo eine bebeutenbe Tempe= raturerniedrigung ftattfinden.

022

ME!

NE

1 8

116

100

H

mi.

in S

51,1

NE

110

il!

10

1: 11

43

YII

tra f

HE X

11

唐

P.

ď

1

Mifchen Sie 3 Pfund Schnee von 0° mit 1 Pfund Rochfalz bon berfelben Temperatur, forgen fie burch Umruhren ber Maffe für möglichft rafche Difchung, fo wird alebalb bie Temperatur von 0° auf 17° finfen. Es wird namlich eine große Quantitat Barme verbraucht, um die beiben Rorper fluffig zu machen; die zu biefer Schmelzung verbrauchte Barmemenge wird aber fur's Gefühl, für's Thermometer verschwunden fenn, baber die bedeutende Temperaturfenfung, weil aus ber Umgebung nicht fo rafch die zu bie= fer Schmelzung nothige Barmemenge in die Maffe übergeben fann.

Stellt man ein Gefag mit Baffer in eine folche Raltemifchung.

fo wird es alebald gefrieren.

Bepulvertes Glauberfalz mit Salgfaure übergoffen, bringt ebenfalls eine bedeutende Ralte bervor. Dan benütt öftere folche Raltemifdungen, um im Sommer Gis zu machen.

Behnter Brief.

Bon ber Berbampfungemarme.

So wie beim Schmelgen, fo mirb auch beim Berbampfen Barme gebunden, und wenn bie zur Verdampfung nothige Barmemenge nicht raich genug aus ber Umgebung zugeführt werben fann, wie bieg ber Fall ift, wenn man ein Gefag mit Baffer auf bas Feuer fett, fo findet bei rafcher Berbampfung eine-Temperaturerniedrigung ftatt. Dan fann fich bavon leicht überzeugen, wenn man die Rugel eines Thermometers mit Baumwolle umwidelt, Waffer barauf tropfelt und bann burch rafches Bin = und Berfabren in ber Luft bie Berbampfung befchleunigt. Das Thermometer wird finten. Noch bebeutenber finft es, wenn man ftatt bes Baf-Guler. III.

fers eine leicht verdampfende Flufsigkeit, etwa Weingeift, auf die Baumwolle tropfelt. Wendet man zu diesem Bersuche Schweselsäther an, den man in jeder Apotheke erhalten kann (es ift derjenige Bestandtheil der Hoffmannischen Tropfen, welchen diese ihren eigenthumlichen angenehmen Geruch verdanken; diese Tropfen bestehen aus Weingeift und Schwefelather), so kann man leicht das Thermometer selbst bei warmer Luft unter 0° fallen machen.

In meinem vorigen Briefe habe ich Ihnen gezeigt, wie eine große Barmemenge nothig ift, um Schnee von 0° in Wasser von 0° zu verwandeln. Ebenso muß beim Sieben bem Basser eine große Quantität Warme zugeführt werden, um bas Basser von 100° in Dampf von 100° zu verwandeln. Man kann bieß sehr



einfach mit einem Glaskolben (Fig. 8.) zeigen, defen hals mit einem boppelt durchbohrten Korf versichloffen ist. In der einen Deffnung steckt ein Thermometer, durch die andere kann der Dampf entweischen, welcher aus dem im Gefäß enthaltenen Wasten, welcher aus dem im Gefäß enthaltenen Wasten, welcher aus dem im Gefäß enthaltenen Wasten geistlampe in's Kochen bringt. Drückt man das Thermometer so weit hinab, daß die Kugel in's Wasser taucht, so zeigt es eine Temperatur von 100°; zieht man es aus dem Wasser hervor, wie Kig. 8., so daß es nur noch von Dampf umgeben ist, so sindet man die Temperatur des Dampses ebenfalls 100°. So lange das Kochen auch sort dauern mag, steigt die Temperatur nicht, das Wasser

fer von 100° wird nur in Dampf von 100° verwandelt; Die ganze Barmemenge, welche mahrend ber ganzen Zeit bem Baffer zugeführt wird, bringt nur biefe Berwandlung, aber burchausteine

Temparaturerhöhung hervor.

Dieser Bersuch zeigt uns, wie viel Brennmaterial oft in unserer Kuche unnöthig verschwendet wird. Um Fleisch zu kochen, muß es eine Zeitlang in siedendem Wasser liegen; es wird aber eben so schnell gar, wenn das Wasser nur schwach siedet, als wenn es heftig kocht; es hat in beiden Källen dieselbe Temperatur, im letteren Valle wird nur dem Wasser eine größere Wärmemenge zugeführt, welche es rascher in Dampf verwandelt, ohne seine Temperatur im mindesten zu erhöhen, ohne also das Garwerden des Fleisches im mindesten zu befördern; alle diese unnöthig zugeführte Wärme wird nur zur Dampfbildung verwendet, die uns bier nichts nüßt.

Sie wissen aus ben letten Briefen, wie man bie Barmequantität bestimmen fann, welche zu Schmelzung von 1 Pfund Eis ober Schnee erforderlich ist; sehen wir nun, wie man die Barmemenge bestimmt, welche zur Verdampfung von 1 Pfund Baffer nothig ift.

In Fig. 9. stelle a eine gläferne Retorte bar, welche halb mit Waffer gefüllt über einer Weingeistlumpe sich befindet; in den Sals der Retorte ist mittelst eines Korfs ein rechtwinklig umgebogenes Glasrohr eingesteckt, durch welches die in a gebildeten Dampfe in ein mit kalten Wasser gestülltes Gefäß e geleitet werden. Sos bald die Lampe unter a angezündet wird, dringen aus dem untern Ende bes Robres b Luftblasen hervor, welche

401 16

date

MIN

11 17

11000

ian (iti i matri

til S

met a

ing I

NIT S

Mar. H

Side

III N

iris?

ich Se

11 1

man

guarfi

THE P

Tet I

E,

12

10

12:5

Whit

18

ni5

de!


10

を

gÌ

15

No. of



durch das Wasser in e in die Sohe steigen. Bald aber ift alle Luft aus a vertrieben, es geben nur noch Wasserdämpfe von a nach e über; sobald aber diese Wasserdämpfe mit dem kalten Wasser in e in Berührung kommen, werden sie alsbald wieder verdichtet, das Aufsteigen von Blasen in e hört also auf, sobald alle Luft aus a vertrieben ist; beim Verdichten der Dampfblasen in eentstebt ein eigenthumliches knatterndes Geräusch.

In a wird ber Dampf gebildet, hier wird also Barme gebunben, in c werden die Dampfe wieder verdichtet, hier muß also die Barme wieder frei werden, und durch diese freiwerdende Barme wird die Temperatur des Bassers in c erhöht werden. In der That wird das Basser in c warmer und warmer, bis es endlich die Temperatur des Siedpunktes erreicht hat; nun werden freilich die durch c herüberkommenden Dampse nicht mehr verdichtet, Dampfblasen steigen in die höhe wie vorher die Luftblasen, die ganze Bassermasse in die höhe wie vorher die Luftblasen, die bieß eingetreten ift, muß der Bersuch unterbrochen werden, was badurch geschieht, daß man die Retorte a sammt dem Rohre d in die höhe bebt und entsernt.

Das Baffer in c muß anfangs eine Temperatur von 0° haben. Bor bem Berfuch muß die Sohe ber Waffersaule in c gemeffen werben, ich will annehmen, fle habe 11 Boll betragen. Mißt man

Da and by Google

nach Beendigung bes Berfuches biefe Bafferfaule wieder, fo findet man, baf fie nun hoher ift, fie wird nun 13 Boll boch febn.

Es sind also 2 Boll Wasser hinzugekommen. Dieses hinzugekommene Wasser wurde in a in Dampf von 100° verwandelt, et gieng als Dampf durch die Röhre dund wurde in e verdickte. Zu Ende des Bersuchs hat es noch die Temperatur von 100°; allein nicht allein dieß hinzugekommene Wasser hat die Temperatur von 100°, sondern die schon vorher vorhandenen 11 Zoll Wasser sind auch von 0° auf 100° erwärmt worden. Aus dem übergegangenen Damps von 100° entstehen also 2 Zoll Wasser von 100°, bei dieser Verdichtung wird also so viel Wärme stei, das badurch 11 Zoll Wasser von 0° auf 100° erwärmt wurden.

Die in c hinzugekommene Wassermenge ist in a verdampst worden, die in c freigewordene Warme wurde in a gebunden. Um also 2 Theile Wasser in a zu verdampsen, ist eine Warmemenge gebunden worden, welche bei ihrem Freiwerden in c hinreichte, um 11 Theile Wasser von 0° bis 100° zu erwarmen, zur Verdampsung von 1 Pfund Wasser ist also ebensoviel Warme nothig, als um 5½ Pfund Wasser von 0° bis 100° zu erwarmen.

Gilfter Brief.

Bom Freiwerben ber Barme bei ber Berbichtung ber Dampfe.

Das Freiwerben ber Barme burch Berbichtung ber Dampfe fpielt in ber Ratur fowohl ale auch im praftifchen Leben eine bebeutenbe Rolle. Die Dampfe, welche in ber Blafe eines Defillirapparates erzeugt und bann burch bas Schlangenrohr bes Rublapparates hindurch geleitet werben, erleiben hier eine Berbichtung; babei geben fle aber auch ihre gebundene Barme wieder ab, wovon bie bedeutende Erwarmung des Ruhlwaffers eine Folge ift. Damit bie Deftillation vollständig ftattfinde, b. h. bamit auch alle Dampft im Schlangenrohr wirklich verbichtet werben und fie nicht am offe nen Ende biefes Rohres unverdichtet entweichen fonnen, muß beghalb bas Ruhlmaffer beständig erneuert, b. b. bas warme megge fchafft und burch faltes erfest werben. Durch bie Dampfe mirb hier bie Barme in bas Ruhlfaß gebracht: bie Barme bie in ber Blafe gebunden wird, wird im Schlangenrohr bes Ruhlfaffes wie Dieg murbe auch ber Fall fenn, wenn Blafe und Rublfaß fehr weit von einander entfernt maren, vorausgefest, bag bas

le wieder, is is U boch inc Ticili das

ter Dimi

Diciel day) o vernandi ne in e retifi atur ver | | hat die Ins

en 11 366 Aus da i loll Soft larme für 12 words

phunder e Wirth bintrit : Verbal eibig, s

perdami!

to its down

1

ø.

1

Berbindungerohr feiner gangen gange nach mit Stroh ober Tuch fo umwidelt ift, daß nicht unterwegs ichon bie Dampfe erkaltet und verbichtet werben.

Die Dampfe find bemnach ein Mittel, um die Barme, welche an einem Orte erzeugt wurde, an einem andern Orte wirken zu laffen und darauf beruht die Dampfheizung, die vor andern Seizungs-methoden jedenfalls den Bortheil der Reinlichkeit voraus hat.

Denten Sie fich in bem Reller eines Haufes einen Dampfteffel

(Fig. 10.) angebracht, bon welchem aus Dampfleitungeröhren nach allen zu beigen= ben Bimmern geben. Es verftebt fich von felbft, bag biefe Dampfleitungeröhren bid mit ichlechten Barmeleitern umwidelt finb. bamit in biefen Robren noch feine ober boch möglichft geringe Abfühlung Dampfes flattfinde. Durch biefe Robren ftromt nun ber Dampf in größere Cylinder von Blech, welche gleichfam ben Dfen ber gu beigenben Bimmer barftellen. Die Banbe biefer Blechenlinder werben nämlich erwarmt und zwar borgugemeife baburch, bag ber Dampf bier fich verbichtet, bag alfo bier bie Barme wieder frei wird, welche im Reffel gebunden worben ift. Es muß natürlich bafur geforgt fenn, bag bas in biefen Cylin= bern burch Berbichtung ber Dampfe gebilbete Baffer abfließen fonne.

Selbst in der Natur findet eine folche Uebertragung der Barme burch Wafferdampfe von einem Orte zum andern in einem großen Maaßstabe statt. Die Gub-



westwinde bringen uns die Wasserdampfe, die in südlicheren Gegenden auf dem atlantischen Ocean durch Berdampfung des Wassers gebildet wurden. Dort wurde bei der Dampfolldung Warme gebunden, diese Wärmebindung mäßigt also dort die Sige. Wenn aber nun die mit Wasserdämpsen gefättigte Luft zu einer höheren Breite, also zu immer kaltern Ländern kommt, so werden die Dämpse nach und nach wieder verdichtet, Wolken und Regen bilden. Bei der Condensation der Dämpse wird aber hier die Wärme wieder frei, die in großer Entsernung in wärmeren Gegenden ae-

bunden wurde. Die sudweftlichen Regenwinde sind besonders besthalb warme Winde, weil eben durch die Berdichtung der Bas-

ferbampfe bie fte bringen, Barme frei wirb.

So find die Wafferbampfe gleichsam die Erager, welche bie Barme heißerer himmeloftriche ben Bolen zutragen und so bie sonft noch größere Ungleichheit verschiedener Klimate ausgleichen helfen.

Bwölfter Brief.

Bon ben Barmequellen, namentlich ber Berbrennungsmarme.

Wir haben bieber nur bie Wirkungen ber Barme beobachtet, ohne nach ben Quellen ber Barme zu fragen, mit benen ich Sie

in biefem Briefe gu unterhalten gebente.

Die wichtigste Quelle ber Warme ift für uns die Sonne, welche burch ihre Strahlen zwei unschätzbare Guter, Warme und Licht, auf die Erdoberfläche verbreitet; die Warme, welche die erste Bedingung alles Lebens ift, weil ohne Warme alle die Saste, welche in Pflanzen und Thieren freisen und ohne welche tein Wachsthum, fein Leben möglich ist, erstarren muffen; das Licht, welches das durch die Warme so herrlich entfaltete Leben in der ganzen Natur in all seiner Großartigkeit und Mannigsaltigkeit unsern Blicken enthullt.

Was aber ift die letzte Ursache der Sonnenwarme? If dieset ungeheure Veuerball, um welchen alle Blaneten freisen, ein glühender oder ein brennender Körper? Wodurch wird eigentlich die Sonnenwarme, welche Jahrtausende hindurch in ungeschwächter Kraft in alle Welten hin von der Sonne ausgestrahlt wird, etzgeugt? Dieß sind Fragen, welche wir nicht beantworten können, Rathfel, welche der menschliche Geist wohl nie zu lösen im Stande senn wird. Höch die der menschliche Geist wohl nie zu lösen im Stande senn wird darüber unfere Bermuthungen, unfere Weinungen aufstellen; es könnte wohl im Lauf der Zeit dem menschlichen Geiste gelingen, darüber Ansichten auszustellen, welche zwar einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit erlangen, nie aber ganz gewiß werden können.

Auf ber Erbe felbst ift bie Berbrennung bie wichtigste Barmequelle fur une; wir benügen bie Berbrennung fowohl in unserem alltäglichen Leben als auch in ben Gewerben, wenn es uns auf die Erzeugung einer hohern Temperatur ankommt; wir muffen begehalb vor allen Dingen untersuchen, was die Berbrennung eigentlich se.

Unfere atmospharische Luft ift nicht eine einsache Gasart, sonbern fie ift eine Mischung mehrerer Gase, von benen Stickfoffgas und Sauerftoffgas die wichtigften sind. Die atmospharische Luft besteht, wenn man die übrigen ihrer Menge nach unbedeutenden Gase unberucksichtigt läßt, aus 5 Theilen Stickfoff und 1 Theil Sauerstoff.

beionbel

M Bi

elde li

Die ion

n feln

THE.

6.17

n id ö

31:31

TI

HO

15 m

life 1

11 5

n ir

11/2

10

1900

121

Take !

20

100

811

hop

ON

10

13

調

29

1H


Der Sauerfloff verbindet fich nun mit andern Körpern bald mehr, bald weniger leicht, diese Berbindungen gehen bald allniche lig, bald rasch unter Licht = und Barmeentwicklung vor sich, und dieselehtere Verbindungsweiseistes, welche man Verbrennung nennt.

Eisen, welches der Luft und der Feuchtigkeit ausgesetzt ift, roftet; dieser Rost ist nichts anders, als eine Berbindung von Eisen mit Sauerstoff. Auch andere Metalle, 3. B. Bink, Kupfer, Zinn u. s. w. behalten, der Luft ausgesetzt, nicht lange ihren schonen metallischen Glanz, sie bekommen ein unscheinbares Ansehen, weil sich auf ihre Oberstäche allmälig eine Berbindung des Metalls mit Sauerstoff bildet, welche erst wieder weggeschafft werden muß, wenn der volle Metallglanz wieder hergestellt werden soll. Die edlen Metalle, Gold, Silber, Platin verbinden sich nicht so leicht mit Sauerstoff, sie behalten deshalb leicht ihre reine metallische Oberstäche.

Ein Stud Phosphor verbindet sich, wenn es der Luft ausgesetht wird, schon weit rascher mit Sauerstoff als die Metalle; berührt man den Phosphor aber mit einem nur etwas erhigten Körper, z. B. mit einem erhigten Glasstab, so geht die Berbindung unter lebhafter Veuererscheinung vor sich, es bildet sich ein weißer Dualm, und in einzelnen weißen Floden, den Schneestoffen vergleichbar, fällt die Berbindung bes Phosphors mit dem Sauerstoff, die Phosphorsfaure, nieder.

Legt man einige Studden Phosphor auf ein Borzellanichalchen, welches auf Waffer ichwimmt , entzundet man ben Phosphor und

ftülpt man dann rasch eine Glasglocke barüber, wie es Fig. 11.
angebeutet ist, so dauert die Verbrennung nicht lange fort; der
Phosphor erlischt, ehe er ganz verbrannt ist; die Verbrennung muß
nämlich aushören, sobald aller
Sauerstoff, welcher in der Luft
unter der Glasglocke enthalten
war, verzehrt ist, b. h. bis all dieser Sauerstoff sich mit Phosphor



verbunden hat. Die Berbrennung bort auf, weil fein Sauerftoff mehr vorhanden ift, mit welchem fich ber Phosphor verbinden konnte.

Nach beendigtem Versuch beobachtet man, daß das Baffer unter ber Glode höher steht als aussen, daß die Menge des Gases unter ber Glode geringer geworden ist; dieß kommt baher, weil sich der Sauerstoff unter der Glode mit dem Phosphor zu einem seiten Körper verbunden hat, also nicht mehr in gasförmigem Zustande vorhanden ist. Die Luft unter der Glode besteht fast nur noch aus Stickstoff.

Bei der Berbrennung bes Phosphors ift das Produkt ber Berbrennung ein fester Körper; es ift bieß jedoch nicht immer ber Fall, bei andern Berbrennungen ift das Produkt ber Berbrennung bald

ein tropfbar fluffiger, balb ein gasformiger Rorper.

Beobachtet man eine brennende Bachsterze, fo fieht man, daß sie mehr und mehr herabbrennt, ohne daß man sieht, wo die Arobutte der Berbrennung hinkommen. Die Kerze scheint während der Berbrennung ganz zu verschwinden. Es rührt dieß aber nur daher, daß die Produkte der Verbrennung, d. h. die Verbindung bes verbrannten Körpers mit Sauerstoff luftsörmige Körper sind, sich also in der Luft verbreiten, ohne dem Auge sichtbar zu sehn.

Die meiften Brennmateriale, beren wir und bebienen, 3. B. Solz, Talg, Bache, Del, Weingeift, find vorzugsweise aus Koh-lenftoff und Wasserstoff zusammengesetzt, zwei Körper, welche bei ihrer Berbrennung viel Warme entwickeln; wir wollen biese beiben Stoffe und ihre Berbrennungsprodukte zuerft einzeln betrachten.

Der Rohlenstoff ist in der Natur sehr verbreitet und rein, d. h. ohne Berbindung mit andern Körpern kommt er in sehr verschies benen Formen vor. Der Diamant ist reiner Kohlenstoff, ebenso der Graphit, der särbende Stoff unserer Bleististe. Die Holzschle ist gleichfalls kaft reiner Kohlenstoff, er ist nur noch mit einigen erdigen Substanzen vermischt, welche nach der Berbrennung der Rohle als Asche zurückleiben. Bei der Berbrennung der Rohle als Asche zurückleiben. Bei der Berbrennung der Kohlenstst dich Kohlensäure, ein lustsörmiger Körper, welchen wir in der Natur in den mannigsachten Berbindungen sinden. Die Kohlensäure ist nämlich das Gas, welches in Sauerwasser enthalten ihm seinen säuerlichen Geschmack gibt und beim Ausbrausen desselben in Bläschen entweicht; die Kohlensäure ist in Champagner und allen mousstrenden Flüssseiten enthalten. Die Kohlensäure bildet einen Bestandtheil des Kalksteins, welcher aus reinem Kalk und aus Kohlensäure besteht. Durch starke Erhitzung

bes Kalksteins wird die Kohlenfaure ausgetrieben und es bleibt ber reine Kalk, ber sogenannte gebrannte Kalk übrig. Uebergießt man den Kalkstein mit einer etwas starken Säure, z. B. mit Salzsfäure, mit Schwefelsaure u. s. w., so entsteht ein heftiges Ausbraussen, die stärkere Säure verbindet sich nämlich mit dem Kalk und die Kohlensaure entweicht als Gas in zahllosen Blasen in der Flussteit aussteigend.

Solche Kohlenfaure bilbet fich nun, wenn fich Kohle mit Sauerftoff verbindet; eine rasche Verbindung des Kohlenstoffs mit dem Sauerstoff nennen wir eine Verbrennung. Die Verbrennung der Kohle geht wie die Verbrennung des Phosphors unter lebhafter

Licht= und Barmeentwicklung vor fich.

echi

annie.

unia

ME

1 M

fette

dest

1 000

1

1 32

ig fil

がは

MI

HE

et II

ira.

2 10

他

100

No.

11

1

al

墨

脚

110

神

ø

ø

į

Dreizehnter Brief.

Bon ber Berbrennungswarme und ber thierifchen Barme.

Wafferstoff ift ein gasförmiger Korper, welcher in der Natur nicht rein, wohl aber in zahlreichen Verbindungen vorkommt und auf diese Weise sehr verbreitet ift, benn er ist ein Bestandtheil des Wassers, welches aus Sauerstoff und Wassersloff besteht. Das Wasserstoffgas ift daszenige Gas, welches in den Zundmaschinen enthalten ist und bei Deffnung des Sahnens durch eine feine Deffnung gegen ein Blatinschwämmichen ausströmend sich an demfelben entzundet.

Einmal angezündet brennt das aus der feinen Deffnung ause strömende Wassersoffingas mit schwach leuchtender, aber sehr heißer Klamme fort. Daß das Produkt dieser Verbrennung Wasser ift, läßt sich leicht dadurch zeigen, daß man eine Glasglocke über die Flamme hält. Diese Glasglocke beschlägt sich dicht mit Wassertropfen. Es bilden sich also durch die Verbindung der beiden Gase, nämlich des Wassersoffigass mit dem Sauerstoffgas Wasserdampfe, die sich alsbald verdichten und an die Glaswande ansetzen.

Wir haben bisher nur die einfachen Brennftoffe betrachtet. Benn zusammengesete Stoffe verbrennen, so ift der Borgang ein ganz abnlicher. Die meisten Brennstoffe bestehen, wie schon erwähnt wurde, vorzugsweise aus Kohlenstoff und Bafferstoff, bei der volleftandigen Berbrennung bilbet fich also Kohlensaure und Baffer.

Da bie Berbrennung eines Korpers barin besteht, bag er ben Sauerstoff aus ber Luft aufnimmt, fo ift eine mesentliche Bedingung zur vollständigen Berbrennung, bag immer neue Luft ungehindert

bem zu verbrennenden Korper zugeführt werden fann. Der Abichlug ber Luft bringt einen brennenben Korper bald zum Berlofchen.

Wo es uns darauf ankommt, eine lebhafte Berbrennung zu bewerkstelligen, muß man also für einen lebhaften Luftzutritt sorgen, damit dem brennenden Körper stets die zur Unterhaltung der Berbrennung nöthige Wenge Sauerstoff zugeführt wird. Dieß erreichen wir bei vielen unserer Keuerungsanlagen durch den Schornstein. Die Luft im Schornstein ist nämlich durch das Feuer erwärmt und deßhald leichter als die äußere kalte Luft, die warme Luft steigt im Schornstein in die Hohe und veranlaßt dadurch, daß von unten her durch den Rost krifche Luft dem Brennmaterial zugeführt wird. Man halte nun einen brennenden Körper oder ein brennendes Stück Papier vor die untere Thure eines Ofens, so wird man einen lebhaften Luftzug durch diese Thure nach idem Feuer hin wahrnehmen.

Auch bei unsern Beleuchtungsapparaten bringen wir ichornsteinartige Borrichtungen an, um die Lebhaftigseit der Berbrennung zu steigern, benn die Glaschlinder, welche wir auf unsere Lampen aussehen, find nichts anders als kleine Schornsteine. Durch die rasche Aussteigen der erwärmten Luft im Glaschlinder wird die Buströmen frischer Luft zur Flamme bedingt. Bei den arganbischen Lampen, welche einen runden hohlen Docht haben, bilbet auch die Flamme einen hohlen Cylinder und die frische Luft strömt nicht allein von aussen her, sondern auch auf der innern Seite biese hohlen Cylinders der Flamme zu und baher rührt besonders die lebhafte Lichtentwicklung.

Bill man auf einem fleinen Raum eine möglichst große bibe erzeugen, wie z. B. in Schmieben, so reicht ber Schornftein nicht mehr aus, man wendet alsbann Blasbalge ober andere Geblaft an, um an die Berbrennungsftelle möglichst viel frifche Luft bing zuführen.

Durch sorgfältige Versuche mehrerer Gelehrten ift ermittelt worden, daß durch die vollständige Verbren: so viel Wärme erzeugt wird, das nung von 1 Pfd.

Badurch die Zemperatur von 500 Bfd. Waffer um

	Roble						. 1. 1.	70
	- 1	•	•	•	•	•		4
	Wachs							10°
	Talg .							80
	Weingeif	ì						6°
	trodenes	Ş	olz					40
rhöht	merben fann		•					

ŋ

h

t

fi

u

- 11 -- 14

100

:11 1

The B

Spend .

200

800

流

ميرايي

111 9

T THE

13

THE BE

13

300 F

17.15

1

1

ic

er.

2

1

Eine hochft merkwurdige Uebereinstimmung finden wir zwischen ber Berbrennung und bem Athmungsprozeff. In einem abgesperr= ten Raume wird ein brennender Rorper verlofchen, fobalb aller Sauerftoff verzehrt ift; ein Thier erftidt in einem völlig von ber äußeren Luft abgesperrten Raum nach furger Beit und wenn man Die Luft bes abgesperrten Raumes untersucht, fo findet man, bag ihr Sauerftoff verfdwunden und burch Rohlenfaure erfest ift. Durch ben Athmungsprozeg ift alfo gerade wie burch bie Berbrennung von Roble ber Sauerftoff ber Luft in Roblenfaure umgewandelt worden; ftatt des Sauerftoffe, welchen wir in ber atmofpharifchen Luft einathmen, hauchen wir eine Roblenfaurehaltige Luft aus, es muß alfo bier in unserem Rorper ein ber Berbren= nung ber Roble gang abnlicher Progeg por fich geben, b. b. es muß fich ber Sauerftoff ber eingeathmeten Buft in unferm Rorper mit Rohlenftoff verbinden, wodurch bie Rohlenfaure erzeugt wird, bie wir aushauchen. .

Der einzige Unterschied zwischen bem Verbrennungs- und Athemungsprozeß ift ber, bag bei ber Verbrennung bie Verbindung bes Kohlenftoffs mit bem Sauerftoff weit rascher vor sich geht, als bei bem Athmungsprozeß, ben wir eine langsame Verbrennung nennen konnen.

Wenn 1 Pfund Kohlenstoff sich mit Sauerstoff verbindet, so wird steis dieselbe Bärmemenge erzeugt, mag nun die Verbrennung schnell oder mag sie langsam vor sich geben; im ersteren Falle
wird aber am Ort der Verbrennung eine sehr starke Temperaturserhöhung, weil die in so kurzer Zeit entwickelte Wärmemenge
auf einen kleinen Naum concentrirt bleibt, weil sie sich so schnell
nicht in die Umgebung verbreiten kann. Geht hingegen die Verbrennung langsam vor sich, so hat die Wärme während der langsamen Verbrennung Zeit, sich auf einen größern Naum zu verbreiten; es wird also, da sich dieselbe Wärmemenge über einen größeren Raum verbreitet, der Grad der Erwärmung ein geringerer seyn.

Man sieht bemnach leicht ein, wie bie in unserm Korper vor sich gebende langsame Berbrennung von Kohlenftoff die Quelle unserer Korverwarme febn kann.

In ber That ift der menschliche Körper, sowie ber aller warms blutigen Thiere einem Ofen zu vergleichen. Der Ofen ift warmer als seine Umgebungen, er gibt also beständig Wärme an dieselben ab und dieser Barmeverlust wird burch die in seinem Innern stattsindende Verbrennung wieder erset. Der Körper ber Menschen, ber Caugethiere und Wogel ift gleichfalls warmer als bie Luft, in welcher fie leben, fie geben also beständig Warme an ihre Umgebung ab, und die beständige höhere Temperatur bes Korpers mird nur burch bie in feinem Innern vor sich gehende langsame Berbrennung erhalten.

Es ift in ber That ein merkmurbiges Factum, bag bie Blutmarme bes Menichen fast immer genau bieselbe ift; sie ift bis auf sehr geringe Schwantung bieselbe bei Menichen verschiebenen Me ters und Geschlechtes, sie ist dieselbe bei ben Bewohnern ber beißen Sandwuften Afrika's und ben Bewohnern von Sibirien; sie ist im

Durchichnitt 291/2 0 Reaumur.

Bringt man bie Rugel eines Thermometers unter bie Zunge, so wird es auf die Temperatur von 29 1/2° steigen, wenn man es lange genug baselbst last, damit es die Temperatur bieser Stelle bes Korpers annehmen kann. Stellt man ben Bersuch bei verschiedenen Individuen an, so wird man hochstens Differenzen von Bruchtheilen eines Grades sinden (vorausgeset, daß das Thermometer genau ift).

Die Blutwarme ber Caugethiere ift im Durchschnitt ber ber

Menfchen gleich, bas Blut ber Bogel ift etwas marmer.

um nun ben Worgang ber langfamen Berbrennung im Kötper richtig verstehen zu können, nuß ich Ihnen jest vor allen Dingen wenigstens bas Wichtigste über bie Circulation bes Blutes im

menfchlichen Rorper auseinanberfegen.

Betrachten wir zunächst das herz, welches die bewegende Kraft für das den Körper durchströmende Blut liefert. — Das herz, das Bumpwerk, welches das Blut durch das Röhrenspstem der Abern treibt, ist durch eine vollständige Scheidewand in eine rechte und linke Sälste getheilt, welche in gar keiner Verbindung mit eine ander stehen; jede Sälste des herzens ist aber wieder in einen Vorhof und eine Herzkammer getrennt; zwischen Borhol und herzkammer besteht aber keine absolute Trennung, sondern in der Scheidewand, welche sich zwischen ihnen besindet, ist eine klappenartige Vorrichtung angebracht, welche sich in der Richtung vom Vorhof nach der Herzkammer hin öffnen kann, so das das Blut aus dem Vorhof in die Herzkammer treten, aber nicht aus der Herzkammer in den Vorhof zurückgehen kann, weil das Klappenventil in dieser Richtung den Durchgang nicht gestattet.

In Tig. 12. ift d ber rechte, c ber linke Borhof, b bie rechte und a bie linke herzfammer. Das herz ift von ftarken Muskeln

umgeben, burch welche es fraftig zusammengebrückt und wieder ausgedehnt wird. Die beiben Gerzkammern ziehen sich gleichzeitig zusammen, mahrend die beiben Borhöfe sich ausdehnen; bann ziehen sich bie Borhöfe zusammen, mahrend sich gleichzeitig die beiben Herzkammern wieber erweitern.

I

141

12

1130

-: 11

115

79 300 10 I

i im

M

III.

西沙

Diam's

ME

1119

198

12:23

20

19

10

No

.15


18

Ś

17

Durch biese Bewegungen wird bas Mut aus ben Getzkammernindie Schlagabern (Arterien) fortgetrieben und aus ben Blutabern (Benen) in die Borhöfe eingesaugt, aus denen es bei der Construction ber Borhöfe burch die Klappen in die Herzkammern tritt.

Es find jedoch zwei große Wege, bie bas Blut auf biefe Weife burchlauft. Einmal wird bas Blut von ber linken herzkammer durch bie Schlagabern nach



allen Theilen bes Korpers hingetrieben; bie anfangs fehr ftarken Schlagabern veräfteln sich in ihrem Berlaufe mehr und mehr, bis sie endlich in ganz feinen capillaren Blutgefäschen endigen. Diefe feinen Gefäsichen vereinigen sich alsbann wieder wie Bache, die durch ihre Bereinigung Flusse bilden zu den Blutadern, die in ihrem Berlaufe sich mehr und mehr zu größeren vereinigen und in benen endlich das Blut zum rechten Borhof des Gerzens zurudkehrt.

Es ist bieß in Sig. 12. burch eine schematische Zeichnung verssundicht; bas Blut ber linken herzkammer a wird durch die Körperschlagabern n bis in deren feinste Berzweigungen getriesben wird; aus diesen kehrt dann das Blut durch die Blutadern o in das herz und zwar in die rechte Vorkammer d zuruck.

Diefe Circulation von der linken Gergkammer burch ben gangen Rorver gu ber rechten Borkammer beißt ber große Kreislauf.

Aus bem Borhof d tritt bas Blut in die rechte Herzkammer b, aus welcher es burch die Lungenschlagadern r in die feinen Gefasse ber Lungen tritt, aus benen es burch die Lungenblutadern s in ben linken Borhof c tritt. Dieß ist der Lungen- oder der kleine Kreislauf.

Betrachtet man bas Blut an verschiedenen Stellen bes großen Rreislaufs, fo findet man, baß es nicht überall basfelbe Aussehen

hat; in ben Schlagabern ift es hellroth; in ben Capillargefässen, burch welche bas Blut aus ben Schlagabern in die Blutavern übergeht, verliert es dieses Ansehen und wird bunkelroth; bas bunkelrothe Blut tritt nun in ben rechten Borhof, aus diesem in die rechte Herzkammer, aus ber es burch die Lungenschlagabern in die seinen Gefässe ber Lunge getrieben wird, wo es seine hellrothe Farbe wieder erlangt, und so als hellrothe Flüssigkeit zum linken Borhof zurücklehrt.

Um biefen Unterschied in der Farbe des Blutes in der Zeichnung anzudeuten, sind diejenigen Abern, in denen fich das dunkelrothe Blut bewegt, schattirt, die Abern aber, welche von hellrothem Blut

burchstromt werben, bagegen nicht fchattirt.

Die linke Galfte bes Gergens wird nur von hellrothem, Die rechte nur von buntelrothem Blut burchftromt.

Bierzehnter Brief.

Quelle ber thierifchen Barme.

Die Farbeberanderung, welche bas Blut in ben Lungen und in ben feinen Befaffen bes großen Rreislaufs erleibet, beutet auf eine chemische Beranderung bin, und fo ift es auch in ber That. venofe buntelrothe Blut tommt in ben Lungen mit bem Sauers ftoff ber eingeathmeten Luft in Berührung; Diefer Squerftoff wird gunachft abforbirt, wodurch bas Blut feine Farbe erhalt; in bem Blute burch ben Rorper fortgeführt, tommt ber Sauerftoff mit bem Roblenftoff in Berührung, welcher von ben Berbauungsorganen bem Blute zugeführt wird; burch Berbindung bes Roblenftoffs mit bem im Blute enthaltenen Sauerftoff wird Rohlenfaure gebilbet, Die nun mit bem Blute fortgeführt wird, wie vorher ber Sauerftoff; bas Blut aber, welches ftatt bes Sauerftoffe jest Roblenfaure abforbirt enthält, hat eine buntelrothe Farbe. Diefe Umwandlung bes Blutes geht vorzugsweise in ben capillaren Gefaffen bes großen Rreislaufs vor fich, benn bor ber feinen Beraftelung ift bas Blut noch hellroth, jenfeits aber finden wir in ben Blutabern alebalb buntelrothes Blut. Sobalb nun bas bunkelrothe Blut in ben Lungen mit ber Luft in Berührung tommt, wird bie Roblenfaute frei, fie wird ausgeathmet, mahrend bagegen Squerftoff vom Blute aufgenommen wirb.

So gebt benn fortwährend in bem gangen Rorper eine Berbinbung

von Sauerftoff mit Roblenftoff, also eine langsame Berbrennung vor fich, burch welche bie Korperwarme erzeugt und erhalten wird.

Ilm einen Ofen auf einer beständigen Temperatur zu erhalten, welche hoher ift als die der Umgebung, muffen wir immer neues Brennmaterial einlegen, damit die Verbrennung fortdauern könne; ebenso muß dem thierischen Körper gleichsam Brennmaterial zugessuhrt werden. Die Speisen, die wir genießen, sind dem Holze zu vergleichen, welches man in den Ofen wirst. Die aus den Speisen durch die Verdauung bereiteten Stoffe werden von dem Blute aufsgenommen und an die verschiedenen Stellen des Körpers geführt, wo sie sich theilweise absehen, also zur Ernährung des Körpers dienen, theilweise aber sich mit dem im Blute absorbirten Sauersstoff verbinden und badurch die Körperwärme erzeugen.

Es find vorzugeweife Die toblenftoffhaltigen Speifen, welche gur Erhaltung ber thierifchen Warme nothig find, benn fie liefern ben

Roblenftoff, welcher im Blute langfam verbrannt wirb.

ġ

1

1

9

· (4)

nit git

3

IN IN

H.

143

11

學,學

r!

10

r d

185 - 188

1

ø

ij

ŕ

In einer kalteren Umgebung muß der menschliche Korper in gleicher Zeit mehr Warme abgeben, da die Blutwarme ja stets diesestebe bleibt; in kalterer Umgebung muß also eine lebhaftere Berbrennung des Kohlenstoffs im Körper vor sich gehen, es muß also auch dem Körper mehr Kohlenstoff zugesührt werden. Daher kommt es, daß der Nordländer im Allgemeinen mehr ist, als der Bewohner warmerer Gegenden, daß er mehr spirituose Getranke zu sich nimmt. Fett ist eine vorzugsweise kohlenstoffhaltige Substanz, und in der That genießt der Lappländer ungeheure Mengen von Kett. Mit dem größsten Appetit trinkt er Thran, mit dem größsten Appetit verschlingt er mehrere Talglichter, vor denen uns schon eskeln würde.

Der Unterschied wurde noch bebeutender sehn, wenn nicht die Bewohner kalter Gegenden wicht durch warmhaltende Bekleidung die Abkühlung des Körpers möglichst zu verhindern suchten. Die Art und Beise, wie die Kleider wirken, um die Barme zusammenzuhalten, werde ich Ihnen bei Besprechung der Wärmeleitungsfäsigkeit auseinandersetzen. Soviel ist gewiß, daß wir in kalter Umgebung um so mehr Speise bedürfen, je weniger warm wir geskleidet find.

Sie werben wohl fragen, wo benn all die Roblenfaure hinkomme, welche burch ben Athmungsprozeß zahllofer Thiere burch die Maffe von Berbrennungen erzeugt wird, die überall vor sich gehen? In ber That finden wir nur verhältnißmäßig wenig Roblenfaure in

ber Atmosphare und die Menge berselben mehrt fich nicht, wie man wohl in Erwähnung ber beständig fortbauernden ungeheuren Roblenfaure-Erzeugung meinen sollte. Wie kommt es, daß im Laufe ber Jahrhunderte schon langst aller Sauerstoff ber Luft verzehrt und in Koblensaure verwandelt worden ift?

Die Rohlenfaure, welche die Thiere ausathmen, dient den Pflanzen zur Rahrung. Durch alle Boren der Blatter und Stengel saugen die Pflanzen Rohlenfaure ein; diese Rohlenfaure wird durch den Lebensprozeß der Bflanzen zerset, der Rohlenftoff wird affimilin, der Sauerstoff wird wieder der Luft zurückgegeben; der Lebensprozeß der Bflanzen erzeugt also den Sauerstoff, der den Athmungeprozes der Thiere unterhält; der Athmungsprozeß der Thiere liefert die Roblenfaure, welche zur Ernährung der Bflanzen bient.

Wenn man einen frischen grunen Zweig unter eine mit tohlensaurehaltigem Wasser gefüllte Glasglocke bringt, so entwickln sich alsbald zahlreiche Bläschen an den Blättern, welche in den obern Theil der Glasglocke aufsteigen. Das hier gesammelte Gas ift Sauerstoffgas. — Diese Gasentwickelung hort auf, sobald dem Wasser alle Kohlensaure entzogen ist; auch sindet sie nicht im Dure feln statt, woraus hervorgeht, das die Zersegung der Kohlensaurund die Ausscheidung des Kohlenstoffs durch die Rflanzen nur unter dem Einfluß des Lichtes stattsinden, und so erklart sich der bedeut tende Einfluß welchen das Licht auf die Begetation ausübt.

Fünfzehnter Brief.

Bärmeleitung.

Ein Schwefelholz, welches an einem Ende brennt, fann man am andern Ende in der Hand halten, ohne eine Temperaturerhöhung zu fühlen; macht man aber ein gleichlanges und gleichdides Eisenstäden an einem Ende glübend, so wird es am andern Ende seiß sehn, daß man es nicht ungestraft ansassen fann. Bei gleichet Temperatur am einen Ende ist das andere Ende falt beim Holz, helf beim Eisen. Woher kommt dieser Unterschied? Einzig und allein daher, daß das Eisen die Wärme sehr gut fortleitet, daß die Wärmt, welche dem Eisen auf der einen Seite mitgetheilt wird, sich rasch durch seine ganze Wasse hindurch verbreitet, während dies beim Holz nicht der Vall ist; durch die Wasse des Holzes verbreitet sch

bie Barme nicht fo leicht. Die Griffe ber Ofenthuren verfleht man beghalb mit einem hölzernen Knopf; ein metallner wurde in Berührung mit ber beißen Ofenthure bie Barme zu leicht in fich aufnehmen und zu heiß werden.

Diese einsache Wahrnehniung lehrt uns schon ben Unterschied zwischen guten und schlechten Barmeleitern kennen. Das

Gifen ift ein guter, bas Bolg ift ein ichlechter Barmeleiter.

Um die ungleiche Leitungefähigkeit verschiedener Substanzen ansichaulich zu machen, ift der in Fig. 14. absgebildete Apparat fehr geeignet. In der

gebildete Apparat fehr geeignet. In der Seitenwand eines Kastens von Blech sind mehrere aus den zu vergleichenden Substanzen verfertigte Stäbchen eingesteckt,

5

, 3

(4.1) 1000 1000

: 3

100

事

ğ



welche fammtlich gleichen Durchmeffer haben und mit einer Schicht von Wachs überzogen find. Wenn man nun kochendes Baffer oder heißes Del in den Kaften gießt, so wird die Wärme mehr oder weniger rasch in den Stäbchen sich verbreiten und den Wachsüberzug schmelzen.

Sind die eingesteckten Stabchen von Rupfer, Eifen, Blei, Glas und Holz, so wird die Bachsschicht bes Rupferstädens fcon vollständig bis an's Ende geschmolzen seyn, während bei allen andern die Schmelzung noch nicht soweit vorgeschritten ift. Nach dem Rupferstad zeigt sich am Eisenstad die Schmelzung am weitelnen fortgesschritten, dann am Bleistad. Auf dem Glasstad ift das Bachs nur auf eine unbedeutende Strecke fortgeschmolzen, am Holzstäden kaum der Anfang einer Schmelzung wahrzunehmen, mahrend sie auf dem Rupferstad bessen Ende ich von erreicht hat.

Unter allen Körpern find die Metalle die besten Barmeleiter. Glas, Porzellan, Steine, holz sind ziemlich schlechte, Afche, Seibe, haare, Stroh, Wolle u. f. w., überhaupt die lockern Körper aber


Die ichlechteften Barmeleiter.

Waffer ift, wie alle Fluffigkeiten, ein fehr schlechter Barmeleiter. 3war halt es nicht schwer, bas Waffer in einem Gefag von unten her zu erwarmen, bieß hat aber barin seinen Grund, baß bie am Boben erwarmten Waffertheilden, welche leichter sind als bie kalten Wafferschichten, alsbalb in bie Sobe steigen, wodurch von Neuem kaltes Wasser mit ben heißen Bobenstächen in Berührung kommt. Wollte man bas Wasser in einem Gefaß von Oben her erwarmen, so wurde man feinen Zweck nicht sobald erreichen; wie schlecht bas Guter. III.

This read by Google

BBaffer bie Barme leitet, bavon fonnen Gie fich leicht burch folgenben Berfuch überzeugen.

Laffen Sie fich einen Blechchlinder von ungefahr 4 Boll Durchmeffer und 4 Boll Sohe machen, welcher feitwarts eine Deffnung



hat, burch welche man mittelft eines Schies bers ein Thermometer in horizontaler Richtung einfteden fann. Giegen Gie nun Maffer in bas Gefaß, fo bag es ungefahr 1 Linie boch über bie Thermometerfugel binausgeht ; auf biefes Baffer gießen Gie alebann Beingeift und gunben Gie biefen an; ber Beingeift fann lange Beit

fortbrennen, ehe man ein Steigen bes Thermometers mahrnimmt. Mit ber Luft verhalt es fich abnlich wie mit ben Gluffigfeiten, b. h. die Warme verbreitet fich in ber Luft burch blofe Leitung nur febr langfam, boch wird bie Berbreitung ber Barme in ber Luft haufig burch Stromungen vermittelt, welche bie falten und warmen Lufischichten burcheinander mifchen; Strob, Wolle u. f. m. find mahricheinlich eben beghalb fo ichlechte Barmeleiter, weil fie in ihren Bwifchenraumen Luft enthalten, welche Die leichtere Berbie tung ber Marme binbert,

Der Bortheil, welchen boppelte Fenfter und Thuren gemagren,

ertlart fich burch bie fcblechte Leitungefahigfeit ber Luft.

Benn wir fagen : unfre Rleiber halten marm, fo beißt bas ele gentlich nur, baß fie als fcblechte Barmeleiter ben leichten Durchgang ber Rorpermarme verhindern. Die Rleider, welche mir marm nennen, find burchaus nicht als Barmequellen angufeben, fie halten blog bie Barme zusammen. Man umwidelt bes Bintere garte Bflangen mit Strob, bamit fle nicht erfrieren, Damit Die Barme, bie fie noch befigen, nicht in die falte Umgebung fich verbreiten Mus bemfelben Grunde bedecken wir im Binter unfere Rellerlocher mit Strob u. f. m.

Gin Beweis bafur, bag bie Wirfung bes Strohes in biefem Falle einzig und allein barin befteht, bag es ben Durchgang bet Barme verhindert, liegt barin, bag man bas Strof in gleicher Beife benugt, um bie Banbe ber Giafeller bamit ju bebeden; es binbert bier bas. Ginbringen ber Barme von bem umgebenben

Boben in bas Gis.

Wenn man ein Stud Gifen und ein Stud Solz, welche beibe langere Beit gufammen im Ralten gelegen haben, angreift, fo finbet pard ji

ll Dorb

Original.

ne Ste

Titontell

unici

mercia

NINE OF

Eich

ang k

inin

ingle

imas

D RUE

i. m.

ril is

genätt gedät

n Ind

PAR

118

Sis

(this

3

Nich

319

man das Eisen fehr kalt, das Holz nicht, und doch haben beibe vollkommen gleiche Temperatur! Der Grund davon liegt nur in der ungleichen Leitungsfähigkeit beider Substanzen. Das Eisen nimmt die Wärme der Hand rasch auf, es entzieht der Hand versmöge seiner guten Leitungsfähigkeit in kurzer Beit eine bedeutende Menge Wärme, daher das Gefühl von Kälte. Das Holz nimmt die Wärme nicht so schnell aus der Hand auf, es entzieht ihr wesniger Wärme, wir fühlen also auch keine so starke Erkaltung.

Wenn wir Baffer in einem irbenen und in einem metallenen Gefchirr auf's Feuer fegen, fo wird bas Baffer im metallenen Gefäß weit eber beiß als bas im irbenen, weil bie Detallwand bie Barme leichter burchlagt. Un Orten, wo man ein falthaltiges Waffer bat, fest fich an ben Wanden ber metallenen Reffel ein weißer harter Dieberschlag ab, welcher im gewöhnlichen Leben oft irrthumlicher Beife "Galpeter" genannt wird. Ge ift bieg eine Ralffrufte, welche fich an bie Wande Des Befaffes feftfest. Diefe Rrufte ift ein fchlechter Warmeleiter, fle verzogert alfo bas Rochen bes Baf= fers in folden Befaffen um fo mehr, je bider fle ift, woraus fich bie Rothwendigfeit ergibt, Die Befaffe oftere zu reinigen, um diefen Bfannenftein zu entfernen. Bei Dampfteffeln ift bie Bilbung bes Bfannensteins ebenfalls ein großer Uebelftand und macht eine öftere Reinigung berfelben nöthig.

Sechszehnter Brief.

Bon ber Barmeftrahlung.

Nachdem wir die Gesetze der Warmeleitung besprochen haben, werden Sie wohl fragen: auf welchem Wege gelangt benn die Warme von der Sonne auf unsere Erde? Wo ist denn der Karmeleiter, durch welchen sich die Sonnenwarme allmählig bis zu unserer Erde fortpflanzt? Einen folchen Warmeleiter gibt es nun zwischen und und der Sonne nicht, die Sonnenwarme gelangt zu uns nicht durch Leitung, sondern durch Strahlung!

Wenn die Warme durch Leitung zu uns fame, so mußte es um so warmer werden, je mehr wir uns der Sonne nahern; es ware fein Grund einzusehen, warum es auf hohen Bergen kalter sent sollte als im Thal. Der Umstand aber, daß in den hoheren Lusteregionen nur eine sehr niedrige Temperatur herrscht, beweist uns schon, daß die Warme von der Sonne nicht in der Weise zu uns

fommt, wie fie in einem Stud Gifen von bem erhitten Enbe gum anbern manbert.

In ber That fendet jeder warme Korper Barmestrahlen nach allen Seiten gang in der Beife aus, wie ein leuchtender Korper Lichtstrahlen aussendet.

Wenn man sich einem lebhaften Kohlenfeuer nahert, so fühlt man eine brennende Site im Gesicht, welche augenblidlich verschwindet, sobald man einen Schirm, etwa nur ein Blatt Kapier vor das Gesicht halt. — Daraus geht hervor, daß nicht die ganze Luftmasse zwischen dem Feuer und dem Gesichte bis zu dem hohen Grade erwärmt ist, den wir fühlen. Wenn in einem kalten Zimmer der eiserne Ofen angeheizt wird, so beginnen schon sehr bald die Kensterscheiden zu schwelzen, während die Luft in Zimmern noch ganz kalt und namentlich in der Nähe der Fenster noch unter dem Gefrierpunkt ist. Die Wärmestrahlen durchdringen also die Luft, ohne sie zu erwärmen.

So kommen auch die Warmestrahlen ber Sonne zu uns. Sie erwarmen ben Erbboben ben sie treffen, sie lassen aber bie Lust-schichten kalt, die sie durchwandern. Die Utmosphäre wird nicht birect durch die Wirkung der Sonnenstrahlen, sondern von unten ber durch ben erhibten Boben erwarmt.

Die Barmestrahlen an und fur fich haben noch keine fuhlbate Barme; erst wenn sie von einem Korper aufgesangt, absorbitt werben, bringen fie in ihm fuhlbare Barme hervor. Gin Korper, welcher, wie die Luft, für die Barmestrahlen das ift was ein durchssichtiger Korper für das Licht, läßt die Barmestrahlen burch sich burchgeben, ohne seine Temperatur zu erhöhen.

Nicht alle festen Körper haben gleiche Fähigfeit die Wärmesstrahlen zu verschlucken und sich in Folge bessen zu erwärmen. Ein glänzender Metallspiegel resectirt die Wärmestrahlen wie die Lichtsstrahlen, er verschluckt sie nicht. Die Wärmestrahlen werben von allen glänzenden Flächen resectirt; ein politter Körper wird also, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, sich nicht so start erwärmen wie ein solcher, welcher eine rauhe Oberstäche hat. Je rauher oder vielmehr je feiner vertheilt die Oberstäche eines Körpers ist, desto geeigneter ist sie m Allgemeinen, um Wärmestrahlen zu verschlucken.

Unter allen Korpern verschluckt wohl keiner die Warmestrahlen besser als Ruß. Ueberzieht man die Rugel eines Thermometers mit Ruß, seht man dieses Thermometer mit einem andern nicht berußten den Sonnenstrahlen aus, so wird das berußte Thermometer weit bober fteigen als bas andere, von beffen glangender Rugel bie Barmeftrablen meift gurudgeworfen und nicht abforbirt werben.

Im Allgemeinen haben alle bunflen lodern Korper, z. B. auch bie Bolgtoble, ein fehr ftartes Absorptionevermogen für bie Barmeftrablen.

In manchen Gebirgsgegenben, in benen ber Schnee lange auf't ben Felbern liegen bleibt und bie Aussaat zu fehr verzögert, streut man Rohlenpulver auf ben Schnee, welches feine alsbaldige Schmelzung veranlaßt. Auf ben mit Kohlenpulver überstreuten Felbern ift alsbald ber Schnee verschwunden, wahrend er ringsum noch liegt; bas Rohlenpulver verschluckt also soviel Wärmestrahlen, baß badurch ber Schnee fehr schnell geschmolzen wird.

So gut wie die Körper, von Wärmestrahlen getroffen, dieselben verschlucken und in Folge bessen ihre Temperatur erhöhen, ebenso haben sie auch die Fähigkeit, wenn sie wärmer sind als ihre Umgebungen, ihre Wärme auszustrahlen, in Folge dessen dann auch

ihre Temperatur finft.

110

101

18

10

M

èή

8

並

10

Day.

No.

of the

prof

gh

įį.

TE

(1)

r

10

g

6

松

B

ó

ž

Wenn man ein Thermometer in einen kalteren Raum bringt, so sinkt es; es sinkt aber nicht allein beshalb, weil es seine Warme an die es berührende kalte Luft abgibt, sondern auch, weil es nach allen Seiten hin Warme ausstrahlt und dagegen keine Warmesftrahlen empfangt, welche diesen Berlust ersehen konnten. Ein Beweis dafür ist der Umstand, daß wenn man die beiden oben erwähnten Thermometer, wenn sie gleiche Temperatur haben, in einen kalteren Raum bringt, daß alsdann das beruste Thermometer weit rascher sinkt. Diesenigen Klächen nämlich, welche die Warmestrahlen am leichtesten verschlucken, haben auch in höherem Grade die Eigenschaft, Wärmestrahlen auszusenben. In gleicher Zeit strahlt die beruste Thermometerkugel mehr Wärme aus als die glänzende, sie muß also auch schneller erkalten.

Das Erkalten ber Körper burch Barmeftrahlung ift ein wichtiges Clement in ber Erklärung ber Thaubilbung. Wenn nach einem warmen Sommertag ber himmel heiter bleibt, fo ftrahlen alle Gegenstände ber Erboberstäche, je nach ihrer Strahlungsfähigsteit, ihre Wärme gegen ben freien himmelsraum, ohne baß sie von irgend einer Seite her Wärmeftrahlen empfingen. Eine Folge bavon

ift, bağ bie Erboberflache fich abfühlt.

Um meiften werben fich babei biejenigen Rorper abfuhlen, welche bas beste Strahlungsvermögen haben und biejenigen, welche am

meisten frei in die Luft ragen, für die Ausstrahlung also die größte Oberstäche bieten: das Laub der Bäume und Sträucher, die halme und Blättchen des Grases u. s. w. Diese Körper verlieren ihre Wärme sehr rasch durch die Strahlung, während die Temperatur der Luft nicht so bedeutend sinkt. Wenn man an einem heitem Sommerabend einige Zeit nach Sonnenuntergang ein Thermometer in das Gras einer Wiese stedt, so sindet man hier eine Temperatur, welche bedeutend niedriger ist als die Temperatur der Kuft einige Kuft über den Boden. Die Temperatur des Grases kann durch Wärmestrahlung sechs dis acht Grad unter die Temperatur der Luft sinken.

Wenn nun auf biese Beise ber Boben burch Barmestrahlung erfaltet ift, so erfaltet er auch nach und nach bie unterflen Luftschichten. Die Wasserdampse, welche sich während des heißen Tages gebildet und in der Luft verbreitet hatten, können in den erfalteten Luftschichten nicht mehr in Gassorm bestehen, der Wasserdamps in benselben wird großentheils zu tropsbar flüssigem Wasser condensit, welches sich in Gestalt seiner Berlchen auf die erkalteten Körper ans setz, wie die Wasserdampse eines warmen Jimmers sich an die falten

Fenfterfcheiben anfegen.

Wenn die Temperatur ber Barme-ftrahlenden Körper bei diesem Borgang unter Null finkt, so seten fich die condensirten Baffer bampfe nicht mehr in Form von tropfbar fluffigem Waffer, sondern in Form feiner Eisnabelchen an, und so entfteht der Reif.

So erflart fich benn nun auch, marum fich Thau und Reif nur bei beiterem himmel und bei windfillem Wetter bilben fonnen.

Benn ber himmel bewollt ift, fo kann bie Erboberflache ihre Barme nicht frei gegen ben himmel ausstrahlen; fie ift gleichsam in einen Mantel gehüllt, welcher bie Barmeftrahlen zuruchjalt, ober welcher vielmehr bie Barmeftrahlen mieber auf ben Erbboben zurucksenbet, biefer kann also nicht so erkalten, wie bei helterem himmel.

Selbst bei heiterem Simmel bildet fich aber auch tein Thau, wenn einigermaßen lebhafte Winde wehen, benn biese Winde mischen die verschiedenen Luftschichten, sie bringen immer von Neuem warme Luftschichten mit dem Boden in Berührung, es kann also keine hinreichend große Temperaturerniedrigung der untern Luftschichten stattsinden, weil diese wieder in die Gobe geweht werden, ehe sie werührung mit dem Boden zur Thaubildung hinlänglich erkaltet sind; auch die Erkaltung des Bodens selbst wird baburch verzögert,

weil er immer von Neuem wieder mit warmen Luftichichten in Be-

e mid

n inci minci

TO THE

1個

no ini

THE X

mili

and t

1000

oftin

13

on) E

icht g

nie file

ei tird

11.18

Ril

1011

MA.

NIP

100

A

鄉

100

加加

di

炒

į

ij

Siebenzehnter Brief.

Bon ber Beugung bes Lichtes.

Nichts beweist wohl mehr fur Euler's klaren Geift, als ber Umftand, daß er die Bibrationstheorie zu einer Zeit gegen die Emanationstheorie vertheidigte, in welcher die allgemeine Meinung der Gelehrten noch für die Newton'schen Ansichten war, in einer Zeit, in welcher die Bibrationstheorie noch nicht durch das Princip der Interferenzen der Emanationstheorie gegenüber einen eutschiedenen Sieg errungen hatte. Wie treffend hat nicht Euler alle Inconvenienzen, alle Unwahrscheinlichkeiten der Emanationstheorie gezeichnet! wie überzeugend hat er auf der andern Seite seine Gründe sie Bibrationstheorie entwickelt, wie hat er sie, vorzugsweise auf die Unalogie mit den Schallerscheinungen gestügt, wahrscheinlich zu machen gewußt. Was hier Euler nur als Unstat ausspricht, was er nur aus einer Vergleichung mit den Schallerscheinungen schließt, hat sich später als vollkommen richtig erwiesen.

Sehen wir zur Betrachtung berjenigen Erscheinungen über, welche als die mahre Stüge ber Bibrationstheorie betrachtet werden können. Sie waren zwar zum Theil in jener Zeit schon bekannt, ihre wahre Erklarung, ihr innerer Zusammenhang und ihre wahre Bedeutung für die Theorie des Lichtes waren aber noch nicht ermittelt. Euler spricht in seinen Briefen noch gar nicht von diesen damals noch so täthselhaften Erscheinungen, die fich jegt durch die Vibrationstheorie

alle auf ein gemeinsames Prinzip zuruckführen laffen. Giner ber wesentlichten Einwurfe, welche früher gegen die Bistrationötheorie gemacht wurden, ist der, daß man sagte, das Licht muffe sich, gleichwie der Schall, auch um Ecken fortpstanzen, wenn es einer Wellenbewegung seine Entstehung verdanke, es muffe sich auch in den nach dem Princip der geradlinigen Fortpstanzung des Lichtes entstehenden Schattenraum dunkler Körper verbreiten. Etwas der Art sinder aber in der That statt, wie ich Ihnen sogleich ausseinandersegen werde, nur sind besondere Vorrichtungen nöthig, um die Erscheinung merklich zu machen.

Läßt man von einem vor bem Laben eines bunkeln Zimmers angebrachten Spiegel einen Sonnenftrahl in horizontaler Richtung Tig. 15.

burch eine ungefahr 1/4 Linien breite Spalte einfallen; fangt man biefen Sonnenftrahl mit einem etwa feche Schritte vom Benfter entfernten Schirme auf, in welchem fich eine zweite Spalte, von ungefahr 1/2 Linie Breite befindet, fo wird fich bas Licht nach bem Durchgang durch die zweite Spalte nicht allein in gerader Richtung fortpflanzen, sondern auch nach beiden Seiten bin verbreiten.

In Fig. 15. fet ab bas Strahlenbundel, welches von ber erften Spalte auf die zweite fallt, fo breitet hinter ber zweiten Spalte bas Licht ungefahr in ber Weife aus, wie die Figur zeigt.

Eine folche Ausbreitung laßt fich icon nicht wohl nach ber Emanationstheorie, febr leicht aber burch bie Annahme von Lichtwellen etflaren.

Sinter ber zweiten Spalte verbreitet fich ie boch bas Licht nicht etwa gleichformig, sonbem abwechselnb in helleren und bunfleren Streifen, wie man leicht sehen kann, wenn man es in einer Entfernung von etwa 5-6 Schritten auf einem Papierschlrme auffängt. Es et-

icheint alebann auf biefem Papierschirm eine Lichtfigur, welche in Ria. 16. abgebilbet ift.



In ber Mitte ber ganzen fis gur erscheint ein breiter weißer Lichtstreifen, zu beiben Seiten burch schwarze Streifen eingefußt, auf welche bann eine Reihe farbiger Seitenbilber folgen.

ilm die Erscheinung in ihrer größsten Einfachheit zu sehen, muß man bas einfallende Licht burch ein einfarbiges, etwa burch ein rothes Glas geheu lassen. Man steht alsbann ein rothes Mittelbild nebst einer Reihe von Seitenbildern, welche immer durch schwarzt Streifen von einander getrennt bunkler werden, je weiter man sich von der Mitte entfernt.

Diefe Ericheinung, fowie alle andern, welche beim Durchgang bes Lichtes burch enge Deffnungen erzeugt werben, find unter bem Namen ber Beugungserscheinungen bekannt.

Diefer Ausbrud ruhrt baber, bag bie Unbanger ber Emanationshppothefe biefe Erscheinungen burch bie Annahme gu erklaren verfuchten, ale ob bie Lichtstrahlen beim Borübergeben an ben Ranbern fefter Rorper eine Beugung erlitten.

Die eben beschriebene ift die einsachste aller Bengungserscheinungen; die Darstellungsweise, weldte ich Ihnen oben auseinandergesethabe, eignet sich am besten, um den Zusammenhang zu übersehen, doch ist diese Beobachtungsmethade nicht überall aussührbar; sie erfordert ein dunkles Zimmer, einen vor dem Laden desselben vom Innern des Zimmers her regierbaren Spiegel, weil man ja die Stellung desselben stets andern muß, wenn die Sonne ihre Stellung am himmel andert; doch hat sie den großen Borzug, daß Wiele auf einmal die Beugungsfigur sehen können.

Diefelbe Ericheinung läßt fich aber auch noch auf weit einfachere Beige zeigen. Schneiben Sie in ein Rartenblatt mit bem Febermeffer eine gang feine Spalte, feben Gie durch biefelbe nach einer etwa funfzehn Schritte entfernten Rerzenflamme, fo werben Sie die

ermahnte Figur feben.

TOTAL

112 62

fr min

17.

المرأوران

1117

Spily)

u mil

Call.

P.Y.B

TIL

elit.

ily in

e ê

ma s

250

8

THE THE

120

11 26

12 95

古井

ins

a.E

16

ing!

TI I

Noch schöner zeigt sich die Erscheinung, wenn man ftatt des Kartenblattes eine mit Tusch überstrichene Glasplatte anwendet, und mit einer Nadel eine Linie in den Tuschüberzug zieht; dann aber auch noch vor das Licht einen Schirm setzt, in welchem sich eine ungefähr 3/4 Linien breite Spalte befindet. Nach dieser Spalte, welche also eine Lichtlinie bildet, sieht man durch die in den Tuschüberzug radirte Linie, indem man das Glas dicht vor's Auge halt.

Wenn man die Beobachtung auf dem Papierschirm anstellt, so beobachet man, daß die Streifen um so schmaler werden, je breiter man die Spalte macht; weil nun hier die Spalte ziemlich breit ift, so muß man auch mit dem das Bild auffangenden Schirm sehr weit wegrücken, damit die Beugungösgur breit genug wird. Wenn man die Spalte dicht vor's Auge halt, so bildet gleichsam die Reyhaut des Auges den Schirm, auf welchem die Figur aufgefangen wird. Beil aber dieser Schirm, auf welchem die Figur aufgefangen wird. Gesinder, so muß die Spalte selbst sehr nah hinter der Spalte sich besindet, so muß die Spalte selbst sehr schmal sehn, damit die Vigur auf der Nethaut breit genug wird. Hielte man eine Spalte von '/2 Linie Breite vor's Auge, so würde die Beugungösgur auf der Nethaut viel zu klein ausfallen, um bemerkdar zu sehn, daher kommt es denn auch, daß man die Verbreitung des Lichtes in dem geometrischen Schatten eines Körpers unter den gewöhnlichen Umständen nicht beobachten kann.

Achtzehnter Brief.

Bon ber Beugung bes Lichtes.

(Fortfegung.)

In meinem letten Briefe habe ich Ihnen ben Fundamentalversuch für die Beugungserscheinungen beschrieben; ich habe Ihnen verschiedene Methoden angegeben, den Versuch anzustellen. Wenn man die Erscheinung auf einem Schirm auffängt, so hat man den Bortheil, wenigstens augenahert genaue Messungen anstellen zu können; man braucht zu diesem Zweck nur einen Maaßstab auf dem Bapierschirm an der Stelle aufzuzeichnen, auf welche die Beugungsfigur fallen soll; man kann aledann die Entsernung der dunkeln Streifen von einander auf dem Maaßstab ablesen.

Läßt man das Licht noch ehe es auf die zweite Spalte fallt durch ein rothes Glas ober durch eine zwischen parallelen Glasplatten befindliche rothe Klüssigsteit gehen, so erhält man auf dem Schirm, wie schon bemerkt, abwechselnd rothe und schwarze Streifen — man

fann bie Entfernung ber fcmargen Streifen bestimmen.

Nimnt man nun ftatt ber rothen Fluffigfeit eine rein blaue, etwa eine Löfung von schwefelfaurem Rupferorhd-Ummoniat, fo erhält man abwechfelnb blaue und schwarze Streifen, aber die gange Figur ift schmaler, Die schwarzen Streifen liegen naher bei einander,

als bei ber Unwendung bes rothen Lichtes.

Die hellen und schwarzen Streifen ber verschiebenen Farben fallen also bei Unwendung von weißem Licht, welches ja alle einszelnen Farben bes Spectrums enthalt, nicht zusammen, baber kommt es, baß die Seitenbilder alle mehr ober weniger gefärbt find. Rur in ber Witte ift reines Weiß, weil hier die Maxima der Lichtstäte aller Farben zusammenfallen; in den Seitenbildern erscheinen Wischfarben, welche wir später näher betrachten wollen.

Die Beugungöfigur anbert sich mit ber Form ber Beugungöspalte; fest man 3. B. in ben Laben bes bunkeln Zimmers eine kleine runde Deffnung von etwa einer Linie Durchmesser ein, wendet man flatt ber Beugungöspalte ein kleines rundes Loch von 1/2 " Durchmesser an, so erscheint auf dem Schirm ein heller runder Fled, umgeben

mit hellen und bunteln farbigen Ringen.

Merkwurdige Beranderungen gehen in ber Beugungsfigur vor, wenn ftatt einer Beugungsspalte zwei nebeneinander fieben. 3ebt ber beiben Beugungsspalten feb 1/2 Linie breit, und auch ber

Bu

gar hül

hal

6

06

Îď

21

Íd

tri

ga

žII

Ţ

Bwischenraum zwischen beiben betrage 1/2 Linie. Um ben Borgang recht beutlich mahrzunehmen, laffen Sie fich von einem Geshülfen bie eine Beugungsspalte etwa mit einem Kartenblatt zushalten, so bag nur burch bie andere bas Licht hindurchgehen kann; Sie beobachten nun auf bem Schirme bie Fig. 17. Nun laffen Sie, während Sie noch bas Beugungsbild be-

obe, wahrend Sie noch das Beiglingsolld beobachten, bas Rartenblatt wegnehmen, fo erscheil ber Kigur vier vertifale scharfe
schwarze Linien; auch in ben Seitenbilbern
treten solche schwarze Linien auf, während ber
ganze übrige Theilber Figur an Lichtstarfe
zunimmt.

NI

May 2

DII!

ids

600

Resp.

10

自然

101-1

rein li

er tief

1 116

18 30

i de

ibit is

Mar !

936 5

12.3

10



Sie sehen also, wie an einer Stelle, welche burch bie eine Deffnung erleuchtet ist, ploglich schwarze Streissen baburch entstehen, daß an diese Stelle auch noch Lichtstrahlen von der andern Spalte kommen, daß also durch das Zusammenwirken zweier Lichtbundel Dunkelheit entstehen kann.

Dieß ift ber Ausgangspunkt für die hentige Bibrationstheorie. Daß sich zwei Lichtstrahlen gegenseitig vernichten, daß durch das Zusammentreffen zweier Lichtstrahlen Dunkelheit entstehen kann, ift eine Thatsache; eine Thatsache aber, die sich in keiner Beise mit der Emanationstheorie verträgt, die also ohne Weiteres die Iln-haltbarkeit dieser Sppothese beweist; durch die Annahme von Licht-wellen läßt sich dagegen diese Erscheinung sehr gut erklären, wie ich Ihnen in meinem nächsten Briefe zeigen werbe.

Reunzehnter Brief.


Elemente ber Bibrationetheorie.

Rachbem ich Ihnen die Fundamentalerscheinung beschrieben habe, auf welche die Wellenlehre basirt ift, will ich versuchen, Ihnen beutlich zu machen, wie man sich die Wellen zu benten hat, durch welche die Lichtstrahlen fortgepflanzt werben, und wie man durch die Unnahme solcher Lichtwellen die eben beschriebenen Erscheinungen nebst andern ahnlichen erklaren kann.

Die Theilden eines leuchtenben Rorpers vibriren auf eine abn-

liche Beife, wie tieg bei ben ichallenden Rorpern ber Fall ift, nur find bie Lichtvibrationen ungleich fcneller ale bie Schallfdwingungen, bann aber werben fie auch nicht burch Luft ober einen anbern magbaren Stoff, fonbern burch ben Licht ather forts gepflangt, von bem ja auch Guler icon in feinen Briefen fpricht.

Wenn fich ein Lichtstrabl in ber Richtung AB (Fig. 18.) ver-Fig. 18.



breitet. fo vibriren alle Aethertheilchen, welche im Buftanb bes Gleichgewichts auf ber geraben Linie AB liegen in Richtungen, melde rechtwinflig auf AB feben, ungefahr fo, mie bie Theile eines gefpanuten Sciles fdmingen, wenn man an bem einen Enbe einen fraftigen Schlag gegen basfelbe geführt bat. Die fart ausgezogene frumme Linie in Big. 18. ftellt bie gegenfeitige Lage ber fowingenben Aethertheilchen in einem bestimmten Momente ber Bemegung bar.

Betrachten wir bie-Comingungen eines Methertheilchens etwas Das Theilchen, beffen Gleichgewichtslage in b ift, bis brirt beständig gwifchen ben Buntten b' und b". In b' ift feint Gefdwindigfeit Rull, je mehr bas Theilden fich ber Gleichgewichts lage nabert, befto mehr machet feine Befdminbigfeit, welche ibr Maximum in bem Augenblick erreicht, in welchem bas Methertheilden bie Gleichgewichtelage paffirt. Bon nun an nimmt bie Befemindigfeit wieber ab, bis fie endlich in b" mieber Rull mirb, worauf benn bie Bewegung in entgegengefetter Richtung beginnt.

Die Schwingungen eines Methertheilchens geben gang in bet Weife por fich, wie bie Decillationen einer an einer Schnur auf

gebangten Benbelfugel.

Dbgleich fich bas Licht mit außerorbentlicher Gefdwinbigfeit fortpflangt, fo gefchieht biefe Fortpflangung boch nicht momentan, Die Bibrationen eines Methertheilchens theilen fich auch nicht momen tan ben in ber Richtung bes Lichtstrahl ihm folgenben mit. Gtil Ien wir und bor, bie gange Reihe von Methertheilden auf ber Linie AB fen in Rube. Wenn nun bas Moletul b in einem bestimmten Moment feine Bibrationen beginnt, fo werben alle weiter nach B bin liegenben Theilchen fpater zu vibriren beginnen, und gwar um fo fpater, je weiter fle von b liegen; mabrent bas Moletul b eine

20

ur

łu.

er

žn

C

vollständige Oscillation macht, b. h. mahrend es von b' nach b''
und wieder zurud nach b' sich bewegt, wird sich die Bewegung bis
zu irgend einem Molekul o fortpflanzen, so daß dies Theilden seine
erste Bibration in demselben Momente beginnt, in welchem b seine
zweite anfängt. Bou nun an werden die beiden Theilden b und
o stets in gleichen Schwingungszuständen sich besinden, d. h. sie
werden gleichzeitig nach derselben Seite hin sich bewegend die
Gleichgewichtslage passiren, gleichzeitig das Maximum der Ausweichung auf der einen und auf der andern Seite von AB erreichen.

Die Entfernung bo zweier Aethertheilchen, welche fich stets in gleichen Schwingungszuständen befinden, heißt eine Wellen lange. Wenn ed eine Wellenlange ift, so wird bas Molekul d seine erste Decillation in dem Augenblick beginnen, in welchem c feine zweite und b feine dritte beginnt; d wird sich von nun an mit e und b

ftete in gleichen Schwingungezustanben befinden.

Wenn f in der Mitte zwischen b und c liegt, d. h. wenn es um eine halbe Wellenlange von d entfernt ift, so besindet sich das Moelekul fiets in Schwingungszuständen, welche denen der Molekule b und c entgegengesett sind. Wenn d und c das Maximum der Ausweichung oberhalb AB erreichen, so erreicht f das Maximum der entgegengesetzten Seite. Das Molekul f passirt mit b und c gleichzeitig die Gleichgewichtslage, aber in entgegengesetzter Itichetung sich bewegend.

Wenn zwei Aethertheilchen auf dem Wege eines Lichtstrahls um 1/2 Wellenlange von einander entfernt sind, fo sind sie stets von gleichen, aber entgegengesetzten Geschwindigkeiten afficirt. Daffelbe gilt von folden Theilchen, die um 3/2, 5/2, 2/2 u. s. w. Wellen=

langen von einander abfteben.

讲

古道

1

10

10

15

N

6

100

18

1

10

Bahrend die ftark ausgezogene Wellenlinie die gegenseitige Lage der Theilchen in dem Augenblick darstellt, in welchem das Molekuld bie seine höchste Stellung erreicht hat, stellt die schwächer gezogene krumme Linie die gegenseitige Lage der Theilchen in dem Augenblick dar, in welchem b nach unten sich bewegend die Gleichge-wichtslage vasstrt. In diesem Augenblick hat das Theilchen g, welches 1/4 Wellenlänge von dabsteht, in g' anlaugend seinen höchsten Punkt erreicht, der Wellenberg ist also unterdest von h' nach g' fortgeschritten.


In bem Augenblidt, in welchen b feine tieffte Stellung b" erreicht, ift ber Wellenberg bist" fortgeschritten, g paffirt nach unten fich bewegend bie Gleichgewichtslage, furg bie Theilchen haben bie burch bie punftirte Wellenlinie bargeftellte gegenseitige Lage.

Die Wellenlange ift fur Lichtstrahlen verstriebener Farben nicht bieselbe; am größsten ist die Wellenlange der rothen, am kleinsten ift die Wellenlange der violetten Strahlen. In meinen nächsten Briefen werde ich Ihnen zeigen, wie man im Stande ift, die Lange der Lichtwellen trot ihrer außerordentlichen Kleinheit mit der größsten Genauigkeit zu bestimmen.

Mit der ungleichen Wellenlange hangt auch die ungleiche Schwingungedauer gufammen. Die Bibrationen der violetten Strahlen find die schnellsten, die der rothen find die langfamften; bei dem Lichte entspricht also die Berschiedenheit der Farben der ungleichen Hohe und Tiefe der Tone. Die rothen Strahlen entsprechen den

tieferen, bie violetten ben hoberen Tonen.

Von der Art und Beife, wie sich von einem leuchtenden Punkte aus die Lichtwellen ringsum bewegen, kann man sich ein recht deutliches Bild machen, wenn man die Bellen betrachtet, welche auf der Oberstäcke eines stillstehenden Bassers entstehen, sobald man einen Stein hineinwirft. Bon der Stelle aus, an welcher der Stein in's Wasser einsank, verbreiten sich ringsum kreissörmige Wellen; das Fortschreiten der Wellen von dem Mittelpunkte der Bewegung aus rührt aber nicht daher, daß die einzelnen Bassertheilchen eine solche Bewegung haben, denn wenn ein leichter Körper, etwa ein Stuckhen Holz, auf dem Wasser schwimmt, so sieht man dasselbe nur auf= und niedergehen. Die Wassertheilchen an der Stelle, an welcher der Stein in's Wasser siel, gehen abwechfelnd auf und nieder, und diese Bewegung pflanzt sich ringsum mit gleicher Geschwindigkeit fort; alle Wasserteilchen also, welche



gleichweit von bem Mittelpunfte entfernt find, werben fich auch in Schwingungezuftanben gleichen befinden, b. h. fie werben gleichs zeitig ihre bochfte und ihre tieffte Stellung erreichen, es werben fic Wellenberge also concentrische Wellenthaler bilben, wie und bieß burch Sig. 19. anschaulich gemacht werben foll. einen bestimmten Moment bie ausgezogenen Rreife ben Wellenbergen, die punktirten den Wellenthälern entsprechen, so werden die Wellenberge nach Aussen hin in der Weise fortschreiten, daß nach einer kurzen Zeit gerade an der punktirten Stelle sich die Wellenberge befin-

ben, bie Thaler aber in ben ausgezogenen Rreifen.

Sammtliche Baffertheilden, welche fich zwischen zwei auf einander folgenden Bellenbergen, ober zwischen zwei Bellentbalern
liegen, bilden eine Belle; die Bellenlange aber ift die Entfernung von einem Bellenberge zum nächsten, oder von einem Bellenthal zum folgenden. Während ein Baffertheilchen, etwa a von
feiner höchsten Stellung niedergeht und bann wieder bis zur Sipfelhohe bes Bellenberges aufsteigt, wird ber Bellenberg um
eine Bellenlange fortschreiten.

Denken Sie fich von dem Mittelpunkte dieser Wafferwellen aus einen Radius gezogen, so wird die Bibrationsbewegung aller auf dieser geraden Linie gelegenen Buffertheilchen ganz ahnlich ber Bibrationsbewegung der Aethertheilchen fehn, welche auf dem

Bege eines Lichtstrahle liegen.

infa)

231

MIE.

175

N. I

mi !

345

375

100

ris.

ήX

がある

京 古 子

grit

gi.

15

が

9

10

ø


\$

Zwanzigfter Brief.

Princip der Interferen; und Bestimmung ber Länge ber Lichtwellen.


Nach ben Auseinandersetzungen meines letzen Briefes läßt es sich nun ganz gut begreifen, wie zwei Lichtstrahlen bei ihrem Busammentreffen sich gegenseitig unterstützen und wie sie sich gegenseitig ausbeben können. Es ist nämlich möglich, daß zwei Lichtstrahlen in einem Aunste zusammentreffend diesem gleiche Oscillationsbewegung mittbeilen, oder daß die Bewegung, welche das Wellensspien bes einen Strahls dem Aunste mittheilt, der von dem and bern Strahl herrührenden gerade entgegengesetzt ist; der Punkt wird ruhig bleiben, er wird gar nicht oscilliren, an dieser Stelle also sinde keine Lichtwirfung flatt.

Durch Zeichnung lagt fich bieß anschaulicher machen. In Fig. 20. mogen bie Linien AB und CD zwei Lichtstrahlen barftel-



len, welche von einer Lichtquelle ausgehend auf verschiebenen Begen gu bem Bunfte a gelangen (alfo etwa von einer Cpalte im gaben bes bunflen Bimmere ausgebend burch zwei neben einanberlies gende Beugungespalten zu bemfelben Buntte bes Schirms) und fich bier unter einem febr fpigen Bintel fcneiben. Beg, welchen ber Lichtstrahl CD von ber Lichtquelle bis gum Bunfte a gurucfgelegt bat, gerade eben fo groß ober um 1, 2, 3 u. f. w. gange Wellenlangen großer ift, ale bie Lange von ber Lichtquelle bis zum Buntte a auf bem Bege bes anbern Strable, fo merben bie beiben Strablen in a fo gufammentreffen, wie es in In bem Moment, welchen Die Figur bar-Rig. 20. bargeftellt ift. ftellt, wird bas Acthertheilchen a burch bie beiben Bellenipfteme nach unten getrieben, nach einer halben Undulation wird basfelbe Theilden von beiben Wellensuftemen nach Dben getrieben, bet eine Lichtstrahl unterftust alfo bie Wirfung bes anbern.

Fig. 21. verfinnlicht bas Busammenwirfen zweier Strahlen,



von benen ber eine bem andern um 1/2 ober 3/2, 5/2 u. f. w. Wels lenlangen vorausgeeilt ift. Durch ben einen Strahl wird bas Theilchen nach Oben getrieben, wahrend gleichzeitig ber andere es nach unten zu bewegen ftrebt, burch zwei entgegengesetzte Krafte

angetrieben, bleibt aber bas Theilchen gang in Rube.

Aus diesem Princip der gegenseitigen Einwirkung der Lichtstrahlen, welcheden Namen der Interferen gführt, laffen fich viele Lichterscheinungen erklären; so einfach aber auch das Brincip ift, so erfordert seine Anwendung auf einzelne Valle oft einen großen Auswand mathematischer Kenntniß, selbst die Erklärung einsacher Beugungserscheinungen erfordert eine, wenn auch ganz elementare, mathematische Betrachtung.

Um Ihnen die oben beschriebenen Beugungserscheinungen zu erflaren, muß ich Ihre Ausmerksamkeit noch etwas in Anspruch nehmen, benn ich möchte mich hier nicht gern mit einer oberstächlichen Erklarung begnügen, ich möchte wenigstens so weit Ihnen die Ableitung der Beugungserscheinungen aus der Vibrationstheorie zeigen, daß Sie sehen können, wie es möglich ist, die Länge der Lichtwellen zu bestimmen, eine Ausgabe, von deren Lösung man zu
Euler's Zeit noch keine Ahnung hatte. Das Berftandniß ber folgenden Erflarung erfordert nicht etwa tiefe mathematifche Kenntniffe, im Gegentheil gang elementare Begriffe reichen bazu schon aus, nur ift einige Aufmerksamkeit nothig.

In Big. 22. ftelle ab bie Beugungespalte vor. Auf biefe Spalte

fällt das Licht von der Licht= linie in ben Spalt im Laben, alle Methertheilchen in ber Deffnung bes Spalts befin= ben fich in gleichen Schwingungezuftanben, alle Me= thertheilchen zwifden a und b g. B. geben gleichzeitig rechte, bann wieber gleichzei= tig linfe. Bon jebem biefer vibrirenden Theilchen gwi= fchen a und b verbreiten fich nun Lichtwellen nach allen Seiten bin, fo bag ein jeber Bunft bes Schirms elementare Lichtstrablen von jebem ber Methertheilchen zwischen a und b erhalt; Die Lichtftarte, welche man an ben einzelnen Stellen bes Schirmes finben mirb. hangt also bavon ab, wie fich alle die einzelnen Licht= ftrablen, welche in biefem Bunkte gufammentreffen, unterftugen ober aufheben.

ţ

Y.

1

1/1

M

30

THE REAL PROPERTY.

11

1

il

雅

1

Daß im Buntte I bes Schirms, welcher ber Deffnung ab gerabe gegenüber

liegt, die größte Lichtftarke herrscht, versteht sich von felbst; wir wollen aber sehen, wie die schwarzen Streisen zu beiden Seiten bes mittleren lichten Raumes des Beugungsbildes Fig. 16. entstehen. Es seh g ber Bunkt des Schirms, von welchem der erste dunkle Streisen, also der Streisen g der Beugungsfigur Fig. 23. von der Mitte des Bilds aus gerechnet, entsteht. (In Fig. 22. ist die Entsernung gl viel größer gemacht, als es für Fig. 23. der Fall Guler III.





ist, weil sonst nicht die nöthige Deutlichkeit hätte erreicht werben können.) Denken wir und von g aus Linien nach a, nach d und nach e, ber Mitte der Deffnung ab gezogen, ferner von a ein Rervendikel ab

auf cg gefällt, so wird in g ein bunkler Streifen sehn, wenn co gleich einer halben Bellenlänge ift. Verlängert man die Linie ao bis n, so ift alsdann den gleich einer ganzen Wellenlänge. Ein von c auf de gefälltes Perpendikel fällt in die Mitte zwischen d und n. Die Theilchen a, d, c, e und b sind alle in gleichen Schwingungszuständen und wenn de eine Wellenlänge ist, so befinden sich auch a und n in gleichen Schwingungszuständen; a und o aber bestinden sich in entgegengeseten Schwingungszuständen und da und o gleich weit von g entfernt sind, so werden die Strahlen ag und cg in g zusammentressend sich gegenseitig ausbeben.

Ebenso heben sich die Strahlen dg und eg in g zusammentref, fend auf, wenn d in der Mitte zwischen a und c, e aber in der Mitte zwischen cund b liegt; furz die Wirtung eines jeden einzelnen Strahles des Bundels acg wird durch einen entsprechenden Strahl bes Bundels chg aufgehoben, die Gesammtwirfung aller von ab aus nach g gelangenden Strahlen ift also Rull, in g ift also eine

bunfle Stelle.

Für solche Bunkte bes Schirms, welche weiter von ber Mitte bes Beugungsbildes entfernt sind als g, wird din größer als eine Wellenlänge; für diejenigen solcher Punkte, für welche din 2, 3, 4 u. f. w. Wellenlängen beträgt, findet immer vollkommene Aushebung statt, hier sind ganz dunkle Stellen, während zwischen ihnen die Aushebung der Lichtstrahlen nicht vollständig ift.

So mare benn bie Entstehung ber hellen und buntlen Streifen im Beugungsbilbe im Allgemeinen erklart; geben wir nun gur Be-

ftimmung ber Wellenlange.

Die Dreiecke gle und bna sind einanber ähnlich und baher bit Broportion

bn: an = gl: lc.

Es ift aber

bn gleich ber Wellenlange, bie wir mit w, an ohne merklichen Fehler gleich ab, ber Breite bes Spaltes, die wir mit b bezeichnen wollen. Ferner ift

NE

11.

17

1

10

18

0

15

1

NI A

11

がある

131

.

V

8

cl bie Entfernung I bes Schirms vom Spalt,

gl bie Entfernung e bes erften buntlen Streifens von ber Mitte bes Beugungsbilbes;

obige Proportion wird bemnach

$$w:b=e:1$$

bas heißt in Worten: es verhalt fich bie Wellenlange zur Breite bes Spaltes, wie fich bie Entfernung bes ersten bunklen Streifens von ber Mitte bes Bilbes zur Entfernung bes Schirms von ber Spalte verhalt.

Die Breite ber Spalte, Die Entfernung bes Schirms von ber Spalte, Die Entfernung bes erften buntlen Streifens von ber Mitte bes Beugungsbilbes find aber megbare Größen, in jener Broportion find alfo b, e und I bekannt, man kann alfo w berechnen.

Es fen die Breite des Spaltes $b=\frac{15}{1000}$ die Entfernung des Schirms von der Spalte l=93 Zoll; so ist dei Anwendung von rothem Lichte die Entfernung der beiden Streifen g und g' der Beugungsfigur Fig. 23. $\frac{3}{10}$ Zoll, also $e=\frac{15}{100}$ Zoll, wir haben also die Gleichung $w:\frac{15}{1000}=\frac{15}{100}:93$

also die Gleichung $w: \frac{100}{1000} = \frac{10}{100}: 93$ und darauß $w = \frac{24}{1000000}$.

Die Wellenlänge beträgt also für rothes Licht 24 Milliontel eines Bolles.

Für gelbes, grunes, blaues, violettes Licht find bie bunflen Streifen bes Beugungsbilbes Big. 23. naber beifammen, woraus fich auch eine geringere Bellenlange ergibt.

Für violettes Licht ift bie Wellenlange nur 15 Milliontel Boll.

Ginundzwanzigster Brief.

Anzahl der Lichtschwingungen in einer Gefunde. Beugungeerscheinungen burch zwei und mehrere Spalten.

Ift einmal die Wellenlange bekannt, fo ift es auch leicht zu berechnen, wie viel Schwingungen in der Sekunde den verschiedenen
farbigen Strahlen zukommen, vorausgeset, daßman die Fortpfianzungsgeschwindigkeit des Lichtes kennt. Das Licht braucht bekanntlich 8 Minuten und 13 Sekunden, um von der Sonne zur Erde
zu gelangen, es legt also in jeder Sekunde einen Weg von unge-

fähr 40,000 Meilen ober 10,560 Millionen Zollen zuruck. Bei jeber Bibration schreitet der Lichtstraßt um eine Wellenlänge vorwärts; um also zu erfahren, wie viel Bibrationen auf eine Sefunde kommen, hat man nur mit der Wellenlänge in den Weg zu bividiren, welchen das Licht in einer Sekunde zurucklegt. Die Wellenlänge bes rothen Lichtes ift 24 Milliontel Zoll, damit hat man also in 10,560 Willion zu dividiren, es ist also die Anzahl der Vibrationen des rothen Lichtes in jeder Sekunde gleich

 $10,560,000,000 : \frac{24}{1000000} = \frac{10,560,000,000,000,000}{24}$ = 440,000,000,000,000

Das rothe Licht macht also die ungeheure Zahl von 440 Billionen Schwingungen in der Sekunde. Für violettes Licht ift die
Anzahl der Nibrationen in jeder Sekunde noch größer; sie beträgt
ungefähr 720 Billionen. Kehren wir wieder zu den Beugungserscheinungen zuruck. Wir haben bisher nur den einsachsten Vall,
nämlich die Beugungösigur betrachtet, welche durch einen Spalt
erzeugt wird. Begreislicherweise wird sich die Beugungösigur mit
der Gestalt der beugenden Deffnung sowohl als auch badurch verändern, daß man das Licht nicht durch eine, sondern durch 2, 3,
4 u. s. w. beugende Deffnungen einfallen läßt.

Den Fall, daß das Licht durch zwei nebeneinanderliegende Beugungsspalten geht, habe ich schon im Briefe besprochen, ich habe Ihnen namlich gezeigt, daß die Beugungssigur, welche durch eine Spalte erzeugt wird, durch das hinzukommen der Zweiten nur insofern modificirt wird, daß schwarze Streifen in den vorher

hellen Parthieen bes Bilbes auftreten.

Ich will nun versuchen, Ihnen diese Erscheinungen zu erklaren. Nach dem am Schlusse des vorigen Briefes betrachteten Belspiel entsteht durch eine 15/1000 Boll breite Spalte auf einem 93 Boll entsernten Schirm eine Beugungssigur wie Kig. 23., in welscher die beiden mittelsten schwarzen Streifen um 3/10 Boll, also etwa 3 Linien von einander abstehen. Ist nun um 15/1000 Boll rechts von dieser Spalte eine zweite ganz gleiche angebracht, so wird diese letztere Spalte für sich allein ganz dieselbe Beugungssigur entstehen, wie die durch die andere Spalte allein erzeugte, nur wird das Beugungsbild der letzteren um 15/1000 Boll weiter rechts stehen als das durch die ersteren erzeugte.

Diese Verrudung ift aber hochft unbebeutend gegen die Breite bes Beugungsbildes, gegen die Breite ber bunkeln Streifen in bemfelben, bas Beugungsbild ber einen Spalte fallt bis auf eine ber Beobachtung entgebenbe Berichiebung mit bem ber anbern gu= fammen, bie fcmargen Streifen ber beiben Beugungsbilber fallen aufeinanber.

Daraus geht nun hervor, bag bie fdmargen Streifen, welche bie erfte Spalte liefert, burch bie zweite nicht veranbert werben tonnen; bie fcwargen Streifen, welche bie einzelnen hellen Abthei= lungen ber Fig. 17. trennen, verschwinden nicht burch bas Singufommen ber zweiten Spalte, Die Grunbfigur bleibt unveranbert.

In ben hellen Raumen ber Beugungefigur fonnen aber burch Singutreten ber zweiten Gvalte Beranberungen entfleben, wie ich

Ihnen fogleich zeigen werbe.


In Sig. 24. feben ab und cd bie beiben Spalten, m feb eine Stelle bes Beugungebilbes, welche fomohl für Die eine Spalte allein als auch burch bie andere allein hell ift, b. h. bas Strablenbundel abm in m gufammen= treffend, fest biefen Buntt in Bibrationen; ebenfo macht aber auch bas Strablenbunbel cdm ben Buntt m pibriren.

Mun aber fann ber Fall eintreten, bag bie Bewegung, welche bas Ctrahlenbundel abm bem Bunfte m mit= theilt, berjenigen gleich und entgegen= gefest ift, welche bas Strahlenbunbel cdm bemfelben Buntt mittheilt, unb in biefem Falle wird in m ein bunt-Ier Streif entfteben, mabrent jebe Deffnung für fich allein bell macht. Go ift benn wenigftens ber Urt nach erflart, wie burd Singufommen ber zweiten Spalte ichwarze Streifen an

folden Stellen entfteben, bie bell find, wenn nur eine Spalte geöffnet ift.

0 1

Durch eine feine, runbe Deffnung, wie man fle mit einer feinen Rabel in ein Rartenblatt ober ein Stanniolblattden machen fann, erblict man, nach einem Lichtpunfte binfebend, Die Beugungefigur, Fig. 25.







Einen Lichtpunkt erhalt man, wenn man vor eine Lambe einen Schirm fest, in welchem sich eine runde Deffnung von ungefähr einer Linie Durchmeffer befindet, ober noch besser, wenn man ein Uhrglas innen schwärzt und es in die Sonne legt. Das glanzende Sonnenbilochen, welches man im Uhrglas sieht, ift für solche Beschachtungen ein trefflicher Lichtpunkt.

Sind zwei solcher Deffnungen neben einander (etwa so ..), so erblickt man die Figur mit vertikalen, schwarzen Streisen durchzogen; find vier kleine, runde Deffnungen so neben einander geftellt, daß sie ein aufrechtstehendes Quadrat bilden (etwa so ...), so erscheint die Beugungsfigur, Fig. 25., mit vertikalen und horizontalen Linien durchzogen.

Mit zunehmender Anzahl der Beugungsöffnungen werben die Beugungsfiguren immer complicirter, aber auch brillanter und

schöner.

Bu ben schönften Beugungserfcheinungen, welche burch viele feine Deffnungen hervorgebracht werben, gehort die, welche man erblickt, wenn man burch die Fahne einer Flügel= ober Schwange feber eines kleineren Bogels nach einem Lichtpunkte fieht.

Streut man eine bunne Schicht von fogenanntem Gerenmess (semen lycopodii) auf eine Glastafel, blickt man bann burch die selbe nach einer brennenden Kerze, so erblickt man sie mit einem prachtvollen Hofe von mehreren farbigen Mingen. Auch dieß ist eine Beugungserscheinung, hervorgebracht durch die zahllosen kleinen Zwischenräume, welche sich zwischen den einzelnen Körnchen besinden.

Die Höfe, welche man um ben Mond und um bie Sonne etblickt, haben wahrscheinlich einen ahnlichen Entstehungsgrund. Die feinen Nebelbläschen treten hier an die Stelle ber hexenmehlibrischen auf der Glasplatte.

Zweiundzwanzigster Brief.

Farben bunner Blattchen.

Bu ben schönsten Lichterscheinungen, welche man sehen kann, gehören unftreitig die Farben ber Seifenblasen. Diese so allbetannte Erscheinung findet ebenfalls durch die Wellentheorie ihre vollständige Erklarung.

Diefe glangenben Farben werben burch bie bunne Schicht von

Seifenwaffer bervorgebracht. Es ift bieß jedoch nicht blos eine Eigenthumlichfeit bes Seifenwaffers, in gang bunnen Schichten folde Farben zu zeigen; jeber burchfichtige Rorper zeigt fie, wenn er nur bunne genug ift. Die Seifenblafen find nur ber befanntefte Fall folder Farben, boch hat man im alltäglichen Leben oft ge= nug Gelegenheit, fie auch fonft noch, wenn auch nicht immer, fo fcon zu beobachten.

Sie haben gewiß ichon oft alte Fenftericheiben, namentlich an Ställen gefeben, bie, von Auffen gefeben, in ben brillanteften Müancen blau, roth, gelb und grun fchimmern. Bier find bie Farben burch eine bunne Schicht verwitterten Blafes gebilbet, welche die Oberfläche ber Scheibe überziehen.

Manchmal fieht man Bfugen mit einem bunnen Ketthautchen

überzogen, melches in ben lebhafteften Farben fchillert.

Dieg lagt fich leicht nachahmen; laffen Sie nur auf bas Waffer eines etwas großen Wafchbedens einen Tropfen Terpentinol fallen, fo wird er fich alsbald über bie gange Wafferflache ausbreiten und

in ben lebhafteften Farben fvielen.

ğ

ip'

11

1B 10

15 118

123

CO 100)

Ed

17

Cit

800

all

10 1

Wenn ber Stahl gehartet werben foll, fo wird er bekanntlich glubend gemacht und bann rafch in Baffer abgelofcht. Er ift aber nun glashart und fehr fprobe; um ihn anwenden zu fonnen, muß ihm je nach bem 3wed, zu welchem er verwendet werben foll, mehr ober weniger von feiner Barte nehmen. Dieg geschieht baburch, bag man ben geharteten Stahl auf glubenbe Roblen legt und bis zu einem gemiffen Grab erwarmt. Je weiter ber Stahl ermarmt wird, besto mehr verliert er von feiner Barte, er wird wieber fo weich, wie er bor bem Sarten mar, wenn man ibn wieber glubenb Db nun ber Stahl bis zu einem gemiffen Brabe erwarmt, ob er fo weit angelaffen ift, wie es zu einem bestimmten 3wede fenn foll, erfennt ber Detallarbeiter an bem fogenannten Unlau= fen. Auf glühenbe Rohlen gelegt überzieht fich nämlich ber Stahl mit einem Farbenton, welcher mit zunehmenber Site fich anbert. Buerft geht die natürliche Metallfarbe in blaggelb über, bei qu= nehmender Barme wird fle buntelgelb, braungelb, vivlettroth, blau u. f. w.

Sie haben gewiß icon bemertt, bag bie Stahlfebern, wie fle Die Uhrmacher brauchen, buntel violett aussehen. Diefe Farbe

haben fie burch bas Anlaffen erhalten.

hier ift es eine bunne Orybichicht, welche in Folge ber Ermarmung ben Stahl übergiebt, und welche biefe Farben zeigt. Mit fteigenber Site nimmt bie Dide ber Schicht zu, und mit ber Dide

ber Orybichicht anbert fich auch ihre Farbe.

Wenn ein bides Glas, etwa ein fogenanntes Arpftallglas, eis nen Sprung befommt, ber burch bie bide Daffe hindurchgeht, fo zeigt ein folder Sprung oft bie iconften Farbenftreifen. Sier ift eine bunne Lufticbicht, welche in ben Spalt eingebrungen ift, bie Urfache ber Warben.

11m bie Farben bunner Schichten in ihrer gangen Regelmäßigfeit zu feben, fann man folgenbe Methoben anwenden. Man gieft Seifenwaffer in ein Schalchen von etwas großem Durchmeffer und erzeugt eine Seifenblafe unmittelbar über bem Schalchen, fo baf fie eine Salbfugel bilbet, welche auf bemfelben auffitt; man bort nun icon zu blafen auf, wenn fich oben Farben zeigen, und lagt bann bie Blafe rubig fteben; bamit fie nicht etwa burch einen Luftzug gerftort wirb, tann man eine Glasglode über bas Gange beden. Dach einiger Beit fieht man um ben Gipfel ber Blafe berum eine Reibe regelmäßig glangenber farbiger Ringe.

Sier folgen Die farbigen Ringe in regelmäßiger Ordnung auf einander, weil die Dide ber Seifenwafferschicht von Dben nach Unten regelmäßig gunimmt. Der Gipfel ber Geifenblafe ift bit Dunnfte Stelle berfelben. Wenn es gelingt, Die Ringe in größfter Bolltommenbeit zu erhalten, fo erfcheint im Gipfel ber Salbtugel ein fcmarger Bled, und es hat bas Unfeben, als ob bier ein loch in ber Rugel mare; biefer fcmarge Rled ericbeint erft . wenn ber Sibfel wirklich fo bunn geworben ift, wie nur immer moglich; ift einmal biefer buntle Bled ericbienen, ben bann bie farbigen Ringe

umgeben, fo ift bie Blafe bem Berfpringen febr nabe.

Die Seifenblafe eignet fich ihrer großen Berbrechlichfeit wegen nicht zu naberer Untersuchung biefer Ringe; Remton, ber fie querft naber untersuchte, und nach welchem fie beghalb auch neme ton'i de Ringe genannt werben, manbte gur Erzeugung bere

felben folgendes Mittel an:

Er legte eine Linfe von febr großer Brennweite, alfo auch von großem Krummungshalbmeffer auf eine ebene Blastafel. Raturs lich berührte bie Linfe Die Glastafel nur in einem Buntte, von welchem aus bie Entfernung gwifchen Linfe und Glastafel, alfo auch bie Dide ber Luftfchicht regelmäßig gunahm. Es erfcheint auf Diefe Beife ein fcmarger Fled, umgeben bon farbigen Ringen, bie nach Auffen blaffer und enger werben. Um bie Ringe einigermafen breit zu feben, ift aber ichon eine Linfe von ungewöhnlicher Brennweite nothig; mit ben Linsen, welche als Brillenglaser für ichwach Vernsichtige gebraucht werben, erhalt man ein Ringspftem, bessen ganger Durchmesser faum mehr als eine Linie beträgt. Durch Anwendung einer Luppe kann man jedoch die Ringe vergrößert und beutlicher feben.

Um breitere Ringe zu erhalten, kann man auch ein Sohlglas anwenden, in welches ein Converglas hineinpaßt, beffen Rrummungshalbmeffer nur unbedeutend kleiner ift, als der des Sohlsglafes. Sier nimmt die Dicke der Luftschicht natürlich nicht so schnell zu, als wenn man das Converglas auf eine ebene Glasplatte gelegt hatte.

Dreiundzwanzigster Brief.

lleber bie Farben bunner Schichten (Fortfegung.)

Die newton'ichen Ringe und Farben laffen sich nach ber Vibrations-Theorie ohne Schwierigkeit erklaren. Wenn ein Lichtstrahlenbundel ab auf eine dunne, durchstodige Schicht trifft, so wird ein Theil des Lichtes gleich an der ersten Grangsache in der Richtung be rester-

19

£

11

.

制

3

ø


10

34

21

IR.

1



tirt. Ein anderer Antheil bes Lichtstrahlenbundels ab wird nach bd zerbrochen, tritt hier theilweise aus, wird aber auch zum Theil nach df gespiegelt, um hier in der Richtung ig auszutreten. Die Strahlen be und ig werden nun interferiren, b. h. sie werden sich abwechselnd aufheben ober unterstügen, je nachdem die Länge bes Weges bdf, um welchen der eine Strahl weiter laufen muß, als der andere, größer ober kleiner ist.

Untersucht man die Ringe mit einem rothen Glase, so fieht man nur abwechselnd rothe und schwarze Ringe, durch ein rein grünes Glas erscheinen fle abwechselnd grün und schwarz u. f. w. Für grüsnes Licht sind aber die Ringe enger als für rothes, für blaues enger als für grünes. Der Durchmeffer der Ringe wird für die verschiesbenen einfarbigen Strahlen in demselben Verhältniß kleiner als ihre Wellenlänge ift.

Da bie hellen und bunklen Ringe für bie verschiebenen Farben nicht gusammenfallen, fo ift klar, bag an verschiebenen Stellen balb

bie eine, balb bie andre Varbe vorherrichen wird; an keiner Stelle, ben centralen Fled ausgenommen, findet fich ein gang ichwarzer,

nirgenbe mehr ein gang weißer Ring.

Für eine bestimmte Dide ber Luftschicht z. B. fehlt bas Blau ganz, weil für die blauen Strahlen eine vollständige Aushebung stattsindet, indigo und grün sind noch sehr schwach, gelb und violett etwas stärker, orange schon sehr stark, roth aber im Maximum seiner Intensität; die aus dieser Mischung hervorgehende Farbe wird also ein lebhastes Roth sehn.

Un einer andern Stelle fehlt bas Gelb; Indigo und Roth find aber im Maximum ihrer Lichtstärke; Die Mifchung wird also ein

bunfles Burpur febn.

Solche Ringe, in benen gerabe bas Gelb fehlt, sind bunkler als alle andern; diese bunklen Ringe theilen die ganze Figur in leicht zu erkennende Abtheilungen. Die Farben ber ersten Abtheilung, b. h. von dem mittleren, schwarzen Fleck bis zum ersten, bunklen Ring heißen Farben der ersten Ordnung.

Die Farben ber erften Ordnung find:

Blaulich weiß, gelblich weiß, braungelb, roth.

Die Farben ber zweiten Orbnung, b. h. bie zwischen bem erften und zweiten buntlen Ringe liegenben find:

Duntelpurpur, blau, gelbgrun, gelb, roth.

Die Farben ber britten Orbnung finb: Burbur, blau, grun, roth

u. s. w.

Man kann die Ringe bis zur stebenten Ordnung verfolgen; die Farben der höheren Ordnungen, von der vierten an, sind aber sehr matt, es ist immer nur ein weißlicher Farbenton, welcher bald et was mehr in's Brothe oder in's Grune spielt. Am schönsten sind bie Farben der zweiten und dritten Ordnung.

Die Dide ber Luftschicht, welche bas Gelb zweiter Ordnung zeigt, ift 8 1/2 Milliontheil eines Zolles, bie boppelte Dide ber

Luftichicht zeigt bas Grun ber britten Ordnung u. f. w.

Man kann, da die Wellenlange der verschiebenfarbigen Strahlen bekannt ift, mit vollkommener Genauigkeit die Farbe berechnen, welche jeder Dicke der Luftschicht zukommt, man kann also die gange Erscheinung nicht allein der Art, sondern auch der Größe nach eben so vollftandig erklaren, wie die Beugungserscheinungen. hier muß ich mich natürlich darauf beschränken, Ihnen das Arincip der Entstehung der newton'schen Farben klar zu machen.

Nachbem man nun zu einer so vollständigen Erklarung mehrerer Lichterscheinungen durch die Bibrationötheorie gelangt ift, muß man natürlich auch wünschen, andere Phanomene eben so vollständig erklaren zu können; wir haben jest einen viel strengeren Maaßtab an die verschiedenen Erklarungsweisen anzulegen, als früher, und so kommt es denn, daß manche Erklarungsweisen, mit denen man zur Zeit Euler's ganz zufrieden sehn konnte, jest nicht mehr genügend sind. Dahin gehört namentlich die Erklarung, welche Euler im achtundzwanzigsten Briese von den natürlichen Farben der Körper gegeben hat. Es ist dieß mehr eine bildliche Borstelslung als eine strenge Erklarung.

Obgleich wir nun Guler's Erklarung ber natürlichen Farben ber Korper für ungenügend erklaren muffen, weil fie durchaus nicht auf dem Standpunkt ber Bollendung fleht, wie die Erklarung der Beugungserscheinungen und ber Farben dunner Blättchen, so find wir doch auch noch nicht im Stande, eine beffere an ihre Stelle zu seben, wir muffen gestehen, daß die natürlichen Farben der Korper

noch nicht genugend erflart find.

į

1

ġ

gi.

11)

Copy.

Man hat versucht, Die natürlichen Farben ber Korper auf Die Farben bunner Blattchen gurudzuführen, bis jest ift Dief aber noch

nicht auf befriedigende Beife gelungen.

Spricht biefer Umftand aber nicht gegen die Wellentheorie? — Durchaus nicht! Wenn wir auch nicht im Stande find, die natürlichen Farben der Körper vollständig aus der Wellentheorie abzuleiten, so lassen sie sich boch mit dieser Theorie zusammenreimen,
sie stehen keineswegs in directem Widerspruch mit derfelben; wahrend die Aushebung des Lichtes durch zwei in einem Punkt zusammentreffende Strahlen mit der Emanationstheorie ganz unvereinbar ist.

Was nun die natürlichen Farben ber Körper betrifft, fo ift es weit besser, zu gestehen, daß sie bis jest noch nicht genügend erklärt sind, und badurch die Bestrebungen ber Physiker auf diesen Mangel aufmerksam zu machen, als sich mit einer unvollständigen Theorie zufrieden zu geben.

Bierundzwanzigfter Brief.

Gefdichte und Entwidelung ber Glettricitatelehre.

In bem 6ten bis 22ten Briefe bes zweiten Theils fpricht Guler bon Diefer Theil ber Daturlebre lag zu jener Beit ber Cleftricitat. noch in feiner erften Rindheit, Die Babl ber bamale befannten Thats fachen mar noch febr gering, nicht einmal Die wichtigften empirifden Befete ber Reibungseleftricitat maren befannt, von ber galvanijden Gleftricitat mußte man noch gar nichts. Die Erflärung, welche Guler von ben elettrifchen Ericheinungen gab, ift bei bem jenigen Stands punfte unferer Renntniffe burchaus nicht mehr genugend; ich habe Ihnen befihalb in meinen Briefen nicht fomobl Rachtrage zu bem gu geben, mas Guler ichon über Gleftricitat gefagt bat, fonbern vielmehr Die Grundzuge ber gefammten Gleftricitatelebren zu entwideln. Bevor ich jeboch gur Befprechung ber einzelnen eleftrifden Erichit · nungen und Defete übergehe, wird es gut fenn, erft eine turge Ente wichelungsgeschichte ber Eleftricitatelehre und einige allgemeine Be trachtungen porauszuschicen.

Die vollenbetste aller Naturwissenschaften, die Aftronomit, ist zugleich auch die älteste. Das Studium der Aftronomie richt Jahrtausende hinauf; nur mit langsamem Schritte sehen wir sie ihrer Bollendung entgegengehen. Jahrhunderte vorbereitender Erfahrungen und Arbeiten waren immer nöthig, ehe es einem genialen Geiste möglich wurde, einen neuen Standpunkt für die Betrachtung der astronomischen Erscheinungen zu gewinnen. Die ersten Geister aller Zeiten und aller Bölfer mußten mit vereinten Kräften baran arbeiten, den Bau so weit zu führen, wie er jeht vor unsern

Mugen baftebt.

An der Astronomie und der mit ihr so mannigsach verwanden Mechanif bildete sich auch allmählig die inductive Methode der Natursorschung heran; durch das Studium der Aftronomie und der Mechanif sind gleichsam die Wege aufgesunden worden, auf benen nun auch andere Theile der Naturlehre einer rascheren Entwikelung entgegengeführt werden können, mit der Ausbildung der Astronomie und Mechanik wurde die Entwickelung anderer Zweist der Naturwissenschung fra der vorbereitet und nur durch eine solche Bote bereitung ist es erklärlich, wie der jüngste Zweig, wie die Elesticitätslehre, und namentlich die Lehre vom Galvanismus, in wenigen Jahrzehenden so weit ausgebildet werden konnte, daß sie und

fcon eine Menge wichtiger Naturgefege vor Augen legte und auch fcon fur bas praftifche Leben ihre Fruchte getragen bat.

Schon waren Die wichtigften Gefete ber Reibungeeleftricitat, namlich bie Befete ber eleftrischen Ungiebung und Abstoffung, ber Bertheilung und Binbung, ber Birfung ber Spigen u. f. w. rich= tig erfannt, als zu Unfang ber neunziger Jahre bes vorigen Jahr= bunderts burch bie Entbedung bes Galvanismus bas Studium ber

Gleftricitat eine gang neue Richtung erhielt.

· P

9.6.6

p

1

\$

1

p

3

1

ý

69.

B

Í

Wenige naturwiffenschaftliche Entbedungen haben ein folches Auffehen erregt, wenige haben fo flaunenswerth rafche Fortidritte in ber Phyfit veranlagt, ale bie Beobachtung ber Budungen, melde man unter gemiffen Umftanben an Frofchichenteln mahrnimmt. Diefe Beobachtung fann mit bem erften Betreten eines bis babin unbekannten Erbtheils verglichen werben, ber nun in furger Beit von fühnen Reifenden nach allen Richtungen bin burdgogen und erforicht wird.

Moifius Galvani, Arzt und Phyfiter, Arofeffor zu Bos logna, machte im Sahr 1790 zufällig bie Beobachtung, bag bie Schentel frifchgetobteter Frofche jebesmal in Budungen gerathen, wenn man fie in ber Rabe einer Gleftriffrmafchine ableitend be= rührt, mabrend bem Conductor ein Funten entzogen wird. -Satte Galvani eine grundlichere Renntnif ber Glettricitatelebre gehabt, batte er bie bamale fcon ermittelten Gefete ber elettri= fchen Bertheilung genauer gekannt, fo hatte ibm biefe Ericheinung nicht auffallen fonnen, inbem biefe Budungen nur eine Folge bes eleftrifden Rudichlage find. Gludlichermeife fand Galvani nicht bie richtige Erklarung biefes Phanomens, feine 3been maren nach einer gang andern Geite bin gerichtet, er vermuthete eine eigen= : thumliche Gleftricitat im thierifchen Rorper, mit beren Gulfe er Die une fo buntlen Ericheinungen bes thierifchen Lebens erklaren zu konnen hoffte. Diefe hoffnung veranlagte ibn, feine Berfuche mit Frofchichenkeln raftlos fortzufeten, und fo machte er benn bie Entbedung, welche feinen Namen in ber Geschichte ber Biffen= ichaft unfterblich macht.

Mls Galvani einft Frofchichenkel mittelft tupferner Safen an einem eifernen Balkongelander aufgehangt hatte, bemerkte er, baß fle jedesmal Budungen machten, fo oft bie aufferen Schenfelmusteln burch ben Bind mit bem eifernen Belander in Beruhrung gebracht murben. Er erfannte fogleich bier eine eigenthumliche Ericheinung, beren Urfache er weiter zu erforichen bemuht war. Er erklärte bas merkwürdige Phänomen baburch, bag er Die Froschschenkel mit einer Leibner Flasche verglich, welche entlaben wird, wenn man die beiden Belegungen in leitende Bere

binbung bringt.

Mit lebhaftem Eifer wurde Galvani's Bersuch überall wiederholt und bestätigt, ohne daß man Neues hinzugefügt oder ben wahren Grund der Erscheinung ermittelt hatte, bis es Bolta gelang, die Unrichtigkeit der Sypothese Galvani's darzuthun und die wahre Quelle der Elektricitätsentwicklung beidiesem Versuche nachzuweisen.

Es möchte scheinen, als ob Galvani's Verdienst um die Bissensichaft eben nicht so groß seh, indem er seine Entdedung zusällig machte und eine unrichtige Theorie aufstellte. Freilich ist hier ein Zusall im Spiele; ware aber Galvani ein weniger ausmerksamer Ber obachter gewesen, sohatte er diese Zuckungen als zusällig übersehm. Er untersuchte aber sorgfältig alle Verhältnisse und nur daduch gelang es ihm, das Faktum so zu constatiren, daß es für die Wissenschaft ein erfolgreiches wurde.

Der Zufall spielt überhaupt in ber Geschichte ber Wissenschaft nur eine untergeordnete Rolle; er erhält nur eine Bedeutungwenn man ihn zu benugen versteht. — Der Zufall bietet nur die Gelegenheit zur Entdeckung. Wenn bem Jäger ein Wild begegnet und er es erlegt, so ist auch hier ein Zusall im Spiele, ein schlechter Schüge aber oder ein Schüge ohne Schiefigewehr wurde

ben Bufall nicht benüten tonnen.

Hatte Galvani seine Entbedung einige Jahrzehende früher gemacht, so hatte fle schwerlich weitere Fortschritte in der Wissenschaft zur Bolge gehabt, sie hatte als eine isolirte Thatsache dagestanden, die vielleicht bald wieder vergessen worden ware. Nur durch die großen Fortschritte, welche die Clektricitätslehre eben erst gemacht hatte, wurde Galvani's Entdeckung der Ansang einer neuen Nera für die Naturlehre.

Fünfundzwanzigfter Brief.

Fortfegung bes im vorigen Briefe befprochenen Gegenftanbes.

Bolta, welcher, wie erwähnt, Galvani's Berfuche aufnahm, zeigte balb, baß man einen wesentlichen Umftand übersehn hatte, baß näme lich ber Leitungsbogen zwischen ben Muskeln und Schenkelnerven nothwendig aus zwei verschiedenen Wetallen bestehen muß; er zeigte

mit Sulfe des erft fürzlich von ihm conftruirten Condensators, daß durch Berührung heterogener Metaile Elektricität entwickelt wird, daß die Zuckungen des Froschschenkels von der Elektricität herrüheren, welche durch den Metallcontact erzeugt wird und nicht durch eine eigenthumliche thierische Elektricität.

Galvant's Anficht fowohl wie Bolta's Theorie fanden zahlreiche Anhänger, die eifrig bemuht waren, die Richtigkeit ihrer Meinung barzuthun. Dieser Streit führt zu einer festern Begründung ber voltaischen Chrothese, die auch bald allgemein als die richtige an-

genommen murbe.

ó

ß

\$

13

ġ.

16!

10

is!

1

1

Bemuht, die Gefete der Contact-Cleftricität immer mehr zu erforschen, gelangte Bolta zur Conftruction der nach ihm benannten

Saule, welche er im Jahr 1800 befannt machte.

Die Zeit jener Entbedungen fällt mit ben großen politischen Umwälzungen zusammen, welche auf die Schieksale ber beiben berühmten Entbeder Galvani und Bolta einen ganz verschiedenen Einstuß ausübten. Galvani verlor seine Stelle, weil er sich weigerte, ber cisalpinischen Republik den Gib ber Treue zu leisten; er versank in Armuth und Trübsinn. Zwar fanden sich später die republicanischen Regenten bewogen, wegen seines wissenschaftlichen Russen in seine Prosession eines wissenschaftlichen Galvani flarb von Kummer niedergedrückt im Jahr 1798, ohne seine Stelle wieder antreten zu können.

Lolta bagegen wurde von Napoleon nach Baris gerufen, auf's Reichlichfte mit Geldmitteln unterflügt, zum Mitglied bes Instituts von Frankreich und Italien, zum Senator und zum Grafen ernannt. Im Jahre 1815 wurde er Director ber philosophischen Studien zu Bavia und ftarb endlich in seiner Naterstadt Com o

ben 6. Marg 1826 im 81ften Jahre feines Lebens.

Anfangs war die Aufmerksamkeit der Phhilter vorzugsweise auf die Spannungserscheinungen der nicht geschloffenen Saule und auf die phhisologischen Wirkungen derfelben gerichtet; bald aber wurde die Aufmerksamkeit der Natursorscher durch Nicholson und Car-liste nach einer andern Seite hin gewendet. Die erwähnten Geslehrten entdeckten nämlich schon im Jahre 1800 die Berlegung des Wassers durch den Strom der voltaischen Kette.

Diefe Entbedung bilbet eine Berbindungsbrude zwischen ben electrischen und chemischen Erscheinungen; Elettricitat und Chemismus erscheinen nun in einem vorher taum geahnten Busammen-

hange.

Man fand balb, bag nicht allein Waffer burch ben galvanischen Strom gerlegt wird, sonbern auch andere Korper, bag aus Salgs lofungen bie Saure am positiven, bie Basis am negativen Pole ausgaeschieben wirb.

Sumphrh Davh, ein ebenso geistreicher Forscher als liebenswürdiger Character, zerlegte die Metallorube und im Jahr 1806 gelang es ihm auch, Kali und Natron, bisher für unzerlegbar gehaltene Stoffe, durch eine fraftige Saule zu zerlegen, zu zeigen, daß fie ganz analog zusammengeseht sind wie die Orube, nämlich aus Sauerstoff und einem metallischen Körper.

Da nun dargethan war, daß die Alfalien und Erden nicht Elemente find, wie man bisher glaubte, sondern Orbbe, so mußte naturlich die theoretische Chemie eine durchgreisende Beränderung erfahren, da sie einerseits durch die Entdeckung neuer Elemente bereichert und für die theoretischen Ansichten über Affinität durch die Beziehungen zwischen chemischer Affinität und elektrischer Ansichten

giebung ein neuer Standpunkt gewonnen mar.

Es lag nun die Idee nahe, beide aus einem Princip abzuleiten und so entstanden die verschiedenen elektrochemischen Theorien, unter denen die von Davy, Berzelius und Smelin die ausgezeichnetesten sind; wenn es auch dis jett noch nicht gelungen ist, die Richtigkeit einer dieser Theorien in der Art zu beweisen, daß sie allgemein als die wahre angenommen wurde, so haben doch alle diese Theorien das große Berdienst, daß sie eine Masse sonst unzusamenhangender Erscheinungen unter einem gemeinsamen Gesichisten den bein diese vereinigen.

Nach einem in unsern Tagen oft auf die Spike getriebenen Rüglichkeitsprincipe schenken Viele den Wissenschaften nur inspetern eine gewisse Anerkennung, als sie praktische Resultate lickern; nur ihrer praktischen Resultate wegen scheint ihnen die Eultur der Wissenschaft gerechtsertigt. Ich will mich hier nicht auf eine Wider legung dieser trostlosen, von allen höheren geistigen Interesen nichts ahnenden Anschauungsweise einlassen, sondern an den Sinstuß, den die Entwicklung der Lehre vom Galvanismus auf die Technik gehabt hat, erinnern, um zu zeigen, wie es selbst im Interese der Praxis liegt, auch solche Untersuchungen zu sorden, von welchen man nicht sogleich absehen kann, welchen praktischen Rutzen sie wohl noch gewähren können.

Es ift bekannt, wie man in der neuern Zeit die Zerlegung durch die Kette angewandt hat, um Metalle aus ihren Auftösungen auf bestimmte Formen niederzuschlagen, wie es der Galvanoplastif gelungen ist, Medaillen, Basreliess und — was für die Buchdruckerei und Kupferstecherkunst von unschätzbarem Werthe ist — selbst Holzschnitte und gestochene Kupferplatten mit allen Feinheiten des Originals zu vervielfältigen; wie die galvanische Vergoldung mehr und mehr die fostspieligere und wegen der Quecksilberdämpfe der Gesundheit nachtheilige Feuervergoldung entbehrlich macht. Werf hätte wohl gedacht, daß die Beobachtung der Zuckungen eines Kroschschenkels in das praktische Leben eingreisende Resultate haben werde?

Sechsundzwanzigfter Brief.

Fortfegung.

Die Natur ift ein großes Gange; alle Körper, alle Kräfte bie in berselben wirken, stehen in einer gegenseitigen Beziehung zu einander und wenn wir die Naturwissenschaften in einzelne Theile zerlegen, so ist der Grund bavon mehr in einer Unzulänglichkeit unserer geistigen Kräfte zu suchen, welche nicht im Stande sind das ungeheure Waterial alle aufzunehmen und zu verarbeiten, als in einer inneren Nothwendigkeit; die Zertheilung der Naturwissenschaft in einzelnen Branchen entspricht, wie Ende treffend bemerkt, dem Princip der Theilung der Arbeit, welches in der Industrie so ausservordentliche Leistungen möglich machte.

ġ

198

d

Die einzelnen Zweige ber Naturwissenschaften steben besihalb auch in mannigfacher Beziehung zu einander, so daß fast jeder Bortschritt in dem einen auch Entwickelungen in dem andern zur Folge hat. Diese gegenseitigen Beziehungen treten immer deut- licher hervor, je mehr die einzelnen Zweige der Naturwissenschaften cultivirt und ausgebildet werden. In meinem vorigen Briese habe ich angeführt, wie die Entbeckung des Galvanismus bedeutende Entwicklungen in der Chemie zur Folge hatte, und nun wol- len wir uns zu den Beziehungen wenden, welche zwischen Elektricität und Magnetismus bestehen, Beziehungen, welche ebenfalls nur durch das Studium der Wirfungen galvanischer Ströme entsbest wurden.

Lange schon hatte man einen innern Zusammenhang zwischen Elektricität und Magnetismus geahnt. Die beiben Erscheinungsreihen haben so viel Analoges, daß die Idee eines folchen ZusamGuter. III.

menhanges nabe lag, biefe 3bee aber wurde noch burch bie Erfahrung beftartt, bag ber magnetische Buftand ber Compagnadel burch Blisichlage oft ganglich verandert murbe. Man batte lange Beit vergebens versucht, burch ftatische Gleftricitat magnetische Birtungen hervorzubringen, ale Derfteb im Jahr 1820 bie Entbedung machte, bag ber galvanische Strom bie Magnetnabel aus ihrer Gleichgewichtslage ablentt; er eröffnet bamit fur bie Forfchung ein neues weites Felb, ben Gleftromagnetismus, auf welchem wir nun rafch wieder eine Reihe wichtiger Gefete und Thatfachen ericbeinen feben. Es ergab fich, bag eleftrifche Strome unter einander abnliche Ungiehungs = und Abftogungeericheinungen zeigen wie die Magnete, und es gelang balb, die Birfung ber Magnete auf einander auf bie gegenfeitige Wirfung eleftrifcher Strome gurudguführen.

Die theoretische Entwidlung bes Gleftromagnetismus führte auch balb zu praftifchen Unwendungen. Der eleftrifche Strom, mels cher im Stande ift, die Magnetnadel abzulenken, kann auch, um ein weiches Gifen geleitet, basfelbe in einen temporaren Dagneten ber wandeln; man tann auf biefe Urt die ftartften Dagnete erzeugen. Durch bie ftarte Tragfraft ber Gleftromagnete ift man auf ben Die banten getommen, fie als bewegende Rraft anzumenben. - Gine zweite praftifche Anwendung bes Cleftromagnetismus find bie elettrifchen Telegraphen; ich werbe auf biefe Gegenftanbe fpater gu-

rudfommen.

So feben wir benn, wie in furger Beit eine große Menge neuer Thatfachen entbedt, wie bie Gefete ihrer gegenseitigen Beziehungen ermittelt werben. Die Maffe unfere Biffens auf bem Felbe ber Eleftricitatelebre ift in furger Beit unglaublich vermehrt worben.

Mile Forschungen, alle Entbedungen haben une aber boch noch nicht fo weit geführt, bag wir bie Frage beantworten fonnten:

"Bas ift Glettricitat?"

Die Lehre von ber Gleftricitat ift noch weit von bem Standpuntte entfernt, auf welchem gegenwartig bie Lehre vom Licht fieht, benn es feblt uns bier noch immer ein Brincip, aus welchem fich Die verschiedenen Erfcheinungen ber Clettricitat ebenfo vollständig ber Art und Größe nach erklaren laffen, wie bie Lichterscheinungen aus ber Undulationstheorie. Wir erklaren zwar bie Erscheinungen ber Cleftricitat größtentheils burch bie Unnahme eleftrifder Bluffigkeiten, allein Diefe Spothefe ift boch vielfach unmahricheinlich, fle führt zu mannigfachen Wibersprüchen, Die wir zu lofen f tel

E.Y

2 30

25

1EAS

and a

1

171 25

100

100

4000

630

n č

135

14 p

4130

世界

12

118

. 16

W.

00

3

3

d

学 大

nicht im Stande sind. Freilich liegt unfrer ganzen elektrischen Terminologie diese Hypothese zu Grunde, wir können sie vor der Hand nicht entbehren, ohne zu gleicher Zeit die Verständlichkeit zu verlieren, wir mussen, wenn wir uns nicht in einen Irrgarten unklarer, weitsausiger und vager Umscheibungen verlieren wollen, selbst um den Zusammenhang der Erscheinungen darzustellen, zu Sypothesen unsere Zuslucht nehmen, und die Hypothese der elektrissichen Klussigesteiten leistet und hier wesentliche Dienste; eine spätere richtige Erkenntniß wird aber durch eine solche Terminologie nicht gehindert, wie wir bei der Lehre vom Licht sehen, wo die auf die Emanationstheorie basirte Terminologie die Entwicklung der Undulationstheorie keineswegs hinderte.

Benn auch unfere Kenntniffe auf bem Felbe ber elektrischen Erscheinungen in ben letten Decennien fehr erweitert, wenn bie Maffe unferes Wiffens hier fehr bereichert wurde, so ift boch mit jeber neuen Thatsache auch eine Reihe neuer Rathfel zu Tage geförbert worben. Unser Wiffen ift bereichert worben, wie viel aber haben wir uns bem Biele ber Erkenntnif ber letten Grunde genahert?

Ich glaube, jeder Naturforscher, welcher ben Gang ber inductiven Methode richtig versteht, wird zugestehen mussen, daß wir diefem Ziele noch nicht näher gekommen sind, und zwar felbst nicht in ben ausgebildetsten Zweigen der Phhist, und daß die ses Ziel für menschliche Kräfte wohl unerreichbares bleibt.

Das Berfolgen biefes Ziels hat ber grundlichen Naturforschung ftets im Wege gestanden, die Naturforschung begann erst bann Vortschritte zu machen, als man anfing, sich mit bem Näheren abzugeben und nicht mehr vergebens bas in unerreichbarer Ferne Liegende erstrebte.

Die ausgezeichnetsten Forscher haben die Ansicht getheilt, daß unsere Erkenntniß der Natur stets nur eine relative, eine begränzte set, daß über gewisse Granzen hinaus unser Wissen aushört und Spyothesen, Borftellungen, Bilder an die Stelle der Gewisshett treten, was haller so schon mit wenigen Worten zusammenfaßt, indem er sagt: "In's Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist." Auf dem Wege der Naturforschung ternen wir die tiese Wahrheit der Worte des Spraciden kennen, welcher sagt: "Schwer beurtheilen wir, was auf Erden ift, und was vor unsern Augen liegt, sinden wir nur mit Mühe; was aber im himmel ift, wer wird es erforschen?"

Es möchte mohl einer ber größften Borzuge fenn, welche bas

Studium der Raturwiffenschaften bietet, daß fle fo ficher bie Grange 84 bezeichnen, wo bas Biffen aufhort und Die Sypothefe an feine Stelle tritt, baf fie flar bie objective Bahrheit von ber jubjectiven In Diefer Beziehung vorzugeweise haben Die Raturmiffenschaften eine philosophische Bebeutung; fie lebren und unfere geifligen Rrafte geborig wurdigen, fie lebren und fle nicht zu gering, aber auch nicht zu boch anschlagen, fle ichugen uns por einer heutzutage allerdings febr verbreiteten buntelhaften Arros gang, welche ohne Beiteres über Alles abzuurtheilen fich berufen fühlt und die Befcheidenheit fur die größfte menfoliche Comade balt.

Das Studium ber Raturwiffenfchaften bat ftete, gang abs gefeben von allem praftifchen Rugen, gur Entwidelung geifligt Bilbung beigetragen, Die Cultur ber naturwiffenschaften wird flets

Die Berbreitung mabrer Sumanitat beforbern.

Siebenundzwanzigster Brief.

Bon ben eleftrifchen Erfcheinungen. Die Erfcheinungen ber eleftrifden Anziehung und Abftogung waren Guler noch febr unvollständig befannt. Er fellt fich bie Cache fo bor, als ob ein leichter Rorper burch ben Drud ber guft gegen einen elektrischen Rorper hingetrieben wurde, meil burch bie Stromung bes Methers, welchem er bie eleftrifchen Ericheinungen gufchreibt, Die Luft zwischen beiden verdunnt ift. Die Abftogung betrachtet er eben nur ale ein Abfallen bes porber angezogenen Rorpers, eine formliche Abstogung icheint Guler noch nicht gefannt

Ein leichter Rorper, welcher von einem eleftrischen Rorper alle zu haben. gezogen worden ift, wird nach furger Berührung mit bemfelben formlich abgestoffen. Gie konnen fich bavon leicht auf folgenbe Schneiben Gie fich mit bem Bebermeffer ein Rugelchen aus hollundermart, welches ungefahr zwei Linien im Beife überzeugen. Durchmeffer hat, hangen Gie baffelbe an einem Seibenfaben auf und nahern Sie ihm eine ftarf mit Tuch geriebene Siegelladftange, fo wird es anfangs angezogen, alabalb aber abgeftogen und bis fleine Benbel burch Die abftogenbe Rraft ber Gleftricitat ber Gie gellacftange aus feiner Gleichgewichtslage fortgetrieben, wie bie Big. 27. angebeutet ift. Sier wirft offenbar bie Abflogung bet

Big. 27.

Fig. 28.

Schwerkraft entgegen. Diefe Erscheinung läßt fich burch bie Guleriche Unficht nicht erklaren.

11/1

10 11 1

16

1011

100

15 2

12 35

7 10

Inches

116

13

I TO

1

THE

11/19

1155

1

2725

itis

10

1 78

pi Di

TOP

425

ind

Hatt

IN.

M

20

111

Bangt man zwei folder Benbel bicht neben einander, fo merben beibe Rugeln von einer geriebenen Giegelladftange angezogen unb nach ber Berührung abgeftoffen. man bie Siegelladftange, fo fiebt man, baß fich bie beiben Rugeln immer gegenfeitig abftogen, indem bie Benbel bivergiren, wie bieß Fig. 28. angebeutet ift. Fanbe feine 216= ftoffung gwifden ben beiben Rugeln ftatt, fo murben bie Benbel bicht nebeneinander herunter= hangen, wie es burch bie punftirte Linie ange= In ber That fallen auch bie Benbel beutet ift. fogleich zusammen, wenn man bie beiben Sollundermartfügelchen mit ber Sand berührt und ihnen ba= burd ihre eleftrifden Gigenschaften nimmt.

Benbet man zu biefen Berfuchen ftatt ber Giegellacftange eine Glasröhre an, bie man mit einem feibenen Tuche reibt, fo beobachtet man biefelben

Erfcheinungen; bennoch aber ist bie Elektricität ber Glasröhre ans berer Natur als bie ber Siegellackstange und bavon können Sie sich burch folgenden Werfuch überzeugen.

Nahern Sie bem elektrischen Benbel Fig. 27., welches nach ber Berührung mit ber elektrischen Siegellacftange von bemfelben absgestoßen wirb, eine mit Seibe geriebene Glasrohre, so wirb nur die Benbelfugel angezogen. Die Glasrohre zieht also bas Kügelchen an, welches bie Siegellacftange abstößt.

Bon ber Glasftange angezogen und mit berfelben in Berührung gebracht, wird es alsbald auch von biefer abgestoßen, nun aber von ber Siegeslacktange angezogen.

Diese Berfuche lehren uns, daß zwei mit berfelben Elektricität gelabene Korper sich abstoßen, daß aber ein Korper, welchem man die Glaselektricität mitgetheilt hat, vom elektrischen Siegellack, und daß ein mit der Elektricität bes Siegellacks geladener Korper vom elektrischen Glase angezogen wirb.

Um biese Erscheinungen zu erklaren, nimmt man nun an, daß es zweierlei feine elektrische Fluffigkeiten gebe, welche in allen Korpern vorhanden find. Enthält ein Korper beibe Fluffigkeiten in gleicher Menge und in gleichmäßiger Berthellung, so befindet er sich im

natürlichen Buftand, enthalt er aber einen Ueberschuß ber einen 86 ober ber andern Gleftricitat, fo ift er eleftrifch und fann bie ermahnten Erfdeinungen hervorbringen.

Die Theilden einer und berfelben eleftrifchen Fluffigfeit ftogen fich gegenfeitig ab, mabrend bie Theilchen ber einen bie ber anbern

Was man von biefen elettrischen Fluffigfeiten zu halten habe, Darüber habe ich mich schon in meinem letten Briefe ausgesprochen. Wenn auch Die Eriftenz folcher Fluffigfeiten burchaus noch nicht gang bewiefen ift, wenn fie auch fogar febr zweifelhaft ift, fo leiftet uns boch Diefe Sproihefe bei ber Darftellung ber eleftrifchen Erfdie nungen große Dienfte, und wir konnen biefelben nicht eber ente behren, bis eine beffere an ihre Stelle gefest worben ift.

Die Cleftricitat, welche bas Glas burch Reiben mit Geibe alle nimmt, nennt man Gladeleftricitat ober auch pofitive Eleftricität; Die einer geriebenen Siegelladftange Bargeleftris

Die Ausbrude positive und negative Cleftricität riften citat ober negative Eleftricitat. Daher, daß früher viele Phufifer nur ein eleftrisches Fluidum an nahmen. Gine bestimmte Menge berfelben muß nach ihrer Ansch in jedem Korper enthalten fenn, welcher fich im natürlichen 31 ftande befindet; enthalt er mehr, jo ift er positiv, enthalt er me

Nach dieser Ansicht laffen sich die Abstoßungserscheinungen nicht niger, fo ift er negativ eleftrisch.

wohl erflaren, fle wurde beghalb auch fpater aufgegeben.

Dem von Guler ichon angeführten Unterschied zwischen Reiten und Nichtleitern der Gleftricität muß ich auch noch einige Erfall termeen Wenn man eine auf einem Glasfuße rubenbe Metallfugel mit Gulfe ber Gleftriftrmafdine eleftrifd macht, fo fann man fie mit einem Glasftab, mit einer Giegelladftange bie Das Glas, bie rubren, ohne bag fie ihre Gleftricitat verliert. Siegellacftange leitet alfo bie Elettricität nicht ab, fonft mußt fle ja auch burch ben Glaefuß abgeleitet werben, auf bem bie Met Berührt man aber bie Metallfugel mit einem Me tallftab, ben man in ber hand halt, fo verfchwindet augenblidig alle Cleftricitat ber Rugel, indem fie durch ben Detalftab und ben menschlichen Korper abgeleitet mirb und in ben Erbboden übergebt.

Diefer Berfuch lehrt uns einerfeits, bag burch einen Metallfil Die Gleftricitat mit Leichtigfeit abgeleitet mirb, burch einen Glab und Sargftab aber nicht; andererfeits feben wir, bag bie elettiffe Metallfugel burch ben Metallftab mit einem großen Leiter, bem Erbboben in Berbindung gebracht, augenblicklich alle Gleftricität abgibt. Ginen eleftrifchen Glasftab, eine eleftrifche Siegellacftange fann man mit jedem beliebigen Korper berühren, ohne bag fle ihre Eleftricitat verlieren; fie mirb ihnen bochftens an ber berührten Stelle entzogen. Gin Glasftab fann an einem Enbe eleftrifch fenn, am andern nicht; ebenfo eine Bargftange; bie Gleftricitat verbreitet fich alfo nicht leicht über die gange Oberfläche biefer Körper, fie haftet ziemlich fest an ben gerade electrisch gemachten Stellen. Unbere verhalt es fich mit ben Leitern ber Gleftricitat. Theilt man einer ifolirten Metallfugel (b. h. einer folden die von lauter Nicht= leitern umgeben ift, alfo auf einem Glasfuß ftebt, an einer Seibenfchnur hangt u. f. w.) Elektricitat mit, fo verbreitet fie fich augen= blidlich über ihre gange Oberfläche. - Ableitend berührt verliert ein eleftrischer Leiter feine Gleftricität nicht allein an ber berührten Stelle, fondern er verliert alle feine Gleftricitat.

Achtundzwanzigster Brief.

Bon ber eleftrifden Bertheilung.

Die Wirkungen elektrischer Korper in die Ferne, welche Euler burch eine elektrische Atmosphäre zu erklaren versucht, die er aber noch sehr unvollständig kannte, lassen sich aus der auch in die Ferne wirkenden gegenseitigen Anziehung und Abstoßung der elektrischen Fluida erklaren.

In Fig. 29. fen ab ein durch eine Glasfäule ifolirter Metallschlinder, welcher an feinen beiden Enden mit elektrischen Bendeln verseben ift, welche an Fäden hängen, die aus einer leitenden Substanz bestehen, etwa an Leisuensäden. Nähert man biesem Conductor von der einen Seite

i has

1111

R M Z

tile s

11 - 2 - 2 - 2 - 2

11 100 S

rift. it

inter St

iti at

in rai

parjeit Tricital s

· dizid

film?

atilities

enthit

einusi

ciida!

rinia f

infunt f

id no

Hadis

15 G.

, jost !

ME

it eint

augrif

With the

orn in

einer

ifi nii Şid



eine ftark elektrische Harzstange g ober einen andern elektrischen Körper, so divergiren die Bendel schon, wenn g noch so weit entefernt ift, daß an einen Uebergang der Elektricität von g auf den Conductor noch keine Rede fenn kann. Daß die Elektricität des Conductors ab, welche durch die Divergenz des Pendels sichtbar

wird wirklich nicht baber rührt, bağ von g Glektricität übergegangen ift, geht baraus hervor, bağ bie Bendel augenblicklich wieder gie fammenfallen, wenn ber elektrische Körper g entfernt wird.

Die Erscheinung ift leicht zu erklaren. Die negative Elektricität im Harzstab wirft auf die noch verbundenen und gleichsomig verbreiteren Elektricitäten im Conductor; die positive wird angezogen, die negative wird abgestoßen. Die angezogene positive Elektricität strömt deßhalb nach dem Ende des Conductors, welcher dem negative elektrischen gzunächst liegt, die negative Elektricität wird nach dem entserntesten Ende des Conductors getrieben. Der genäherte verbundenen Elektricitäten des Conductors getrieben. Der genäherte verbundenen Elektricitäten des isoliteten Leiters ab. Sobald genernt wird, vereinigen sich die durch seine Rähe getrennten Elektricitäten wieder, der Conductor ab kehrt wieder in seinen natürlichen Zustand zurück, die Bendel an beiden Enden salsammen.

Benn man, mabrend ber Conductor ab burd Bertheilung elef. trifch ift, mabrent alfo feine beiben Benbel bivergiren, benfelben in b ableitend berührt, fo fallen bie bier befindlichen Benbel gu fammen, mahrend bie Divergeng ber bem vertheilenben Korper ? zugewendeten Bendel fogar noch zunimmt. Auch bieß erflatt fich Die von g abgestogene negative Cleftricitat entfernt fic fo weit als möglich, fie fammelt fich befihalb im entfernteften Thille bes Conductors, und wenn biefer ableitend berührt wird, fo muß fle, noch weiter wegwandernd, ben Conductor gang verlaffen. Bile rend aber bie - E auf biefe Weise burch bie leitenbe Berbinbung aus bem Conductor in ben Boben übergebt, ftromt in entgegen gefester Richtung positive Gleftricitat bemfelben gu, welche burd bie anglebenbe Birfung von g nach a bingezogen, bier bie Benbe noch ftarter bivergiren macht ale zuvor. Die positive Eleftriciat fann burch Berührung mit einem Leiter aus bem Conbuctor ab nicht abgeleitet werben, eben weil fie burch g angezogen in a jurud-

Bei Annäherung von g wird also ab durch Bertheilung elektrisch, baß nur noch die angezogene Elektricität aus ab ableiten, so bleibt; hebt man nun die ableitende Berührung auf, so daß ab wieder isolirt ift, entfernt man darauf den vertheilenden Körper Elektricität sich burch die anziehende Wirkung von g in a angehäuste Elektricität sich über den ganzen Leiter ab verbreiten, welcher nur

mit einer einzigen Gleftricitat gelaben ift, ohne bag eine Gpur Eleftricitat von g aus auf ihn übergegangen mare.

Die Wirfung ber Gleftrifirmafdine und bes Gleftrophore läßt fich auf Die Gleftricitaterregung burch Bertbeilung

zurüdführen.

Total Series

23.00

TE TE

Im B

Willia Side

1 112 2

THE PE

(dr.10)

it Tille

20 8

ni la g

1 300

(TITE!

icine and

n juites

Nerth L Mitte M

de la

fenten St

Tire the

minist

ernting

rin.

trloin!

N Res t in the

neine)

er his

IN SID

ioning

in af

10 this

affent

20 10

io M en 160

market

1601

Gin Cleftrophor besteht aus einem Bargtuchen, welcher auf eine Metallplatte gelegt ober in eine Metallform gegoffen ift. Schlagen mit einem Fuchsichwang wird er negativ eleftrifch. Gest man nun auf ben gang ebenen, negativ eleftrifden Sargtuchen eine Metallplatte (ober ftatt beffen eine mit Stanniol überflebte Bolgober Pappfcheibe, beren untere Flache aber auch gang eben febn muß), bie an Geibenschnuren fo bangt, bag man fie gerabe aufheben fann, wie bieß Fig. 30. angebeutet ift, fo wird


burch ben vertheilenben Ginflug bes Sarg= fuchens die positive Gleftricitat bes Decfels auf die untere Flache beffelben gezogen, Die negative auf feine obere Blache getrieben. Sebt man ben Dedel, ohne ihn zu berühren, an feinen feibenen Schnuren faffenb, auf, fo



verbinden fich die beiben Gleftricitaten wieder, ber Decfel zeigt feine Spur von Gleftricitat. Berührt man aber ben Dedel, mabrenb er auf bem Sargfuchen liegt, mit bem Finger, fo entweicht bie ne= gative Eleftricitat, Die angezogene positive bleibt allein im Decel gurud, und wenn man ihn nun aufhebt, fo ift er mit positiver Eleftricität gelaben und man fann einen Funten aus ihm ziehen.

Da bier ber Bargfuchen feine Gleftricitat an ben Dectel abgibt. fondern nur vertheilend auf ihn wirkt, fo wird ihm auch burch bie angegebene Operation feine Gleftricitat entzogen, ber Bargfuchen fann lange feine Labung halten, und fo ift ein folder Apparat ein beftanbiger Gleftricitatetrager, und baber ber Rame Gleftrophor.

Die Gleftrifirmafchinen conftruirt man gegenwärtig aus Glaschlindern ober aus Glasicheiben, ftatt ber fruber üblichen Glastu-Big. 31. ftellt eine Cylindermaschine bar; a ift ein Glaschlinder, welcher um eine horizontale Are b brebbar ift und feiner gangen Lange nach bei ber Umbrebung fich an einem Leberfiffen reibt, welches mit Amalgam (einer Berbindung von Quecffilber und Bint) überzogen ift. Diefes Reibtiffen ift an bem auf Glasfußen flebenben Conductor r befestigt. Der Conductor v fleht bem Riffen e biametral gegenüber, und ift an ber bem Glaschlinber zugekehrten Seite mit Spiken verfeben. Wenn ber Cylinder geFig. 31.



breht wird, so wird bas Glas positiv, bas Reibzeug negativ eletztrisch; fommt nun bas bei e positiv elektrisch gewordene Glas den Spigen des Conductors v gegenüber zu stehen, so wirkt es zers segend auf die noch verbundenen Clektricitäten dieses Conductors, die angezogene negative Clektricität strömt durch die Spigen auf den Glaschlinder über, im Conductor v bleibt also nur positive Clektricität.

Damit bas Glas auf bem Wege vom Reibzeug e bis zu ben Spigen bes Conductors v seine Cleftricität nicht verliere, ift die obere halfte bes Chlinders mit einem Stud Wachstaffent, einem Folator, beseth, welches an dem Reibzeug e befesigt ift. Auf bem Wege von v bis e ift bas Glas im natürlichen Zuflande.

Um eine ftarke Ladung positiver Elektricität auf bem Conductor r zu erhalten, muß man den Conductor r mit dem Boden in leitende Berbindung bringen, damit die negative Elektricität des Reibzeugs frei abströmen kann, was nöthig ist, wenn durch das fortgesett Reiben stets neue Elektricität erzeugt werden soll. Die auf dem Conductor v angehäufte positive Elektricität erhält auf diese Beisse eine solche Spannung, daß die Funken schon auf mehrere Boll Entfernung überspringen, wenn überhaupt die Maschine groß genug und zweckmäßig construirt ist. Die große Elektristranschine des

polytechnischen Inflitute in Bien, welche aber teine Cylinder-, fonbern eine Scheibenmaschine ift, gibt zwei Fuß lange Funten.

Wenn man umgekehrt ben Conductor v mit dem Boden in Bersbindung fett, ben Conductor r hingegen ifolirt laft, fo laft fich biefer mit ber negativen Clektricität bes Reibzeugs laben.

Die Construction ber Scheibenmaschinen beruht auf benfelben Brincipien, nur ift bie Form bes geriebenen Glaskörpers eine andere.

Mittelft eines Funfens vom Conductor der Cleftrifirmafchine fann man leicht=entzundliche Gegenflande, wie Schwefelather ent= gunden.

Schon der kleinste Junke ist im Stande, Knallgas, d. h. ein Gemisch von Sauerstoff und Wasserstoff zu entzünden, und darauf beruht die Einrichtung der fogenannten elektrischen Bistole, welche Fig. 32. dargestellt ist. Ein Blechgessöß, welches Tig. 32. oben einen kurzen, durch einen Kork verschließbaren Hatzen, durch einer Stelle, etwa bei d. durchbohrt und hier ein Glasröhrchen eingekittet, in welchen mit Siegellack besessigte ein Messingdraht steet, der durch das Glasröhrchen und den Siegels Lack isoliert, durch die metallische Gefähwand hin-

Drahtes ift von ber gegenüberstehenden Gefäßwand noch etwa um 1/2 Linie entfernt.

burchgeht, ohne fie zu berühren. Das Enbe c biefes

Der Apparat läßt fich leicht mit Knallgas füllen, nehmen Sie nur ben Kork ab und laffen Sie eine Zeitlang das Gas aus einer Zündmaschine in den Sals einströmen; es befindet sich alsbann im Innern des Gefässes ein Gemisch von Wasserstoffgas und atmosphärischer Luft, also auch Knallgas, da ja die atmosphärische Luft Sauerfloffgas enthält. Ift der Apparat geladen, so wird der Kork wieder aufgesett.


Läßt man nun vom Conductor der Elektristrmaschine, mahrend man das Blechgefäß in der hand halt oder es soust mit dem Boden in leitende Berbindung bringt, einen Funken auf die Augel d übersschlagen, so schlägt ein zweiter Funken von c durch das Anallgas auf die Blechwand über, welche das Gas entzündet und eine heftige Explosion veranlaßt, durch welche der Kork unter starkem Knall weggeschleudert wird.

Man hat bem Gefag auch die Geftalt einer Kanone, einer Bi= flole u. f. w. gegeben, baber auch fein Rame.

Neunundzwanzigfter Brief.

Bon ber gebundenen Gleftricitat.

In meinem letten Briefe habe ich bereits erwähnt, bag wenn




man einen ifolirten Leiter wie ab, Tig. 29. einem eleftrifchen Rorper g nabert, bag alebann ab burd Bertheilung elettrifc wird ; bie abgeftogene Gleftricitat fann man aus bem Conductor ab gang ableiten, bie angezogene Gleftricität fann man ihm aber nicht entziehen, wenn man ihn

auch ableitend berührt, weil fie burch bie anziehende Wirkung ber Cleftricität bes Rorpers g in a gurudgehalten wird; bie in a angefammelte Cleftricitat ift burch bie in g befindliche gebunben. Erft wenn man g entfernt, wird bie Gleftricitat in b wieber frei, fie verbreitet fich über ben gangen Leiter ab und fann nun bemfelben

auch burch ableitenbe Berührung entzogen werben.

Die Bindung ber Gleftricitat in b ift nur um fo vollftanbiger, b. h. Die Gleftricitat bes Rorpers g fann in b um fo mehr Glef. tricitat burch Binbung festhalten, je naber er berangerudt wirb. In febr große Rabe tann man ihn aber nicht bringen, weil ales bann ein Funten überfpringt, indem die entgegengefesten Gleftris citaten fich vereinigen, mas namentlich bann eintritt, wenn g ein Um alfo bie Bindung burch mogifolirter eleftrifcher Leiter ift.





lichfte Unnaberung möglichft vollständig gu machen, muß man nur bas Ueberfchlagen eines Funtens verbindern, man muß alfo einen Ifolator zwifchen beibe Rorper einschalten, wozu fich eine Glagtafel am beften eignet.

In Fig. 33. feb ab eine auf einem Glass fuß befestigte ebene Detallplatte, auf welche eine überragende Glasplatte gte legt ift; cd ift eine ber unteren gan; gleiche Metallplatte, welche an einem Un ber Detall: Glasftiel befestigt ift. platte ab bangt ein Baar elettrifder Benbel, beren Faben aber von einer leitenben Substanz sehn mussen; man kann etwa Leinenfaben nehmen. Auf ber oberen Seite von od ift ein oben umgebogener Metallbraht befestigt, welcher ein ähnliches Penbelpaar trägt. Wenn man nun die Platte od elektristrt, entweber mit Huse bes Elektrophors, ober der Elektristrmaschine, so werden die Bendel der Platte od divergiren. Sest man nun od auf die Glasplatte, so wirft ihre (z. B. positive) Elektricität vertheilend auf die untere Platte, die — E wird an die obere Fläche von ab gezogen, die abgestoßene — E wird abgestoßen und macht die Bendel von ab divergiren. Berührt man nun die untere Platte ab ableitend mit dem Finger, so sallen die Bendel oben und unten zusammen.

Wir haben also gar keine sichtbaren Zeichen von Elektricität mehr, es scheint, als ob der Apparat gar keine elektrische Ladung mehr habe; daß dem aber nicht so sen, daß er noch Elektricität entshält, geht daraus hervor, daß beide Pendelpaare sogleich wieder divergiren, sobald man die obere Platte cd, an dem sie isolirenden Glasstab anfassend, in die Hobe hebt. — Sett man sie wieder auf die Glastafel auf, so fallen die Bendel wieder zusammen.

Um Diefe Berfuche anzustellen, thun Gie am besten, Die Metall= platte od burch einen Funten bes Elektrophorbeckels zu laben.

y

Bei bem Auffeten ber oberen Metallplatte verschwinden beghalb bie Beichen von Gleftricitat aus bem oberen Benbelpaare, weil bie positive Gleftricitat von ed burch bie Glasplatte binburch mirfenb Die negative angiebt, Die positive abftoft. Wegen ber Abstoffung ber positiven Gleftricitat bivergirt Unfange bas untere Benbelpaar, es fällt aber gufammen, fobalb man ab ableitend mit bem Finger berührt, weil alsbann die abgestoffene + E gleichfam gang abgiebt. Die von ber oberen Blatte angezogene - E wird fich aber auf ber oberen glache von ab ansammeln und von ba auf die + E ber oberen Blatte gurudmirtend biefelbe nach ber unteren Flache von ed berabziehen. Obgleich alfo in ed pofitive und in ab neaa= tive Gleftricitat vorhanden ift, fo mirb fie boch in ben Benbeln nicht merflich, weil fie fich in ben gegenüberftebenben Glachen ber beiben Metallplatten anhauft, indem Die Gleftricitat einer jeben Blatte burd bie Ungiebung ber entgegengeseten Gleftriciat in ben andern nach ber Glasplatte bingezogen wirb. Un ben mit ber Glastafel in Berührung befindlichen Flachen ber Detallplatten ab und ed ift bie Gleftricitat gebunben; fie verbreitet fich nicht frei über bie gange Blatte und bie Benbel, weil fie burch eine anziehenbe

Rraft an ber ermahnten Stelle gurudgehalten wirb.

Sebt man aber die obere Platte ab, so hört die gegenseitige Wirkung der beiden Platten auf, es ist keine Kraft mehr vorhanden, welche die — E an die untere Fläche von cd und die — E an die obere von ab zieht, die Elektricität jeder Platte verbreitet sich wieder frei über dieselbe und beschalb divergiren die Bendel wieder in beiden Platten, wenn man die oberen abbebt.

Menn bie Binbung ber Gleftricitat in ber einen Platte vollftandia fenn foll, fo muß fich auf ber andern ein Ueberschuß von Gleftricitat befinden und baber wird es auch leicht fommen, wenn man bem Apparat eine etwas ftarte Labung ertheilt bat, bag in berienigen Blatte, in welcher fich gerabe ein leberfchuß von Glettricitat befindet, Diefer Ueberfchuf fart genug ift, um bie Benbel Diefer Blatte etwas bivergiren zu machen. Berührt man bie eine Blatte, etwa bie untere, ableitend mit bem Finger, fo wird alle auf ibr etwa nicht gang gebunbene Gleftricitat abgeleitet und baburch auch wieber etwas Gleftricitat auf ber anbern frei, fo bag nur bie Benbel ber oberen bivergiren; berührt man nun bie obere Platte ableitend mit bem Binger, fo fallen ihre Benbel gufammen, meil ibre freie Glectricitat abgeleitet wird, mabrend bie ber unteren biverairen, weil jest in ber unteren Blatte ein Heberschuß von Glef. tricitat ift; berührt man nun wieber bie untere Blatte ableitenb mit bem Binger, fo fallen ihre Benbel wieber gufammen, bie oberen bivergiren wieder u. f. w. Auf biefe Beife fann man abwechfelnb ber einen und ber anderen Platte ihre freie Gleftricitat entziehen. Die Divergeng ber Benbel bort auf, fobalb bie in ber nicht berührten Blatte fich noch befindende freie Gleftricitat nicht mehr ftart genug ift, Die Bendel außeinander zu treiben; bie Divergeng beiber Benbelpaare tritt aber wieber ein, wenn burch Abheben ber Blatte alle Gleftricitat wieber frei mirb.

Durch abwechselnde Berührung ber einen und ber andern Platte kann man ben Apparat allmählig ganz entladen; verbindet man aber die beiden Platten durch einen Leiter, so wird der Apparat auf einmal entladen, weil jest die entgegengesete Elektricität der beiden Platten auf diesem Wege zu einander übergeben.

Die eben besprochenen Erscheinungen führen uns zu ber Erflerung ber Wirtung ber Leibner Flasche, bie ich in meinem nachften

Briefe befprechen werbe.

Dreißigster Brief. Bon ber Leibner Rlafche.

Nehmen wir ben im vorigen Briefe besprochenen Apparat wieder zur Sand. Die obere Metallplatte sen auf die Glastafel geset, die untere vollständig isolirt. Zwei bis brei Linien über ber oberen

Platte befinde sich eine Metallfugel, welche durch einen diden Draht oder einen Metallfab mit dem Conductor der Waschine in leitender Berbindung steht. Sobald nun die Maschine gedreht wird, springen Funken auf die obere Platte über, welche bald kleiner und schwächer werden, sobald auf cd eine hinlangliche Menge Elektricität sich besindet. Diese Elektricität ist frei, weil ja auf der unteren Platte noch beide Elektricitäten besindlich sind. Sobald man aber nun die untere Platte ableitend berührt, so

r.

30

10

16

18

3

id

1975

1

18

0

10

5


19

p.

3

10

ř



daß die abgestoßene Elektricität aus berfelben entweichen und sie sich mit der angezogenen laden kann, so wird die Elektricität der oberen Platte gebunden, sie ist nicht mehr frei über die ganze Platte verbreitet; es kann beschalb von Neuem von der Augel f Elektricität auf die Platte cd übergehen. Die neu von f übergegangene Elektricität bindet oben abermals eine Quantität der entgegengesetten auf der unteren Platte, die dann wieder bindend auf die obere zurückwirft, und so kann man dann, eben wegen der gegenseitigen Bindung eine große Menge entgegengesetter Elektricitäten anhäusen.

Darauf beruht denn nun auch die Wirfung der Leidner Flasche; die alleste Form derselben hat Euler schon beschrieben (17. Brief, S. 44.); es ist ein Glasgesaß zum Theil mit Wasser gefüllt in das Wasser eines größeren Gefaffes geset; das Wasser im Glasgesaß ersett die obere, das außere Wasser die untere Metallplatte des Apparates, Fig. 34., die Glasplatte ist durch die Glasslasche erset. In beiden Fällen haben wir zwei Leiter, mit entgegengesetter Clektricität geladen, durch eine isolirende Glasschicht getreunt.

Das Waffer ift zwar ein Leiter ber Cleftricität, boch ungleich schlechter als Metalle, man hat beshalb spater bas Waffer innerhalb und außerhalb ber ursprünglichen Leibner Flasche burch eine me-

tallische Belegung ersett und so sind die Leidner Flaschen entestanden, wie man fle gegenwartig anwendet. — Gewöhnlich verwendet man zu Leidner Flaschen sogenannte Zuckergläser, welche eine so weite Deffnung haben, daß man bequem mit der hand hineinsahren kann; der untere Theil dieser Gläser wird nun Innen und Außen mit Stanniol überzogen; der obere Rand bleibt mehrere Boll weit unbelegt, so weit sonst die Clektricität zu leicht von einer Belegung zur andern an den Rand überschlagen wurde. Die Deffnung des Gefässes ist von einem Holzbeckel verschlossen, durch bessen Mitte ein Metallstab herabgeht, der unten mit der inneren Belegung in leitender Berbindung steht, oben aber mit einem Metallstaopf endigt.

Um die Flasche zu laden, bringt man den erwähnten Knopf ober ben Metallstab, alfo die innere Belegung mit dem Conductor ber Cleftrifirmaschine in leitende Berbindung, mahrend die außere Belegung mit dem Boden in leitender Berbindung fteht.

Je größer eine folche Flasche, je größer also die belegte Oberfläche einer solchen Flasche ist, besto mehr Elestricität kann auf ihn angehäust werden, besto stärker find also auch die Wirkungen des Entladungöschlages. Um sehr starke Wirkungen zu erhalten, wendet man deßthalb mehrere Flaschen an, deren äußere Belegungen mit einander in leitender Berbindung stehen, während auch alle inneren Belegungen mit einander verbunden sind. Eine solche Berbindung mehrerer Flaschen heißt eine elektrische Batterie.

Nun follte man wohl glauben, daß man schon in einer einzigen Leidner Flasche bis in's Unendliche Clektricität anhäufen konte, weil jede neue Quantität von Elektricität, welche man der inneren Belegung zuführt, auch wieder entgegengesetzte Clektricität auf der äußeren Belegung bindet, und diese wieder bindend auf die innere zurückwirkt; doch ist dem nicht so, aus mehreren Gründen kann die Ladung einer Flasche nicht über gewisse Grenzen hinaus getrieben werden.

Die Bindung ift um fo vollständiger, je naher die beiden Belegungen einander sind, je dunner das Glas ift; bei fortgefester Labung wird aber die gegenseitige Anziehung der entgegengesisten Elektricitäten der beiden Belegungen fo groß, daß die isolliende Glasschicht durchbrochen wird. Ift dieß geschehen, so ift natürlich bie Klasche nicht mehr brauchbar.

3ft bas Glas ftarter, fo fann bie Labung endlich fo ftart werben,

bag bie Clektricitat über ben unbelegten Glastand herumschlagt und fo eine Selbstentlabung ber Flasche erfolgt.

Wenn aber auch das Glas diet genug ift, um einer Durchbrechung zu widerstehen, wenn auch der unbelegte Glasrand so breit ift, und so gut ifolirt, daß keine Selbstentladung eintreten kann, so gibt es doch eine bestimmte Granze der Ladung, wie sich aus fol-

gender Betrachtung ergibt.

ţ

į Š

g.V

13

3.3

200

115

10

pi

15

6

3

19

1

\$

d

ř

Ø

ŝ

Damit bie Gleftricitat auf ber außeren Belegung vollftanbig gebunden feb, muß auf ber inneren Belegung ftete ein Ueberichuß von freier Glektricitat febn. In welchem Berhaltnig bie freie überfcuffige Gleftricitat zu ber gebundenen Gleftricitat auf ber innern Belegung fteht, hangt von ber Dide bes Glafes ab. Nehmen wir 2. B. an, fie ftanbe im Berhaltnig von 2 zu 8, fo alfo, bag menn auf ber inneren Belegung eine eleftrifche Quantitat 10 fich befinbet, auf ber anbern Seite bie Quantitat 9 vollständig gebunden ift und biefe bann wieber bie Quantitat 8 auf ber innern Belegung vollständig bindet. Wenn biefe Flasche baburch gelaben wirb, baß man ihre innere Belegung mit bem Conductor ber Dafchine, Die außere mit bem Boben in leitende Berbindung fest, fo wird fich auf ber inneren Belegung ftets mehr Gleftricitat befinden, als auf ber außeren. Gin Theil ber inneren, und zwar in unferm Beifpiel 2/10, ift frei, bie übrigen 3/10 find burch bie außere Gleftricitat gebunben.

Nehmen wir nun an, die außere Belegung feb ifolirt, so wird alle auf die innere Welegung geleitete Elektricität frei sehn; man kann jest aber nur eine begränzte Menge von Elektricität vom Conductor auf die innere Belegung überführen, die wir mit E bezeichnen wollen. Ift nun aber die äußere Belegung nicht ifolirt, so wird die Gränze der Ladung erreicht sehn, wenn die Menge der freien Elektricität auf der innneren Belegung ebenfalls wieder Eift. Alsbann ist aber irgend ein Vielfaches, in unserem Belspiel die viersache Menge von E, auf der inneren Belegung gebunden, und in Allem also fünsmal so viel Elektricität auf der inneren Belegung vorhanden, als man auf die innere Belegung bringen könnte, wenn die äußere isolirt wäre.

Ift einmal biefe Granze erreicht, so wird burch ferneres Dreben ber Maschine die Ladung nicht mehr verflärft, die Ladung wird aledann nur auf diesem Grade erhalten, mahrend die elektrische Ladung der Blasche allmählig wegen der nie absolut vollkommenen Isolation abnehmen wurde, wenn die Flasche von der Maschine

Guler III.

getrennt wurde. Ift also die Granze der Ladung erreicht, so wird durch ferneres Drehen der Maschine gerade soviel Elektricität der Blasche zugeführt, als sie wegen der mangelhaften Isolation, also besihalb verliert, weil die freie Elektricität der inneren Belegung sich allmählig in die Luft verdreitet.

Ginunbbreißigfter Brief.

Birfungen bes Entlabungefchlages ber Leibner Glafche.

Die Wirkung bes Entladungsschlages ber Leibner Flasche auf ben menschlichen Körper hat Guler schon beschrieben, und es war bieß in ber That die erste Wirkung bes Entladungsschlages, welche man beobachtet hatte. Wenden wir uns nun zu ben anbern Bir-

fungen beffelben.

Schaltet man in ben Schließungsbogen (bie Reihe ber Rorper, welche bie leitende Berbindung der beiden Belegungen herstellen sollen) an irgend einer Stelle einen furzen, fehr bunnen Metallbrath ein, so also, daß der Entladungsschlag durch diesen bunnen Drath hindurchgehen muß, so wird berselbe erwärmt. Die Stärke der Erwärmung wächst mit der Stärke der Ladung und unter übrigens gleichen Umständen wird ein Drath um so stärke rewarmt, je bunner er ift.

Wenn die Stärke bes Entladungsschlages hinlänglich erhöht wird, wozu man schon eine Batterie anwenden muß, wenn man nicht sehr große Flaschen zur Disposition hat, so treten noch mechanische Wirkungen zu diesen Wärmeerscheinungen hinzu. Durch immer gesteigerte Entladungsschläge wird der Drath heftig erschüttert, es werden von seiner Oberstäche Theilchen losgerissen, welche sich in Gestalt eines dichten Dampfes von ihm erheben, der Orath erhält Einbiegungen, als ob sie mit einem kantigen Instrument gemacht wären, der Drath kommt in's Glüben.

Während schwächere Ladungen ben Drath nur rothglühend machen, wird er durch stärkere weißglühend; bei noch mehr gesteigerten Entladungsschlägen wird der Drath, je nach der Stärke der Labung, zersplittert, geschmolzen oder endlich zerstäubt. Drahte leichter, orphirbarer Metalle, wie Eisen, verbrennen, indem die glühenden Kügelchen unter lebhaftem Funkensprühen umbergeschleubert

werben.

Alle biese Erscheinungen beuten auf ein gewaltsames Einbringen ber Eleftricitat in die Maffe bes Drahtes bin.

Ein in ben Schließungsbogen eingeschalteter Ifolator kann bei hinlanglich gesteigerter Ladung burchbrochen, zerschmettert werden. So kann man leicht mehrere Kartenblätter burch ben eleftrischen Schlag burchbohren, ja felbst Glas läßt sich burchschlagen.

Das Durchbrechen ber Flasche selbst ist ein bem Experimentator unwillsommenes Beispiel vom Durchschlagen bes Glases, weil eine solche burchbrochene Flasche nicht mehr brauchbar ist. Um eine Glasplatte zu burchbohren, legt, man sie mit ihrem Rande auf eine isolirende Unterlage, richtet eine Metallspie von unten her gegen die Platte, dieser genau gegenüber eine zweite von oben her, gießt etwas Del auf die obere

il.

18

115

10

0

136

110

1 25

22

10

10

101

100

ø

10

10

13

1

1

d

¥

g)

Fläche bes Glases, damit der Entladungsschlag nicht um den Rand der Glastafel herumgehe, sondern durch dieselbe hindurchgehen muß. Die untere Wetallspige a fleht mit der außeren Belegung in leitender Berbindung. Die Blatte wird durchschlagen, wenn man die obere Spige vermittelst des sogenannten Ausladers rasch mit dem Knopse der inneren Belegung einer stark geladenen Flasche in Berbindung bringt.


Bum Durchschlagen eines Glases wendet man am beften Leidner Blaschen von febr bidem Glafe an, indem mit folchen Flaschen ber

Berfuch fcon mit fcmachen Labungen gelingt.

Daß man burch ben Funken, welcher beim Entladen einer Leidener Flasche oder einer elektrischen Batterie überspringt, brennbare Körper anzunden kann, versteht sich von selbst, ba ja schon der einsache Funke des Conudctors der Clektristmaschine solche Birskungen hervorbringen kann. Um Schießpulver durch den Entladungsschlag anzugunden, hat man schon eine starke Ladung nöthig; außerdem muß man aber, wenn der Versuch gelingen soll, noch einige andere Vorsichtsmaßregeln beobachten.

In ein Solzklöhchen wird eine Bertiefung zur Aufnahme des Bulvers gemacht, in welche von beiden Seiten her etwas dicke Me-talldrähte fo hineinragen, daß ihre etwas abgerundeten Enden etwa um eine Linie von einander abstehen. Aussen find diese Drahte am besten mit kleinen Ringen versehen. Bon a führt ein Metalldraht

4



oder eine Metallkette zur äußeren Belegung der Batterie; bei bift eine etwa 1 bis 2 Fuß lange, feuchte Schnur angeknüpft, deren anderes Ende an dem Auslader befestigt ift. Die Entzündung findet flatt, wenn man, den Auslader an dem Glasftab chaltend, die Kugel d mitder Kugel der inneren Belegung in Berührung bringt.

Die feuchte Schnur verzögert etwas die Entladung, was hier zum Gelingen bes Berjuchs nothig ift. Ohne diefe Schnur wird bas Bulver auseinander geschleubert, ohne entzündet zu werben.

Zweiundbreißigfter Brief.

Bertheilung ber Glettricität auf ber Oberfläche leitenber Rörper, Birfung ber Spigen.

Wenn man einem isolirten Leiter Clektricität mittheilt, so verbreitet sich dieselbe nur auf seiner Oberfläche, weil die Theilden bes elektrischen Fluidums in Volge ihrer gegenseitigen Abstohung sich möglichst weit von einander zu entsernen streben und nicht in das Innere des Körpers eindringen können, ohne sich einander zu nabern.

Wenn man eine isolirte Metallfugel eleftrifirt, so verbreitet fid bie Glektricität gang gleichformig auf ber gangen Oberfläche, benn es ift keine Ursache vorhanden, warum fich bas elektrische Bluidum an einer Stelle mehr anhäufen follte, als an einer andern.

Ift jedoch der ifolirte Leiter nicht kugelförmig, so ift die Sackt anders; eben weil die Theilchen deffelben elektrischen Fluidums sich gegenseitig abstoffen, und sich despalb so weit als möglich von eine ander zu entfernen streben, wird sich die Elektricität besonders an den Stellen anhäusen, welche von der Mitte des Körpers am mel-

ften entfernt find. In einem chlindrischen Leiter g. B., wie einer Fig. 37. bargestellt a ift, wird sich die Elektricität am stärkften auf ben Enden a und b anhäusen, mah-rend in ber Mitte die Elektricität weit weniger bicht ift.

Auf jeder Hervorragung eines ifolirten Leiters wird fich beghalb auch die Elektricität vorzugsweise anhäusen, und zwar

10

1

g

THE REAL PROPERTY.

1

P

d

ġ

d

¥



um so ftarter, je freier fle hervorragt, und je fpitiger fle ift. Je mehr aber die Glektricität auf einem Bunkte angehauft ift, besto leichter geht sie in die Luft über, und baher kommt es, baß aus einer Spige, welche man an einem isolirten Leiter anbringt, die Elektricität fehr leicht ausströmt.

Sest man auf den Conductor einer Elektristrmaschine eine Spige, fo kann man denselben nicht mehr laden, namentlich wenn man der Spige einen mit dem Boden in leitende Berbindung stehenden Leiter entgegenhält, weil die Elektricität, welche durch das Drehen der Maschine erzeugt wird, alsbald wieder durch diese Spige auseströmt.

Will man alfo auf einem ifolirten Leiter Elektricität anhäufen, fo muß man bafür forgen, baß alle Eden möglichst abgerundet sind, baß ber Conductor keine hervorsiehenden Spigen und Kanten hat.

halt man bem Conductor ber Elektristrmaschine eine Metallspige entgegen, welche man in der hand halt, und welche eben dadurch mit dem Boden in leitender Berbindung steht, so kann man den Conductor ebenfalls nicht mehr laden, man kann keinen Funken mehr aus ihm ziehen. Die (wie wir als Beispiel annehmen wol- len) positive Elektricität der Rugel wirkt vertheilend auf die Mestallspige und die Hand, die abgestoßene + E kann frei in den Boden entweichen, während die angezogene - E in der Spige angehäuft, aus dieser durch die Lust zum Conductor überströmt, o wird denn alle Elektricität, welche durch Orehen der Maschine dem Conductor mitgetheilt wird, alsbald wieder durch die aus der Spige überströmende Elektricität wieder neutralistrt, und so kann denn auf dem Conductor keine zum lleberschlagen eines Funkens hin- längliche elektrische Spannung auf den Conductor erhalten werden.

In Sig. 38. fen ein Metallbraht bargeftellt, welcher, oben mit einer Spige endigend, unten mit einer Augel b verfehen ift. Diefer Draht wird burch einen Glabstab getragen. Der Rugel b fleht in



einiger Entfernung (1 bis 2 Linien) eine Metallplatte gegenüber, welche mit bem Bo ben in leitender Berbindung fieht. nun der Conductor ber Majdine eleftrijd, fo firomt von a negative Gleftricitat auf ben Conductor über, Die abgeftoffene +E fammel fich in ber Rugel. Wahrend bei a ein continuirliches Musftromen ftattfinbet, finbel aber zwifchen b und c nur bann ein llebetgang von Eleftricität in Geftalt eines Funfens ftatt, wenn bie Gleftricitat bier ftart ge nug angehauft ift; zwifchen b und c fdle

gen also Bunten über, mabrend bieß zwifchen a und bem Conbut

Die abgestoßene +E geht von b nach c, mahrend umgetehn tor nicht ftattfinbet. negative Cleftricitat von c nach b überfpringt, um bann von ber

Spige a auf ben Conductor überzuftromen. Diefe Ericheinungen ber Spigen erflaren uns bie Birfung ber Bligableiter.

Dreiundbreißigster Brief.

Bon ber atmofphärifchen Gleftricität.

In feinen Briefen fpricht Guler ichon von ber Gleftricitat bet Gewitterwolfen, und gibt auch ichon eine Beschreibung bes Diff ableiters ; fonderbarer Beise aber ermahnt er mit feiner Gilbe be Mannes, welcher die Glettricitat ber Gewitterwolfen guerft bemit fen, und welcher ben Bligableiter erfunden hat.

Dito v. Guerife, ber berühmte Erfinder ber Luftpumpen, mit ber erfte, welcher ben eleftrischen Funten beobachtete, und babi Das den elettrifchen Funten begleitende, eigenthumliche Beriule Der Berfuch wurde balb auch von Anbern mitble holt, und merkwurdiger Weife wurden die erften, burch Denfant wahrnahm. banbe hervorgebrachten eleftrischen Funten auch fogleich mit ben Blit, bas Knaden mit bem Donner verglichen. -

Die Analogie war überrafchenb; um aber ihre Bahrheit gu bi weisen, um aus einer fo fleinen Erscheinung bie Urfache und W. Gefete eines ber großartigften Phanomene ber Ratur gu erfenich bedurfte es noch directer Beweise. Bafrend man in Europa not 100

12.5

10

her it

Tillian o

-11

916

This

mil.

Cast C

800

121

111

I MIL

W Sit

fort !

11112

n juri

MES

1, 1

Gitt !

nien.

随即

Mil!

神 神 五

darüber hin und her ftritt, ob wohl der Blig wirklich eine elektrische Erscheinung fet, wurde in Amerika der experimentale Beweis ge-liefert.

Nachdem Franklin mehrere elektrische Entbekungen, befonders über die Leidner Flasche und das Bermögen der Spigen, die Elektricität auszustrahlen und einzusaugen gemacht hatte, kam er auf den glücklichen Gedanken, die Elektricität in den Gewitterwolken selbst aufzusuchen; er schloß nämlich, daß Metallspigen, auf hohen Gebäuden aufgestellt, die Elektricität der Wolken aufgagen müßten. Mit Ungeduld erwartete er die Bollendung eines Glockenthurmes, welcher damals in Philadelphia aufgebaut werden sollte; endlich aber, des Wartens müde, nahm er zu einem andern Mittelseine Zuslucht, welches noch sicherere Resultate geben mußte.

Da es ja nur darauf ankam, einen Körper hoch in die Luft zu erheben, so dachte Franklin, daß ein Drache, ein Spielwerk der Kinder, ihm eben so gut dienen könne, wie der höchste Thurm. — Er benutte das erste Gewitter, um einen Bersuch zu machen. — Nur von einer Berson, seinem Sohne, begleitet, weil er fürchtete, sich lächerlich zu machen, wenn der Versuch mißglückte, begab er sich in's Freie und ließ den Drachen steigen. Gine Wolke, welche viel versprach, zog vorüber, ohne eine Wirkung hervorgebracht zu haben; andere zogen vorüber, er bemerkte keinen Kunken, kein Anseichen von Elektricität. — Endlich singen die Fasern der Schnur an, sich aufzuskellen, und es ließ sich ein Geräusch hören. Dadurch ermuthigt, hielt Franklin den Finger gegen das Ende der Schnur, und siehe da, ein Funke sprang über, dem bald mehrere folgten.

Franklin hatte feinen Berfuch im Juni 1752 angestellt; er murbe überall mit bemfelben Erfolge wiederholt. De Romas, ein Frangofe, mar, burch ben erften Bebanfen Franklin's geleitet, ebenfalls auf Die Ibee getommen, einen Drachen ftatt ber bochge= ftellten Sviben anzuwenben. Done von Franklin's Refultaten Runde zu haben, erhielt er im Juni 1753 febr fraftige Beichen von Gleftricitat, weil er bie gludliche 3bee batte, in ber Schnur ibrer gangen gange nach einen feinen Metallbrabt anzubringen. 3m Jahr 1757 wiederholte be Romas feine Berfuche, und erhielt Funten bon überrafchenber Große. "Man bente fich," fagt er, "einen Reuerstreifen von 9 bis 10 fuß Lange und 1 Boll Dide, von einem Rrachen begleitet, welches eben fo ftart, ja flarfer ift, ale ein Biftolenichuß. In weniger ale einer Stunde erhielt ich 104 wenigstens breifig folder Bunten, viele andere gar nicht gu gabe Ien, welche nur 7 und weniger guß lang waren."

Aller Borfichtsmaßregeln ungeachtet wurde be Romas einmal

von ber heftigfeit bes Schlages niebergeworfen.

Durch biefe Berfuche ift nun bie Cleftricitat ber Gemitterwolfen nachgewiesen, es ift bargethan, bag Blig und Donner nur ein elef. trifder Funte und ber ibn begleitenbe Rnall in großem Daaß: Alber, werben Gie fragen, woher fommt bas Rollen bes Donners? Der Donner ift ja burchaus nicht ein blos verftarte Man hat bas Rollen bes Donners burch ein Echo in ben Bolfen zu erflaren versucht, boch reicht biefe Erflarung nicht aus; bie richtige Erklarung aber liegt febr nabe und ift zugleich Die Blige haben meiftens eine außerorbentliche Lange; wie man am beutlichsten fieht, wenn man, auf einem hoben Berge fiehend, ein Gewitter unter fich hat. wohl nicht als ein einziger Funten, fonbern als eine Reihe tiele nerer, zwischen ben einzelnen Boltentheilchen überschlagenber gun-Alle diese Elementarfunten, wie ich fie nennen will, find aber gleichzeitig, ber ben Funten begleitenbe Schall entfieht gleich zeitig auf der ganzen Lange bes Bliges; ber Beobachter fann aber Diefe gleichzeitigen Schlage nicht gleichzeitig boren, weil er nicht gleichweit von allen Bunkten des Bliges entfernt ift. Rehnen Z fchlage zwischen a

und b über, welche Bunfte 1/2 Meile, alfo ungefahr .

11,000 Buß von einander entfernt find; ein Beobachter befinde fich in c, fo ift er bem Buntte a um nahezu 11,000 guß naher als bem Buntt b; wurden in a und b gleichzeitig Kanonen gelot, fo wurde man in c ben Rnall ber lettern um 10 Sefunden fpater horen, weil fich ber Schall in einer Sekunde nur um 1050 guf fortpflangt, alfo zu einem Beg von 11,000 Buß 10 Gefunden Wenn nun gleichzeitig auf allen Buntten ber Linie ab ein Knall entsteht, fo wird ber Beobachter ein 10 Gekunden lang anhaltenbes Rollen mahrnehmen, weil ber Schall von ben einzel nen Buntten von ab um fo fpater fein Dor trifft, je weiter fe entfernt finb.

Bierundbreißigster Brief.

100

1 100

THE

: (1)

13

1

10

11 (18

MIII S

道湯

THE

TIE IS

m

Marie !

minis

n mil.

Tiek !

n tal

neilas

1. 形

m. m

RITE

180,5

1 100

din is

ener of

mic i

1 Mil

0 50

MI

fund

MB

it to

Bon ber Birfung ber Bligableiter.

Franklin, welcher bie Eleftricitat ber Gewitterwolfen nachae= wiefen hat, ift auch ber eigentliche Erfinder bes Bligableitere. Die Ginrichtung beffelben ift Ihnen bekannt, ich habe alfo nur noch Einiges über feine Wirtung ju fagen. - Wenn eine eleftrifche Bolfe fich über bem Bligableiter befindet, fo wirft fie vertheilend; Die abgestoßene Gleftricitat geht burch bie metallifche Leitung in ben feuchten Boben über, Die angezogene manbert nach ber Gpite bes Bligableiters bin, von welcher fie nach ber eleftrifchen Bolfe ausströmt und baburch biefelbe neutralifirt ober wenigstens ihre elettrifche Spannung verminbert; wir haben alfo bier im Großen gang biefelbe Ericbeinung, wie wenn man eine Detallfvite gegen ben Conductor ber Gleftriffrmaschine fehrt; bier wird ebenfalls bie Labung bes Conductors, wenn auch nicht immer gang aufgehoben, boch bebeutend geschmächt; Die Gleftricitat ftromt allmäblig über, so bag burch die Wirkung ber Spipen bas Ueberschlagen ber Fun= fen verhindert wird.

Die Sauptwirfung bes Bligableiters geht also bahin, burch bas beständige Ueberströmen ber Cleftricität eine explosive Entladung ber Gewitterwolfe zu verhindern.

Soll ber Bligableiter gut febn, fo find folgende Bedingungen erfüllt worden :

Er ft en 8 muß er oben fehr scharf zugespigt febn; weil nun eiferne Spigen burch den Ginfluß der Witterung leicht ftumpf werben, so werden fie vergoldet. In Frankreich sind die Spigen der Bligableiter von Platin verfertigt. Wenn die Spigen abgestumpft sind, und daburch das Ausströmen erschwert ift, so kann der Bligsableiter nicht mehr so gut das Ueberschlagen des Bliges verhindern.

Bweitens muß eine vollkommen metallische Leitung von der Spige bis in den feuchten Boden führen. Gewöhnlich ift die Leitung durch Eisenstangen oder durch ein Seil von Kupferdraht gebildet, welches, unten in den Boden eingegraben, zu einem Brunnen oder irgend einer feuchten Stelle führt. — Wenn die Leitung unterbrochen ift, so treten ganz ähnliche Erscheinungen ein, wie sie am Apparat Fig. 38. beobachtet worden, von welchem ich Ihnen im ersten Brief schrieb; bei einer solchen Unterbrechung der Leitung können Funken überschlagen, selbst wenn kein Blig von der Wolke

jum Bligableiter überschlagt; eine folche Unterbrechung ber Leitung ift im bodiften Grabe gefahrlich, wie Richmann's Schidfal beweist, von welchem ichon Guler in feinen Briefen ergablt

Wenn an irgend einer Stelle bes Bligableiters bie Leitung unterbrochen ift, fo ift es viel folimmer, ale wenn gar fein Blibableiter vorhanden mare, eben weil es an ber Unterbrechungefielle einschlagen fann, ohne baß noch ein Bligftrahl herabgeführt mirb. Wenn aber die Ableitung gut ift, fo hat es weniger zu fagen, wenn Die Spige nicht gang fcarf ift, weil alebann mohl ein Blig von ber Bolfe auf Die Gifenstange, aber nicht in Das Saus überschla-

gen fann, indem er ber metallifchen Leitung folgt.

Bas nun die Entstehung ber Cleftricitat in ben Bolfen betrifft, fo miffen wir baruber fo gut wie nichts. Die verfchiebenen Theoricen, welche man über Die Quelle ber atmospharischen Gleftriciat aufgestellt hat, find burchaus ungenugend und unwahricheinlich. Einige meinen, bag bie Gleftricitat ber Gemitterwolfen burch bie rafche Berbichtung bes atmofpharifchen Bafferbampfs entflehe, daß alfo bie Eleftricitat bie Folge ber schnellen Wolfenbilbung fen; nach Andern foll fie bei ber Berbunftung bes Baffers ente fteben, ja felbft bie Begetation foll Glettricitat entwideln. weitere Museinandersetzung biefer Sphothese halte ich für überfluffig, ba ja eine nabere Untersuchung berfelben uns boch nur gu einem negativen Refultate, namlich gu Dem fuhrt, baß fie meber bewiesen noch plausibel find. Gestehen wir also lieber offen unfre Unwiffenheit in Diefem Buntte, als bag wir uns mit einer uns

Dag bie Guler'iche Erklarung nicht bie richtige febn fann, geht haltbaren Sypothefe zufriedenftellen. fcon baraus hervor, daß ja feine gange Borftellung über bas Befen ber Eleftricitat, Die Unterfcheibung in Korper mit offenen unb verschloffenen Boren, als ber Erfahrung wiberfprechenb, aufgegeben Aber auch hier, bei ber Erflarung ber Gemitter, fommt er mit ber Erfahrung in Biberfpruch. ficht nämlich muffen bie Wolfen ftets positiv eleftrisch fenn, genaue Untersuchung hat aber gezeigt, bag bie Gemitterwolfen in

Die Schwierigkeiten, welche fich einer genügenben Erflarung bet ber That bald positiv, balb negativ eleftrifch finb. atmosphärischen Gleftricität entgegenstellen, find wohl besonbere Darin zu suchen, daß wir wohl bas Berhalten fefter Rorper gegen Die Cleftricität, aber nicht bes gasformigen Rorpers, ber Dampfe und ber Wolfen tennen; auch ift es fchwer, hieruber entscheibenbe Berfuche anzustellen, weil alle elektrischen Erscheinungen, welche wir im Aleinen an Gasen und Dampfen etwa beobachten könnten, zu sehr durch die Nabe fester, bald mehr, bald weniger leitender Körper modificirt sind, so bag man wohl nicht mit Sicherheit aus solchen Bersuchen auf die Bildung und Vertheilung der Elektricität in boberen Lustregionen schließen kann.

Bor Kurzem murbe in England eine Entdedung gemacht, bie uns vielleicht zu einer richtigen Erklärung ber Entstehung ber atmospharischen Elektricität führt. Man fand nämlich, bag ber Dampf, welcher mit Gewalt aus ber engen Deffnung eines

Dampfteffels hervorftromt, eleftrisch ift.

Darauf hin wurden besondere Dampfelektriftrmaschinen gebaut. Sie bestehen aus einem, auf starten Glassußen ruhenden Dampfetesel, dessen Beuerung in seinem Innern angebracht ist; wenn die Dampfe eine Spannung von 4 bis 5 Atmosphären erreicht haben, wird ein Sahn geöffnet, der Dampf strömt durch diesen und meherere enge, mit Holz ausgefütterte Röhrchen mit Gewalt aus; ber Dampf ist positiv, der Kessel negativ elektrisch, und man kann aus dem Kessel Funken von großer Kange und Stärke ziehen.

Anfange glaubte man, die Eleftricität feb durch die Dampfoils bung erzeugt, aber alle Eleftricität verschwindet, sobald das Sichersheitsventil geöffnet wird, obgleich die Dampfoildung fortdauert; es ergab sich, daß die Eleftricität von der Reibung der Dampfe und Baffertheilchen herrührt, welche diefelben bei dem gewaltsamen Durchströmen an der Wendung der engen Ausströmungsoff-

nungen erleiben.

of the

ø

Da aber die Reibung der Dampfe und der schon wieder constensirten feinen Wassertheilchen an einem festen Körper Elektricität erzeugt, so ware est nicht undenkbar, daß auch durch die Reibung, welche entsteht, wenn zwei Wolken in verschiedener Richtung über einander wegziehen, oder wenn an einer Wolke ein Luftstrom in anderer Richtung vorüber weht, Elektricität entstehen könnte. Ob eine solche Erklärung annehmbar ist, muß freilich erst noch durch Bersuche nachgewiesen werden.

Fünfundbreißigster Brief.

Berichiebene Ericheinungen elettrifcher Angiehung und Abftoffung.

3ch habe Ihnen in meinen letten Briefen in wenigen Bugen Die Grundgesete ber Reibunge-Gleftricitat gu entwideln versucht, und eben nur biejenigen Berfuche angeführt, welche gur Begrunbung Diefer Sauptfage unentbehrlich find. Biele andere, eben fo intereffante als lehrreiche Berfuche, habe ich, um bie Ueberficht nicht gu ftoren, unberudfichtigt gelaffen, und will einige berfelben jest Betrachten wir zunächft einige Ernoch nachträglich besprechen. fceinungen elettrifcher Anziehung und Abftogung.

Wenn man fich auf einen Ifolirichemel ftellt, b. b. auf einen fleinen Tifch, welcher burch Glasfüße ifolirt ift, und mit ber einen Sand ben Conductor der Clectrifirmafdine anfaßt, mabrend bie felbe gebreht wird, fo nimmt ber menschliche Rorper eine eletrische Ladung an, man fann an jeder Stelle beffelben Funken erhalten, gerade fo, wie am Conductor ber Maschine felbft; Die Saare auf bem Ropfe ftellen fich wenigstens theilweise auf, weil fie fich als gleichartig eleftrisch gelaben einander abflogen; fo oft man einen Bunten aus bem Conductor zieht, fallen bie haare gufammen, um

fich fogleich wieder aufzurichten. Tig. 40.

Diefelbe Erfcheinung , wie man fie bier an ben Saaren beobachtet, lagt fich in gro-Berem Maagitabe auch auf folgenbe Art . bervorbringen. Man befestige auf paffenbe Art auf bem Conductor ber Gleftrifirmas foine ein etwa zwei Buß langes Stabben irgend einer leitenben Gubffang, etwa von Metall oder Golg, auf welchem oben eine MetaUplatte ober auch eine mit Stamiol überzogene Bappfcheibe von 1 bis 11/2 30ll

Durchmeffer befefligt ift, an beren Ranbe Streifen bon feinem Bapier (am fconften Streifen von verschiebenfarbigem Seibenpapier) aufgeflebt find, bie gerabe berabhangen. fchine gebreht wirb, gehen bie Streifen facherformig auseinander, wie Fig. 40. zeigt.

Wenn man auf eine gutleitende Unterlage Rugelchen von Gol lundermart ober andre leichte Rorper legt, und ben gelabenen Dedel eines Clectrophore barüber halt, fo tangen fie gwifden bem Deckel auf und ab. Sie fteigen, bis sie ben Deckel berührt haben, fallen bann wieder, um abermals zu fteisgen, wenn sie ben Boben berührt baben.

Diefe Ericheinung erklart fich, wie alle Ungiehunge= und Abfto= fungephanomene. Der Dedel wirft

1

p

1

苦

0

13

d

18

3

الميارة المواقعة

113

通過

1 15

n d

10

10

3

id


1

18

ø

彰

f



vertheilend auf die Rügelchen; die abgestoßene Glectricität entweicht durch die Unterlage, die angezogene häuft sich in der Kugel an und zieht sie in die höhe; mit dem Deckel in Berührung gekommen, geben sie ihre Elektricität ab und laden sich mit der des
Deckels, von dem ste nun abgestoßen werden; mit dem Boben in
Berührung gebracht, kann naturlich das Steigen wieder beginnen
u. f. w.

Statt ber Gollundermarkfügelchen fann man auch Buppchen aus leichten Substanzen anwenden und erhalt bann die unter bem Namen bes elektrischen Puppentanzes befannte Spielerei.

Diefer Bersuch rührt von Bolta her, welcher bamit veranschaulichen wollte, wie er sich die Entstehung des Hagels denkt; er meint
nämlich, zwei Wolken von entgegengeseter Elektricität schweben
über einander und zwischen ihnen sahren dann die Hagelkörner
hin und her, wie die Hollundermarkfügelchen in dem besprochenen
Bersuch, dis sie endlich zu schwer sind, als daß die elektrische Anziehung ihr Herabfallen hindern kann. Auf diese Art sucht Bolta
zu erklären, auf welche Weise es kommt, daß die Hagelkörner lange
genug in der Luft bleiben, um eine so bebeutende Größe zu erlangen, wie sie häusig vorkommt, denn die Hagelkörner sind häusig so
groß wie Taubeneier, haben ost einen Durchmesser von mehreren Bollen, und man hat solche beobachtet, die über 1/2 Pfund
schwer waren.

Wenn man aber biefe Große, biefes Gewicht ber Sagelkörner bebenkt, so ift es boch auch schwer zu glauben, baß sie zwischen Wolken so auf- und abtanzen, und ba diese Erklärung der Sagelbildung noch für die beste gilt, so sehen Sie wohl ein, daß in diesen Punkten unser Wissen noch nicht weit her ist. Ich wenigstens muß gestehen, daß mir diese Theorie durchaus nicht genügt, und daß ich den Hagel zu den bis jest noch nicht erklärten Phanomenen zähle.



Eine gang nette Spielerei ift bas eleftrifche Glockenfpiel. An einem Mes tallftabchen ed, welches mit bem Con-Ductor Der Gleftrifirmafchine in leitende Berbindung gefest wird, bangen d zwei Metallglodden, eines a an einem Metallfettchen, bas andre b an einem Geibenfaben; letteres ift burch ein Retteben mit bem Boben in leitenber 3mifchen beiben hangt Berbindung. an einem Seibenfaben eine fleine De-Wird bem Stabchen cd und alfo auch bem Glodchen a vom tallfugel.

Conductor der Maschine Gleftricitat zugeführt, fo wird bas Rugel den von a angezogen, alsbalb aber abgestoßen und nach b getries ben, mo es bie von a geholte Gleftricitat abgibt und nun aber

Man hat diese elektrischen Spielereien fast in's Unendliche bermals von a angezogen wird u. f. w. vervielfaltigt; ich habe beghalb geglaubt, Ihnen wenigstens einige ber gewöhnlichften befchreiben zu muffen.

Sechsunddreißigster Brief.

Bon ben eleftrifchen Lichtericheinungen.

Bon einer elettrischen Lichterscheinung war in meinen Briefen an Sie bereits die Rebe, namlich vom eleftrifchen Funten. Heber bie Natur bes eleftrijchen Funtens ift man bis jest noch Einige neigen fich gu ber Ansicht bin, baß beim Ueberschlagen eines Funkens Die Theilchen bes burchbrochenen Rotpers in einer ahnlichen Beife in's Gluben gebracht murben, mit bieg beim Durchgang bes Entladungsichlags ber Batterie butch einen bunnen Draft ber Fall ift; Andre fchreiben bie Lichterichter nung bem Umftanbe gu, bag von ben Leitern, zwischen benen ber Bunten überfpringt, glühende Theilchen übergeriffen wurden, genficht lett konnen wir uns noch nicht für die eine ober andere Anficht aussprechen, weil und noch feine entscheibenben Thatsachen batüber befannt find.

Recht artige elektrische Licht=
erscheinungen erhalt man
burch Bervielfaltigung bes
elektrischen Funkens, b. h. ba=
burch, baß man ihn gleichzei=
tig burch eine Reihe ausein=
ander folgender Zwischenrau=
me überschlagen läßt. Bese=
sligt man z. B. an bem Con=
buctor ber Elektristrmaschine

r i b

55\$

100

g ji i

137

100

:3

THE WAY

1100

1200

015

. 0

15

TI I

Mil

1

-

#º

1

12



einen Seibenfaben, auf welchem abwechselnb Glas und Metallperlen aufgereiht sind, so wird, wenn man bas andere Ende dieser Kette in der hand halt, indem die Maschine gedreht wird, gleichzeitig ein Funken zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Metallperlen überspringen, man sieht also eine lange Lichtlinie, welche sich namentlich im Duuteln recht hubsch ausnimmt.

Auf ahnliche Beife bat man fich wohl auch ben Blig als aus einer Reihe elementarer eleftrifder Funten jufammengefest zu benten.

Eine Bervielfältigung bes elektrifchen Funtens fann man auch baburch erhalten, bag man auf eine Gladrohre ber Reihe nach kleine, am besten rautenförmige Stanniolftudchen aufflebt, zwischen benen bann immer ein kleiner Zwischenraum bleibt.

Gine febr icone Ericheinung bietet bie fogenannte Blittafel bar. Denfen Gie fich eine große Glastafel, welche auf beiben Geiten fo mit Stanniol beflebt ift, bag ringeum noch ein etwa brei Finger breiter Glasrand frei bleibt, fo bat man eine Borrichtung, welche unter bem Ma= men ber Fran flin'ichen Zafel bekannt ift, und welche fich von ber Leibner Flafche nur burd ibre Gestalt unterscheibet. Dan fann eine folche Tafel ebenfo laben und entlaben wie eine Leibner Flafche. einer folchen Franklin'ichen Tafel fann man nun leicht eine Blittafel machen, wenn man bie Belegung auf ber einen



Seite durch zwei Reihen paralleler fich durchfreuzender Linien durchfurcht, auf welchen man das Glas bloslegt, so daß die ganze Belegung auf dieser Seite aus einer Reihe rautenförmiger, isolirter

In ber Mitte ber burchfurchten Bele-112 gung ift eine Metallplatte mit einem Safen aufgefittet, an welchen Stanniolftudchen befteht. eine Rette gehangt mirb, Die zum Conductor ber Gleftriffrmafcine führt, mahrend bie Belegung ber anbern Geite mit bem Boben in laben fich beibe Belegungen mit entgegengefester Cleftricitat. Aufber leitender Berbindung fteht. porbern Belegung fann aber die Ladung nur baburch vor fich geben, Daß die Cleftricität in Funten bie Zwifchenraume überfpringt; man fieht babei von ber Mitte aus Blige nach allen Geiten bin bie Safel Durchzucken, was im Dunklen einen prachtvollen Unblid barbietet.

Wenn das Dreben ber Mafchine aufobrt, fo entlabet fich bie Zafel allmählig von felbft, wobei bas Bligen gang in berfelben Beife noch eine Beit lang fortbauert, wie beim Laben ber Safel.

3m lufterfüllten Raum fchlägt ber Funten nicht auf fehr große Entfernungen über, wenn er nicht vom Conductor einer febr ftarfen Mufchine fommt; babei hat er ein intenfives Licht. 3m luftverbunnten Raum hat die Glektricitat beim Leberschlagen von einem Leiter zum andern einen geringeren Biberftand gu überwinden, im luftverdunten Raum ift befihalb bie Schlagmeite viel großer ale im lufterfüllten. Der eleftrifche Funte einer fcmacheren Majdine, welche im lufterfulten Raume faum auf 1 Boll Entfernung übte fpringt, geht im verdunnten Raume mit Leichtigkeit auf einen, ja mehrere Buß Entfernung über; babei verliert ber Funte fein blett Dendes Licht, er behnt fich aber zu herrlichen blag violetten Lichtgar ben aus; mit ber Intensität bes Lichtes verschwindet auch bet et genthumliche Anall, welcher ben Funten in ber Luft begleitet. 11m ben elettrifchen Funten im lufiler



ren Raum überichlagen gu laffen, wenbet man am bequemften eine Luftpumpenglode an, welche wie Fig. 45. zeigt, oben mit einer Stopfbuchfe verfeben ift, burch welche ein Metaliftab berabgebt, ber unten mit ele Dian fann biefen Stab burch bie Stopfbuchfe leicht nach Belieben in die Sobe gieben und nieberbruden, fo baf Die Entfernung gmifden ber Rugel und dem metallischen Zeller ber Luftpumpe, auf welche die Glode gefest wird, um lufflet gemacht zu werben, großer und fleiner ge madt werben fann.

Im 32sten Briefe habe ich Ihnen vom allmähligen Ausftrömen ber Elektricität aus Spigen geschrieben. Auch diese stetige Art best Ueberganges ber Elektricität von einem Leiter durch die Lust zu einem andern Körper ist von einer Lichterscheinung begleitet, die man leicht im Dunklen wahrnehmen kann. Wenn die Elektristrmaschine im Dunklen gedreht wird, so sieht man an verschiedenen Stellen Lichtbuschel hervorsprühen. Sehr schon sieht man solche Lichtbuschel, wenn man eine Spige auf den Conductor setzt und diesem die Hand oder einen andern Leiter entgegenhält. Auch wenn man eine in der Hand gehaltene Spige gegen den Conductor der Elektristrmaschine halt, so erscheint an ihr ein Lichtbuschel.

À

ğ

1

ġ

ġ.

Se 35.

ts.

6

35

Die negative Eleftricität gibt niemals fo große und fo ftark bivergente Lichtbufchel wie bie positive. Es scheint auf einen charafteristischen Unterschied ber beiben Eleftricitäten hinzubeuten.

Siebenundbreißigster Brief.

Bon ben Glettrofcopen mit einem Conbenfator.

Schon früher habe ich bavon gerebet, wie zwei neben einsander hängende Bendel durch ihre Divergenz das Borhandensfeyn einer elektrischen Ladung anzeigen; ein jedes Bendelpaar der Art ist also ein Clektroscop. Ilm solche Elektroscope recht empsindlich zu machen, d. h., um es dahin zu bringen, daß sie schon bei sehr schwachen Ladungen divergiren und also die geringsten Spuren von Elektricität anzeigen, macht man sie aus schmalen Streisen von Rattanly, welche an dem untern

Streifen von Blattgolo, welche an bem untern Ende eines ifolirten Metallftäbchens besestigt fint; weil solche Goloftreifchen aber fehr leicht beweg- lich find, und burch ben geringften Luftzug schon zerriffen werben könnten, so muß man fie mit einem Glasgefäß umgeben, und so entsteht ein Apparat von der in Fig. 46. bargestellten Art.

Die Goldvendel hangen am untern Ende eisnes Messingstäbchens, welches in einer Glastöhre steeft und dadurch isolirt ist. Dieses Glasstäbchen ift in ein Messingstück eingekittet, welchen man auf die Fassung eines Glasgefasses aufschrauben tann, in welchem die Bendel hängen sollen. Oben ist auf das

Guler III.

Meffingftabden eine Meffingplatte aufgefdraubt, melde mir als

balb naber betrachten wollen.

Ein von Oben her bem Gleftrofcop genaberter eleftriicher Rorper wirft vertheilend; bie von ihm angezogene Gleftricitat begibt fich in bie Blatte, bie abgestoßene wird in bie Benbel getrieben, welche eben befibalb bivergiren. Platte mit bem Binger, fo fallen bie Benbel zusammen, weil bie abgeftoffene Gleftricitat nun gang aus bem Apparat entweicht, mabrend bie angezogene in ber Blatte gebunden bleibt. - Ent fernt man nun querft ben Finger, mit welchem man bie Blatte ableitend berührt hatte und bann ben elettrifchen Korper, fo geben bie Benbel wieber aus einander, weil bie bis babin in ber Platte gebunden gewesene Eleftricitat fich jest wieber frei verbreiten, alfo auch in bie Benbel berabgeben fann.

Go ift nun ber Apparat gelaben und ein fo gelabenes Glettrofcop fann bienen, um ju untersuchen ob ein eleftrijder Romper

positiv ober negativ eleftrisch fen.

Nehmen wir an, bas Gleftrofcop fen mit pofitiver Gleftricis tat gelaben, b. h. es fen positive Gleftricitat, welche in ben Bendeln ihre Divergenz bewirft, fo merben fie gusammenfallen, wenn man von Dben ber einen negativ eleftrifden Korper nabert, weil bie negative Elektricitat bes genaherten Rorpers bie pofftive Gleftricitat aus ben Benbeln gieht.

Rabert man aber von Oben ber einen positiv elettrischen Korper, so geben die Pendel noch mehr aus einander, weil bie jest auch in der Platte befindliche + E auch noch in die Bentel

Rurg, wenn ein Cleftrofcop mit irgend einer Cleftricitat gegetrieben wirb. laben ift, fo fallen bie Benbel bei Unnaherung eines entgegengefest elettrifchen Rorpers zusammen, fie geben weiter aus eine ander bei Unnaherung eines mit ber Ladung best Cleftrofcops gleichartig eleftrischen Korpers. Gin Eleftrofcop ber eben be Prochenen Art kann man gebrauchen um zu zeigen, bag burd Berührung verschiebenartiger Metalle, etwa Rupfer und Bint, bas eine Metall positiv, bas andere Metall negativ eleftrife wird, mas ich Ihnen jest naber aus einander gu fegen beab fichtige, und befihalb habe ich auch gerabe bis hierher bie Befchreibung ber Gleftrofcope verfcoben.

Die eletrifche Spannung, welche bei ber Berührung pet ichiebener Metalle entsteht, ift fo gering, bag fie nicht unmittelbat auf bas Cleftrometer zu wirfen im Stanbe ift; um bie hier erzeugte Eleftricität sichtbar zu machen, muß man Mittel anwenben, bie Cleftricität zu verbichten, zu conbensiren. Man erreicht bieß burch eine Borrichtung, welche ben Namen bes Consbensiators führt.

Die Theorie bes Conbenfators läßt fich am bequemften mit Sulfe bes Appparates Fig. 47. ableiten, welcher eigentslich auch ichon ein Conbenfator, b. h. ein Apparat ift, mit Gulfe beffen man die Elektricität bebeutend mehr anhäufen fann als es auf einer einzelnen Metallsplatte möglich ift.

1 1

, \$

10

30

1

M.

de.

4 1

\$6

5

13

1


4

19

1

ý

Sie haben biefen Apparat ichon in meinem breißigsten Brief fennen gelernt; Sie haben gesehen, bag wenn bie untere Meralplatte a b isolirt bleibt, nur eine bestimmte geringe Menge Eleftricität von



einer Elektricitätsquelle f auf die Platte c d übergehen kann; biese Elektricitätsmenge, die wir mit e bezeichnen wollen, hangt von der Spannung der Elektricität auf f ab, sie ist über die ganze Oberstäche von c d verbreitet und frei; wird aber die untere Metallplatte ableitend berührt, so wird die bis dahin freie Elektricität auf c d gebunden, weil nun a b sich mit der entsgegengesetzten Elektricität laden kann, es kann von neuem Elektricität von der Elektricitätsquelle f auf c d übergehen, kurz die gebundene Elektricität auf c d wird jetzt eine viel größere, Dichtigkeit annehmen als die Dichtigkeit der Elektricität auf f ift.

Die gegenfeitige Bindung ist um so vollftändiger, je dunner die Gladplatte ift, welche die beiden Metalplatten trennt. Ift bei einer bestimmten Gladdicke die Menge der Elektricität, welche man auf o d anhäufen kann, wenn a d ableitend berührt ift, 5mal so groß als wenn a d gar nicht vorhanden oder isolirt wäre, so kann man bei Anwendung einer verhältnismäßig dunen Platte auf o d wohl 10mal so viel Clektricität anhäusen, als sich frei auf diese Metalplatte verbreiten kann.

Wenn die beiden Metallplatten mit elektrifchen Bendeln verfehen sind, fo können biese keine Spur von Clektricität zeigen,
mährend der Apparat doch geladen ift; fie bivergiren aber sogleich, wenn man die obere Metallplatte c d abhebt, wie ich

Ihnen bas ichon im neunundzwanzigsten Briefe anBeinanbergefest babe.

8ig. 48.

Denfen Gie fich nun auf Die Platte bes Gleftrofcope, Big. 48., eine Glasplatte gelegt und auf Diefe eine andere Metallplatte aufgesett, welche mit einem Glasftiel verfeben ift, fo haben Gie einen Apparat, welcher bem in Big. 47. gang entipres denb ift.

Berührt man bie untere Platte, welche auf bas Gleftrofcop aufgeschraubt ift, mit einer ichwachen Cleftricitatequelle, fo wird fich Cleftricitat von einer

bestimmten Dichtigfeit auf Dieje Platte verbreis ten, eine bedeutend größere Menge Gleftricitat wird aber auf ihr gebunden, wenn bie obere Platte ableitend berührt wird; bebt man nun Die obere Blatte ab, fo werben die Benbel nun Divergiren, weil fich die bis babin gebunben gemefene Gleftricitat über fie verbreitet.

Wenn man mit Gleftricitatequellen zu thun hat, welche Gleftricitat von febr fcmacher Spans nung liefern, fo ift eine Glasplatte noch gu bid, um eine hinlangliche Conbenfation gu erhalten; fur biefen Ball wird jede ber beiben

Metallplatten, sowohl die auf bas Cleftroscop aufgeschraubte als auch die andere, mit einer bunnen Firnificicht überzogen (b. b. nur an ber Blache, mit welcher fie bie andere berührt); biefe Sargicicht erfett bie ifolirende Glasplatte, und läßt, weil fie fo febr bunn ift, eine bebeutend ftarfere Conbenfation gu; in biefer Borm führt ber Apparat vorzugemefie ben Namen bes Conbenfatore.

Achtundbreißigfter Brief.

Elettricität burch Berührung verfchiebener Metalle.

Wenn man bie untere Fläche ber untern Conbensatorplatte, welche, wie ich annehne, von Deffing und auf der untern Geite nicht gefirnist ift, mit einem Stud Binf berührt, fo wie bie Meffingplatte negativ, bas Bintftud pofitiv eletirif.

Spannung ber Cleftricitat, welche fich auf ber Deffingplatte verbreitet, ift aber viel zu gering, um ohne Weiteres bie Ben-

bel bes Gleftrofcope gur Divergeng gu bringen.

Wird aber nun die obere Blatte aufgesetzt und ableitend berührt, so wird die Eleftricität an der die beiden Condensatorplatten trennenden Harzschicht condensitt, sie erhält hier eine
bedeutend größere, ich will beispielsweise annehmen eine 20mal
so große Dichtigkeit als die der freien Eleftricität war, welche
sich vorher auf der untern Condensatorplatte verbreitet hatte;
wenn man nun den Kinger von der obern, das Zinkfluck von
der untern Platte wegnimmt und die obere Platte abhebt, so
verbreitet sich die an der Harzsstäche wohl auf's zwanzigsache
verdichtete Elestricität auch über die Bendel, welche jetzt divergiren,
was früher, vor der Anwendung des Condensators, nicht möglich war.

So ift benn mit Gulfe bes Conbeufators die Cleftricitatese Erregung burch ben Contact verschiedenartiger Metalle nachges wiesen; es handelt fich jest barum, die Natur ber Elettricität

zu ermitteln.

8

'n

ť

Wenn die untere Messingplatte mit einem Zinkstud, die obere mit dem Finger ableitend berührt worden war, so divergiren die Bendel nach dem Abheben der obern Platte mit negativer Eleftricität, was daraus hervorgeht, daß die divergirenden Pendel zusammensallen, wenn man von oben her eine mit Seide gerriebene Glasstange nähert, — daß sie dagegen bei Annäherung einer negativ elektrischen Harzstange noch mehr divergiren.

Bare bie untere Condenfatorplatte von Rupfer gemefen, fo

hatte man baffelbe Refultat erhalten.

Wenn bie untere Condenfatorplatte von Binf ift, wenn man fle mit einem Rupferftud berührt, mahrend die obere Condenstatorplatte mit bem Boben in leitende Verbindung gesett ift, so werben nach bem Abheben ber obern Contenfatorplatte tie Ben-

bel mit positiver Gleftricitat bivergiren.

Diese Bersuche beweisen nun, daß bei Berührung von Bink und Rupfer eine Elektricitäts-Erregung stattfindet, daß das Bink positiv, das Rupfer negativ elektrisch wird; eine ähnliche Elektricitäts-Erregung findet auch bei andern Metallen statt. Die folgende Tabelle enthält eine Reihe von Wetallen so geordnet, daß jedes, mit allen folgenden in Berührung gebracht, negativ elektrisch wird.

Roble Platin Gold Silber Kupfer Eifen Binn Blei Bink

In biefer Reihe fieht zu oberft ein Korper, welcher freilich fein Metall ift, welcher fich aber in elettrischer Beziehung ganz wie ein Metall verhalt und beghalb ganz besondere Wichtigkeit erlangt hat, weil er zur Conftruction galvanischer Ketten ver-

wendet wird, namlich die Roble.

Der Rohlenstoff tommt in ber Natur in ben verschiebensten Gestalten vor. Zwei Körper, welche äußerlich auch nicht bie entfernteste Aehnlichkeit haben, nämlich Diamant und Graphit, sind reiner Rohlenstoff. Der Diamant ift sehr hart und burchsichtig; ber Graphit, ber farbende Stoff unserer Bleislifte, ist undurchsichtig, schwarz und läßt sich leicht schneiben; bennoch

bestehen beide Rorper aus reinem Rohlenftoff.

Die Holzschle sowohl als auch die Steinkohle sind Körper, welche größtentheils aus reinem Kohlenftoff bestehen, bem nur noch einige fremde Bestandtheile beigemischt sind. Die Form der Solzschle und der Steinkohle ist freilich nicht zur Construction galvanischer Apparate geeignet; eine zu diesen Zwecken brauchbare Kohle erhält man, wenn man Coaks (entschweselte Steinkohlen) pulvert und in verschlossenen Blechgefäßen glüßt, wodurch das Kohlenpulver zu einer porösen zusammenhängenden Kohlenmassenschlen zusammenbackt. Die so erhaltene Kohle ist noch nicht sest genussise wird mit concentrirtem Zuckerwasser getränkt, so das die Zuckerlösung die Boren ausfüllt, und nachdem das Wasser verdünstet ist, abermals in verschlossenen Blechcylindern geglüßt, wodurch dann die Masse die nötstige Kestigkeit erhält, um auf der Drehbank abgedreht werden zu können.

Die Rohle wird negativ eleftrisch, wenn fie mit irgend einem ber unter ihr flehenden Metalle obiger Tabelle in Berührung gebracht wird, boch ist die Eleftricitätserregung um so kräftiger,

je weiter bas Metall in jener Reihe von ber Kohle absteht; sie ift g. B. stärfer, wenn Kohle mit Zink in Berührung kommt, als wenn Kohle mit Kupfer in Berührung gebracht wirb.

Je weiter überhaupt zwei Metalle in jener Reihe, welche man bie Spannung ereihe nennt, von einander abstehen, besto fraftiger ift bie Gleftricitäterregung, wenn sie in Beruhrung gebracht werben.

Sie werben leicht bemerken, bag bie ebleren Metalle am negativen Ende ber Spannungsreihe flehen, mahrend bagegen bie leichter orybirbaren Metalle, b. h. diesenigen, welche sich leichter mit Sauerstoff verbinden, bas positive Ende bieser Reihe bilben.

Die elektrische Differenz zwischen Platin und Bink ift gleich ber elektrischen Differenz zwischen Blatin und Aupfer, + ber elektrischen Differenz zwischen Kupfer und Zink, und baraus folgt, daß wenn man auf eine Zinkplatte eine Kupferplatte und auf diese eine Blatinplatte legt, die elektrische Spannung der unten liegenden Zinkplatte und ber oben liegenden Platinplatte gerade so groß ist, als ob beide Platten unmittelbar auf einander liegen.

1217

100

1

1 8:

100

5

10

MI

OF F

in

1

1

: 1

\$

Wenn man also überhaupt beliebige Metauplatten in beliebiger Bahl auf einander ichichtet, so ist der elektrische Bustand der Endplatten gerade derselbe, als ob alle Bwischenplatten sehlten und die Endplatten in unmittelbarer Berührung wären.

Wie ich es schon im funsundzwanzigsten Briefe erwähnte, war es Bolta, welcher mit Gulfe bes von ihm construirten Consbensators ben Beweis lieferte, bag burch Berührung verschiebenartiger Metalle wirklich Elektricität erzeugt wirb.

Sie werben nun auch gewiß nabere Auskunft über bie Art und Beise zu erhalten munschen, wie man bie Budungen ber Froschichenkel am leichteften hervorbringt, welche, wie Sie ja schon wiffen, bie erste Beranlaffung zur Entbedung bes Galvanismus gaben.

Einem lebenben Frosch schneibet man, um ihn rasch zu töbten, mit einer scharfen Scheere ben Kopf und gleich barauf schneibet man ben Rumpf zwei bis brei Linien oberhalb ber hinterbeine ab; von ben hinterbeinen zieht man nun rasch die haut ab und legt bie Schenkelnerven, welche als zwei weiße Faben neben bem burchschnittenen Ruckgrath liegen, etwas frei, ohne fle jedoch zu quetschen. Die so praparirten Froschschenkel

legt man auf eine Glasplatte, schiebt unter bie Schenkel einem Rupferstreisen, mahrend man bie Schenkelnerven mit einem abnichen Zinkftreisen berührt. Sobald man nun bas andere Ende bes bie Schenkelnerven berührenden Zinkstreisens mit dem Rupfer in Berührung bringt, gerath der Froschichenkel in Zudungen, was nicht stattfindet, wenn man zwei Streisen besselben Metalls, also zwei Rupferstreisen oder zwei Zinkstreisen statt eines Zinksund eines Rupferstreisens anwendet.

Reunundbreißigfter Brief.

Die Boltaifche Caule.

Auch chemisch zusammengesette Körper, namentlich Bluffigkeiten, bewirken mit Metallen in Berührung gebracht eine Clektricitäts Erregung, die meisten aber lassen sich nicht in die Spannungsreihe einschalten. — So wird z. B. Bint in Berührung mit reinem Wasser freilich sehr schwach negativ elektrisch. Wenn nun das Wasser in die Spannungsreihe eingeschaltet werden sollte, so müßte man es nach seinem Verhalten gegen Zink noch unter bieses Metall setzen; nähme aber das Wasser wirklich diese Stelle in der Spannungsreihe ein, so müßte Blatin in Verührung mit Wasser noch bei weitem ftärker negativ elektrisch werden als Zink, was nicht der Vall ist; das Platin wird in Verührung mit Wasser nicht so start negativ elektrisch wie Zink; das Wasser solgt also nicht den Gesehen der Spannungsreihe.

Ein ahnliches Berhalten zeigt verdunnte Schwefelfaure; Rupfer wird in Beruhrung mit verdunnter Schwefelfaure nicht fo ftat

negativ eleftrifch wie Binf.

Durch biefe Cigenthunlichfeit ber Bluffigfeiten ift es möglich, burch Schichtung von Metallscheiben und Bluffigfeiten eine Saule aufzubauen, beren Enben eine weit ftarfere elektrische Spannung zeigen, als ein einzelnes Plattenpaar.

Wenn man auf eine Zinkplatte eine Rupferplatte legt, so mirb erstere +, lettere - eleftrisch; nehmen wir an, die Zinkplatte sey isolirt; die Dichtigkeit der Elektricität auf der Zinkplatte sch

mit + e, bie auf ber Rupferplatte fen - e.

Legt man auf bieses Binktupferpaar eine feuchte Scheibe und auf biese ein zweites Binktupferpaar, so bag Bink wieder unten hinzuliegen kommt, so murbe die Bertheilung ber Elektricität auf ben einzelnen Metallplatten so febn,
wie es auf ber linken Seite ber
Vigur beigeschrieben steht, wenn + e
bie mit Wasser beseuchtete Scheibe
wie ein Isolator wirfte; bie seuchte +
Scheibe wirft aber als Leiter, ohne

m3

10 8

- 15

201

10

11 1

社会

21

179

38

(1.3)

日本

12 . A. .


M

į, į

ś

1

1



baß eine nur einigermaßen bedeutende Elektricitäts-Erregung durch Contact bes Wassers mit den Metallen stattfände; wir können deßhalb diese Elektricitäts-Erregung vor der hand noch unberückssigt lassen. Nehmen wir also die seuchte Scheibe nur als Leiter an. Die negative Elektricität der untern Kupferplatte verbreitet sich durch die seuchte Scheibe über das ganze obere Plattenpaar, so daß die Dichtigkeit der Elektricität des obern Plattenpaares überall um — e vermehrt wird. Was die untere Kupferplatte dadurch an Elektricität an die obere abgibt, wird durch die Berührung mit der untern Zinkplatte alsbald wieder ersett.

Die durch die feuchte Scheibe auf das obere Plattenpaar gesleitete negative Eleftricität abbirt sich zu der schon auf diesem Plattenpaar vorhandenen; die obere Aupferplatte hat durch Bezrührung mit ihrer Zinkplatte die Eleftricität — e, dazu noch die Eleftricität — e, welche von dem untern Plattenpaare hersausgeleitet wurde, gibt — 2 e.

Durch Berührung mit ber obern Kupferplatte hat bie obere Binkplatte bie Clektricität + e, biese gleicht sich mit ber Elektricität — e aus, welche von bem untern Plattenpaare herzugeleitet wird; bie obere Binkplatte besindet sich also im natürslichen Bustand, sie hat keine freie Clektricität.

Auf dieselbe Weise wird dem untern Plattenpaar + e durch bie seuchte Scheibe von der obern Zinkplatte zugeführt, und daraus folgt, daß die Dichtigkeit der Elektricität auf der untern Aupferplatte 0, auf der untern Zinkplatte aber + 2 e ist; kurz, wenn die beiden Plattenpaare durch eine seuchte Scheibe getrennt sind, so ist die Vertheilung der Elektricität, so wie sie durch die Zahlen auf der rechten Seite der Figur angedeutet ist, b. h. die obere Kupferplatte hat eine doppelt so ftarke negative, die untere Zinkplatte hat eine doppelt so starke positive Ladung als die der Platten eines einzelnen Zinkupferpaares.

Berbunnte Schwefelfaure wirft icon in Berührung mit Bint weit fraftiger elettromotorifc als reines Baffer; wenn alfo bie

Tuchicheibe, welche bie beiben Plattenpaare trennt, nicht mit Wasser, sondern mit verdünnter Schweselsaure beseuchtet ift, so muß man die elektromotorische Wirkung dieser Flüssteit noch ber rücksichtigen. Durch die seuchte Scheibe geht nun vor wie nach noch — e von der untern Kupferplatte auf das obere Plattenpaar über, außerdem aber wird auf dem obern Plattenpaar noch negative Elektricität verbreitet, welche durch die Berührung der obern Binkplatte mit der Schweselsaure entsteht; durch Anwendung der verdünnten Schweselsaure wird also die elektrische Spannung der beiben Endplatten der fleinen Säule noch mehr gesteigert.

Schichtet man 3, 4, 5 u. f. w. Zinkfupferpaare stets in gleicher Ordnung, etwa immer Zink unten und Rupfer oben, jedes Baar, wie wir oben gesehen haben, burch eine seucht Scheibe von dem folgenden getrennt, so wird die elektrische Spannung der Endplatten in demselben Maaße zunehmen wie die Zahl der Plattenpaare. Bezeichnet man mit e die Dichtige keit der Elektricität auf den Platten eines einzigen isolirten Zinkfupferpaares, so ist 3 e, 4 e, 5 e u. s. w. die Dichtigkeit auf den Endplatten einer aus 3, 4, 5 u. s. Wlattenpaaren mit dazwischengelegten seuchten Scheiben ausgebauten Säule.

Wenn bie Fluffigfeit felbst in Berührung mit ben Metallen eine elektromotorische Wirkung in ber erwähnten Beise ausübt, so wird baburch bie elektrische Spannung auf ben Endplatten

ber Gaule noch mehr gefteigert.

Eine auf die angegebene Weise mit Binkplatten, Aupserplatten (am zweckmäßigsten ist es, jede Binkplatte mit ihrer Aupserplatte zusammenzulöthen) und seuchten Scheiben aufgebaute Saule sührt nach ihrem Erfinder ben Namen ber voltaischen Saule. Durch solche Saulen brachte Bolta zuerst fräftigere Wirkungen ber Contactelestricität hervor, und mit Hulfe bieser Saule wurden viele wichtige Entbedungen gemacht.

Bierzigster Brief.

Die beiben Enbplatten einer ifolirten voltaischen Gaule find alfo mit entgegengesetter Elektricität gelaben; bie Spannung auf biesen Endplatten, welche ben Namen Bole fuhren, ift um fo größer, je größer bie Anzahl ber Plattenpaare ift. Gewöhnlich werben in phystalischen Rabinetten Saulen von 50 bis 100

Plattenpaaren angewendet.

ź

ĝ

11

19

de

8

3

¥

ı,f

í

Wenn man die beiden Bole der Saule in leitende Berbindung sett, so findet etwas ganz Aehnliches statt, wie wenn man die beiden Belegungen einer Leidner Flasche leitend mit einander versbindet: die entgegengesetten Elektricitäten der Bole gehen durch den Schließungsbogen zu einander über. Bei der Leidner Flasche tritt in einem Augenblick vollständige Entladung ein, bei der voltaischen Saule aber wird die Elektricität in dem Maaße, wie sie von einem Bole durch den Schließungsbogen zu dem andern überströmt, sogleich wieder ersetz; es findet also hier ein beständiges Strömen der Elektricität statt.

Auch mit der Cleftristrmaschine läßt sich ein beständiger Strom von Elektricität hervorbringen. Bu diesem Zwecke braucht man nur den positiven Conductor mit dem negativen durch einen Draht zu verbinden; durch diesen Draht sindet eine continuirsliche Ausgleichung der durch das Drehen der Maschine getrennten Cleftricitäten statt; die + E strömt von dem positiven Conductor zum negativen und ungekehrt. Natürlich verschwindet dabei jede Spur von elektrischer Spannung auf den Conductoren; est kann ja auf keinem Conductor Elektricität sich anhäusen, weil sie foaleich durch den Draht zum andern Conductor abströut.

Die Menge ber Cleftricität, welche ben Schlegungsbogen einer voltaifchen Saule burchftrömt, ift aber ohne allen Bergleich größer als bie Menge ber Eleftricität, welche im Berbinbungsbraht ber beiben Conductoren ber Cleftrifirmafchine cirkulirt. Der eleftrifice Strom, welchen bie Cleftrifirmafchine liefert, kann beghalb kaum Spuren ber machtigen Wirkungen bes Stroms ber

voltaifden Rette bervorbringen.

Wenn man burch eine große Angahl von Umbrehungen ber Clektrifirmaschine eine große Leidner Flasche oder eine elektrische Batterie geladen hat, und die ganze angehäuste Elektricitätsmenge durch einen sehr dunnen, furzen Platindraht entladet, so wird er momentan glühend; wenn man aber einen folden Draht in ben Schließungsbogen ber voltaischen Säule einschaltet, so bleibt er so lange glühend, als der Strom nicht unterbrochen wird; in jedem Moment liesert also die voltaische Säule wenigstens ebenssowiel Elektricität, als durch eine große Anzahl von Umdrehungen der Clektristrmaschine erzeugt wird.

Ein jeber Apparat, welcher bazu bient, einen fortbauernben eleftrischen Strom zu geben, wird eine galvanische Rette genannt; bie voltaische Saule ift eine, und zwar bie altefte form ber galvanischen Kette.

Die einzelnen Plattenpaare einer galvanifden Rette, aljo auch

ber voltaischen Gaule, nennt man galvanifche Elemente.

Die galvanischen Ketten können nun verschieden seyn: 1) in Beziehung auf die Anzahl ber Clemente und 2) in Beziehung auf die Größe ber Clemente. Bu manchen Versuchen hat man galvanische Säulen nöthig, die aus vielen Plattenpaaren bestehen, wie die voltaische Säule; zu andern Versuchen hingegen braucht man nur wenige, ja nur Ein Plattenpaar von großer Oberfläche.

Eine Kette von vielen Plattenpaaren hat man überall nöthig, wo man den Strom durch einen Körper hindurchführen will. welcher der Cirkulation der Elektricität einen verhältnißmäßig großen Widerstand entgegenset, wenn man also den Strom durch Wasser, durch sehr lange und dunne Drähte u. s. w. leiten will. Die durch die vermehrte Plattenzahl versätzte Spannung der Bole ist nöthig, um den Durchgang gleichjam zu erzwingen. — Wo aber der Strom durch einen sehr guten Leiter hindurchgesührt werden soll, z. B. durch einen diese, nicht gar zu langen Rupferdraht, da ist keine große Spannung nöthig ein Element reicht schon bin und die Stromstärke hängt dann nur von der Größe des Plattenpaares ab.

3d werbe biefen Wegenftand fpater noch ausführlicher befprechm.


Ginundvierzigfter Brief.

Berichiebene Formen ber galvanifden Rette.

Die voltaische Saule ist eben nicht die bequemfte und zwich mäßigste Form der galvanischen Kette. Die seuchten Schiben sind nämlich durch ten Druck der auf ihnen lastenden Metalliplatten gedrückt, das Wasser oder vielmehr die Salzlösung ober verdünnte Säure, denn diese wendet man doch vorzugsweise zur Beseuchtung der Scheiben an, wird dadurch ausgedreift und läust an den Seiten der Säule herab, wodurch eine theilweise Schließung also eine Schwächung des Stromes stattsindet; ferner ist über haupt nur wenig Flüssigskeit zwischen den Plattenpaaren, und ba

biefe burch Auflosung bes Metalls balb ihre erregende Rraft verliert, fo baben mir bierin einen zweiten Grund einer alebalbigen Schmachung bes Stromes. Außerbem ift bas Reinigen ber Platten nach bem Gebrauch eine gar mubfelige Arbeit. Man ift befihalb von biefer Form ber galvanischen Rette faft gang abgegangen.

Um bas Auspreffen ber Tuch= fcheiben zu vermeiben, feste man Die Blatten in vertifaler Rich= tung in einen länglichen Erog von Bolg, fo bag ter Inhalt bes Troges burch bie einzelnen Plattenpaare in einzelne fcmale Bellen getheilt mirb, wie bief in Big. 50. angebeutet ift, fo




entftanden die Erogapparate; bie Bwifdenraume merben alebann mit ber Fluffigfeit gefüllt. Alber auch bier ift bie Menge ber Bluffigfeit gar gering, fo bag ihre demifche Beranberung, welche eine Schwächung bes Stromes zur Folge bat, gar raich fort= Es fam barauf an, Die Menge ber Fluffigfeit zu vergrößern, ohne bie Blatten zu entfernen, und fo fam man auf bie Becherapparate.

12.33

3

3

Figur 51. ftellt einen Bederapparat von brei Elementen In jebem ber bar. brei Glasgefäße ftebt eine Binfplatte und biefer gegenüber eine Rupferrlatte ; Rupferplatte ift burch



einen Rupferbraht mit ber Bintplatte bes folgenben Bechers verbunben.

Gine Rupferplatte und bie mit ihr burch ben Draft verbun= bene Binfplatte bes folgenden Bechers entsprechen bier einer qu= fammengelotheten Bintfupferplatte ber voltaifchen Gaule; bie Bluffigfeit zwifchen zwei Blatten beffelben Bechere entfpricht ber feuchten Tuchscheibe, welche zwei auf einander folgende Blatten= pagre trennt.

Da nun febenfalls bie Starte bes Stromes mit ber Große

Big 52.



der Plattenpaare zunimmt, so muß man daraus sein; seie einigermaßen großen Platten mußte man aber schon unsörmlich große Gesäße anwenden, wenn die Metallplatten eben sind. Bei gleicher Plattengröße gewinnt man seht an Raum, wenn man die Platten cylindrisch frümmt, so daß die Kupferplatte einen hohlen Cylinder bildet, innerhalb oder außtebalb dessen sich ein concentrischer hohlt Zinkenlinder sich besindert; Tig. 52. stellt ein solches cylindrisches Plattenpaar dar; der Zinkellinder darf natürlich mit dem Kupser cylinder desselben Glases nicht in metallischer Berührung stehen, dagegen ist der Kupset

chlinder eines Glafes mit bem Binfenlinder bes folgenden butd einen Rupferbraht oder einen Rupferftreifen verbunden.

Dieß ist die Grundsorm der neueren galvanischen Retten, nur hat man sie noch bahin abgeändert, daß sie nicht eine, sonden zwei Blussigseiten enthalten, welche durch eine porose Band getrennt sind. Dadurch wird ein Strom von constanter Stutte erlangt, und beghalb heißen solche Retten mit zwei Blussigieten auch constante Retten. Wie es kommt, daß die Sturke bekommt, bag die Sturke besternes solcher Ketten sehr beständig ift, kann ich Ihnen erft später erklären.

Bei ber Becquerel'ichen Kette hängt innerhalb tes Rupfercylinders ein aus einer Thierblase versertigter Sac, welche mit verdünnter Schweselssare gefüllt ift; außerhalb bes Sach befindet sich eine Auslösung von Kupfervitriol, so also, daß der Kupfercylinder in der Auslösung von Kupfervitriol steht, mabrend der Zinkelninder sich in der verdünnten Schweselssare bei Sackes besindet. Die beiden Flüssigsfeiten können nicht zu eins ander übersließen und sind doch in Berührung.

Den aus einer Thierblase gemachten Sack kann man auch burd ein chlindrisches Gefäß eines porosen Thons (ber Masse bei irbenen Pseisen) ersetzen; ba die Wände eines solchen Gesäste poros sind, so erlauben sie zwar kein Ausstließen ber Flusser, wohl aber ein Durchsickern.

Bei ber Grove'schen Rette ift bas Rupfer burd Platin erfett; bas Platin fieht in Salpeterfaure, ber Binteglinder ficht in verdunnter Schwefelfaure, die beiden Bluffigfeiten find burch

eine porofe Thongelle getrennt.

je po

ŗĵ

:1

おおり

ct

11日本のの

12

ý

3

Bei ber Grove'fchen Rette ift ber Zinkenlinder meift ber größere; innerhalb besselben steht bas porofe Thongefag, welches mit concentrirter Salpetersaure gefüllt ift, in welche bann bas Platin eingetaucht wird; außerhalb bes Thongefaßes befindet sich verdunnte Schwefelsaure.

Ich habe ichon im achtundbreißigsten Briefe angeführt, daß Rohle noch mehr elektronegativ ift als Platin, daß sie sich also sehr gut zu galvanischen Ketten eignen muß, wenn man sie nur in passende Form bringen kann. Das ift nun bei der Kohle der Fall, welche nach der in jenem Briefe kurz angedeuteten Methode bereitet ist. Aus biefer Masse kann man förmliche Kohlencylinder machen und biese dann als negatives Element der galvanischen Kette anwenden.

Die zweckmäßigste Form ber Zinkfohlenkette, welche nach ihrem Erfinder auch die Bunfen'sche Kette heißt, ift folgende: In bem Glasgefäß, welches die Salpetersaure enthält, steht der Kohlenchlinder; innerhalb des Kohlenchlinders steht das poröse, cylindrische Thongefäß, welches verdünnte Schweselsaure enthält,

in bie bann ein Binfchlinder eingesett wirb.

Will man mehrere Elemente combiniren, so hat man nur ben Kohlenchlinder eines Glases mit bem Zinkeplinder bes folgenden in metallische Verbindung zu bringen.

Zweiundvierzigster Brief.

Wirfungen bes galvanifchen Stromes.

Wenn man gleichzeitig die beiden Bole einer galvanischen Kette von etwa 50 Clementen, etwa die Pole einer voltaischen Säule, oder die Pole einer auß 50 Clementen bestehenden Zinkfohlensette mit etwas beseuchteten Fingern berührt, so fühlt man einen eigenthümlichen Schlag, welcher einige Aehnlickeit mit dem Entsladungsschlag der Leidner Flache hat. Diesen Schlag fühlt man nur im Mounent der Schließung; läßt man die Kette geschlossen, so fühlt man jest nur noch ein schwaches Brickeln in den Finsgern, welches nur bei Säulen von größerer Plattenzahl bedeutender wird. Einen zweiten Schlag fühlt man beim Definen der Kette, d. h. wenn man die Finger von den Bolen zurückzieht.

Coon burd eine einfache Rette läßt fich eine bligartige Gr. fceinung in ben Augen hervorbringen. Man fann ben Berfuch auf mannigfaltige Beife auftellen; man bringt 3. B. eine Gilbere platte an ben Mugapfel felbft ober an bas zuvor angefeuchtete Augenlied und berührt fie bann mit einem Bintftud, meldes man in ber mohl angefeuchteten Sand halt ober im Dund fteden hat. — Leitet man ben Strom einer Gaule burch bie Mugen, fo wird bie Lichterfceinung farfer.

Legt man ein Bintftud auf Die Bunge, ein Rupferftud barunter, fo empfindet man einen eigenthumlich bittern Gefdmad, fobalb man bie vorbern Ende beiber Metalle in Beruhrung bringt.

Wenn man bie Rette mit einem guten Leiter folieft, fo be merkt man einen Funken; ebenfo beim Deffnen ber Rette. Im fchonften beobachtet man biefen Funten, wenn man ben an et nem Bol befestigten Leitungebraht in ein Schalchen mit Duck filber ftedt und alsbann ben andern Bolbraht abmedfelnb in Das Quedfilber eintaucht und wieber herausnimmt.

Bei biefer Art, ben Funten zu erzeugen, wird bie Lebhafilige feit des Tuntens noch burch Berbrennung von Quedfilber erhöft.

Der Funte vom Conductor der Gleftrifirmafdine, ber gunte, melden man bei Entladung ber Leibner Flafche beobachtet, fpring fchon auf eine namhafte, unter Umftanden mehrere Boll große Entfernung über; nicht fo ber Funte ber galvanifden Rette, bit Polbrafte muffen faft bis zur unmittelbaren Beruhrung genahert werben, oder wenn fie in Quedfilber eingetaucht werben, fo nuß ber zulet einzutauchende Draft bie Quedfilberfläche icht. beinahe vollftandig beruhren, wenn ber Bunte ericeinen foll; furz die Schlagweise ber galvanischen Rette, felbft wem fie auf einer großen Angabl von Clementen besteht, ift verschwinden flein, woraus folgt, bag bie Spannung ber Gleftricitat, wie fie uns bie galvanischen Apparate liefern, febr unbebeutend ift.

Schon im vierzigften Brief habe ich angeführt, bag ein bin ner Platindraht durch ben galvanifchen Strom glubend gemoch werben fann, und habe Gie barauf aufmertfam gemacht, mit biefer Umffant ben Dunge ber im biefer Umftand ben Beweis liefert, baß bie Menge gereite Shließungsbraht einer galvanischen Rette cirfulirenben Getricht tat ohne allen Bergleich bedeutender ift, ale bie Gleftrititatomengt, welche bie Eleftrifirmafchine gu liefern im Stanbe ift.

Je größer die Oberfläche ber Clemente ift, befto bebeutenber find bie Glüpphanomene. Ein einziges, aber großes Glement reicht icon bin, um bunnen Draht glubenb zu machen. — Je größer bie Dberflache biefes Elementes ift, befto bidere Drabte

fann man bamit zum Gluben bringen.

Man kann mehrere Bunfen'iche Elemente fo combiniren, baß sie wirken wie ein einziges Element von sehr großer Oberstäche, wenn man durch einen Aupferstreisen alle Kohlencylinder und durch einen zweiten alle Zinkcylinder mit einander verbindet. In diesem Falle sind also mehrere einzelne Elemente zu einem großen Element vereinigt, während, wenn das Zink eines Glases immer mit der Kohle des folgenden verbunden ist, die Elemente zur Säule verbunden sind.

Will man g. B. brei Bunfen'fche Clemente gu Glubverfuchen anwenden, fo wird man einen größeren Effect erhalten, wenn man fie zu einem großen Element vereinigt, als wenn man fie

gur Gaule combinirt.

日本 年 日 日

100

0

pf

Es ift nicht gleichgültig, aus welchem Metall die Drähte beftehen, welche man durch den Strom zum Glühen bringen will,
indem Drähte, welche aus gut leitenden Metallen bestehen, z. B.
Rupferdrähte, Silberdrähte u. s. w., bei weitem nicht so leicht
in's Glühen zu bringen sind als folche Drähte, welche die Elektricität schlechter leiten, wie Eisen- und Blatindrähte. Ein Kupferbraht muß schon sehr dunn seyn, wenn ihn der Strom glühend
machen soll, während ein viel dickerer Platindraht leicht glüht.

Beim Glüben ber Eisenbrafte tritt in Folge bes Glübens noch eine secundare Erscheinung auf: bas Eisen schmilzt nämlich, ber Draht zerfällt in einzelne glübenbe Kügelchen, welche unter-

Funfenfprühen verbrennen.

Bu ben brillanteften Ericheinungen, welche man mit ber gals vanischen Rette hervorbringen fann, gehört unftreitig bas blenbenbe Licht, welches ericheint, wenn man ben Strom gwischen Roblen-

fpigen übergeben läßt.

Besestigt man an die beiben Bole einer galvanischen Kette zugespitte Kohlenstücke, am besten von derselben Masse, aus welcher die Kohlensplinder der Bunsen'schen Batterie gemacht sind, so wird man, sobald man diese Spitzen in Berührung bringt, zwischen ihnen ein ungemein glänzendes Licht wahrnehmen. Diese Licht läst sich schon mit einer Säule von vier Bunsen'schen Elementen zeigen: da wo sich die Kohlenspitzen berühren, erscheint ein kleiner, sehr hell lenchtender Stern. Wenn man die Bahl der Elemente vermehrt, so nimmt der Glanz der Erscheinung Euter III.

außerordentlich zu; mit 30 bis 50 zur Caule combinirten Clementen erhalt man ein Licht, beffen Intenfitat bas Drumonbiche Ralflicht weit übertrifft; man fann, ohne ben Mugen mehe gu Bei Unwendung fo vieler Baare fann man auch die Rohlenspigen, wenn einmal ber Gtrom übergebt, ziemlich weit von einander entfernen, und fo erhalt man bas berrliche Phanomen bes Lichtbogens, welcher wahricheinlich burch glübende Lichtpartitelchen gebildet wird, Die von einer Roble jur

Da wo ber Lichtbogen auf ben Roblen auffint, find zwei blenanbern übergeben. benbhelle Lichtpunkte, zwischen benen fich ber mattere Lichthogen

ausbreitet.

Dreiundvierzigster Brief.

Magnetifche Birtungen bes galvanifchen Etromes.

Daß eine Beziehung zwischen Eleftricitat und Magnetismus bestehe, habe ich ichon im fecheundzwanzigsten Briefe angebeutet. Betrachten wir jest ben Gegenftund etwas naber.

Derfted machte, wie ich ichon früher bemerfte, Die Entbedung daß die Magnetnadel durch den galvanifden Strom abgelenft wird. Gie fonnen ben Derfteb'ichen Fundamentalverfuch am ein fachften auf folgende Weife wiederholen: In die Ceitenwand eines Bolgbrettes, Fig. 54., find die Enden eines vieredig gebogenen Rupfet brahtes eingestedt, welche bis in die von oben ber in bas Brettcha eingebohrten Locher ab, Die 2 bis 3 Linien Durchmeffer haben, hineinragen; in Diefe Locher wird Quedfilber eingegoffen.

Das Bretten mird nun fo gerichtet, bag bie Geite de in ben magnetischen Meridian fällt, daß also eine über ober unter Das Drabifiud de gehaltene Magnetnadel mit biefem Drabifiud parallel ift; fobald man nun die Bolbrabte in bas Quedfilber napfcen a und b eintaucht, fo bag ein galvanifcher Strom ben Rupferdraft durchlauft, fo wird die Magnetnadel augenblidlich aus ihrer bieberigen Gleichgewichtelage abgelenft.

Rehmen wir an, in a fen ber positive, in b fen ber negative Bol ber galvanischen Rette eingetaucht, fo bag ber positive Stom in ber Richtung von e nber d und e nach f cirfulirt, Dag et alfo in dem Drahiftud de in horizontaler Richtung von Grobt nach Rorben lauft, fo mirb bas Norbenbe einer unter ben Draft gehaltenen Magnetnabel nach ber linfen Seite hin abgelenft: ber Strom zeigt ein Bestreben, bie Nabel in die Stellung bes Bfeils r zu bringen.

Wird bie Nadel über bas Drahtstud gehalten, so findet eine Ablenfung nach ber entstenen Ablenfung nach ber entstenen außert ein Bestreben, bie Nabel in die Stellung des Bfeiles s zu bringen. (NB. die Spipen der Pfeile stellen bas Nordenbe ber Nadel dar.)

1

N

ď

ř

ŕ

1

Die Richtung, nach welcher sad die Nadel abgelenkt wird, ergibt sich leicht nach folgender von Um were angegebener Regel: Man benke sich in den Draht eine menschliche Figur so eingeschaltet, daß der Strom durch die Füße ein = und am Kopfe austritt; wenn diese Figur nun nach der Nadel hinschaut, so wird das Nordende stets nach ihrer linken Seite abgelenkt.

Eine in das Drahtstud de eingeschaltete Figur liegt also magrecht, ihre Buge sind nach Suden, ihr Kopf ift nach Norden gerichtet; wenn die Nadel unter den Draht gehalten wird, so muß man sie auf dem Leibe liegend denken, wenn sie nach der Nadel hinschauen soll; in dieser Lage hat sie offenbar den linken Urm nach Westen, den rechten nach Often gewendet; nach der Umpere'schen Regel muß also in diesem Fall nur Ablenfung des Nordendes nach Westen stattsinden.

Salt man die Nabel über ben Draht, fo muß man fich die Figur auf bem Rucken liegend benken, ihre linke Seite ift jest nach Often gerichtet, es muß also eine öftliche Abkenkung bes Nordenbes ftattfinden.

Der Strom hat ein Bestreben, die Nabel rechtwinkelig zu seiner Richtung zu stellen; sie nahert sich auch dieser Stellung um so mehr, je mehr man sie dem Draht nahert, je ftarker also der Einfluß bes Stromes ift; die Ursache, warum sich die Nadel nicht ganz rechtwinkelig zum Strome stellt, ist darin zu suchen, daß außer der Stromfraft noch eine andere Kraft, nam-lich der Erdmagnetismus, auf die Nadel wirft; der Strom

ftrebt bie Nabel rechtminkelig zu de, ber Erdmagnetismus ftrebt fie parallel mit de gu ftellen, unter bem Ginfluß beiber Rrafte muß alfo die Rabel eine Zwijdenlage annehmen, welche von bem Berhaltniß beiber Krafte abhangt; je größer bie richtenbe Rraft bes Giromes gegen bie bes Gromagnetismus ift, befto größer mird ber Binfel merben, welche bie Rabel mit bem mag-

Micht allein in bem Drahtftud de wirft ber Strom auf bie netifden Derivian macht. Delde Richtung auch ein vom Strom burchlaufener Drabt haben mag, immer wirft er auf die Rabel, immer finbet

ihre Ablentung nach ber Ampere'ichen Regel flatt.

Salt man die Rabel über bas Drabtftud cd ober unter bas Drabiftud ef, fo wirft bie Rraft bes Stromes babin, bet Madel diefelbe Stellung zu geben, in melde fie auch ber Grb. magnetismus stellt, nämlich in die Lage ber Pfeile t, bie Riabel wird alfo jett in verftarfter Rraft im magnetifchen Meribian

Wenn fich bie Nabel unter ed oder über ef befinbet, fo ftrebt gurudgehalten. ber Strout, ber Nabel gerabe bie entgegengesette Stellung in geben, wie ber Erdmagnetismus, b. h. ber Strom frebt bas Mordende der Radel nach Guden zu ftellen, fie alfo in Die bel

Da ber Strom auf ben Magnetismus ber Rabel wirft, fo u angedeutete Stellung gu bringen. läßt fich auch erwarten, daß er auch magnetische Wirfungen auf bas weiche Gifen ausüben wirb; fo ift es auch in ber That, halt man ein Stabchen weiches Gifen quer unter ober über einen Drabt, ber von einem fraftigen Strome burchlaufen ift, fo mith es magnetifd, mas man baran erfennt, baf Gifenfeile an feinen Enden hangen bleibt. Um bem melden Gifen einen fraftigen Magnetisnus zu ertheilen, reicht es aber nicht bin, ben Strom einnal brüber hinzuführen, man muß ihn in vielen Windungen

um baffelbe berumführen. Big. 55.



In Fig. 55. ftellt ab einen Gifenftab bar, welcher mit Rupfet's braht umwickelt ift; mare ber Rupferbraht unmittelbar auf bab Gifen gewickelt worden, fo murbe wenn die Draftenben mit ben De

wenn die Drahtenben mu von bit Derbindung gebracht werben, ber Gtrom alebate in Berbindung gebracht werben, Strom alebald von dem Drafte in den Eifentern übergefen und fo auf bem fürzesten Wege zum andern Bol zu gelangen; wenn aber ber Strom nicht in das Eisen und auch nicht feits wärts von einer Windung zur andern übergehen, sondern alle Windungen ihrer ganzen Länge nach durchlaufen foll, so muß ber aufzuwindende Kupferdraht forgfältig mit Seide übersponenen seyn.

Ift ber Cifenftab a b in gehöriger Weife mit einer Spirale von Rupferdraht umgeben, fo wird er alsbald zum fraftigen Magnete, sobald ein Strom in diefer Spirale cirfulirt; ber Magnetismus bes Cifenftabes verliert fich aber fogleich wieber,

wenn ber Strom unterbrochen wirb.

į,

2

Welches Ende bes Stabes zum Nordpol, welches zum Cubpol wird, läßt sich nach der Ampere'schen Regel leicht bestimmen. Eine in die Windungen eingeschaltet gedachte kleine menschliche Figur, in die der Strom bei den Füßen ein=, beim Kopf austritt und die nach dem Stabe hinsieht, wird ben Nordpol bes Stabes zu ihrer Linken haben.

Vierundvierzigster Brief.

Eleftromagnete.

Wenn ein Magnet eine ftarte Tragtraft aufern foul, fo gibt man ihm eine hufeisenförmige Gestalt; ebenfo bei Elektromag=neten; um Elektromagnete von großer Tragkraft zu machen, wens bet man Uförmig gebogene Eisen an, welche mit Windungen von übersponnenem Aupferdraht umwickelt sind. Für diese Winsbungen wählt man am besten einen recht dicken Aupferdraht, damit derselbe dem elektrischen Strome nur einen geringen Widersstand entgegensetze und man also ein einziges oder doch nur einige großplattige galvanische Elemente anwenden könne.

Man hat auf Diese Beise Cleftromagnete hergestellt, Die 2000


bis 3000 Bfund gu tragen im Stande find.

Die Kraft der Elektromagnete rief bald die Idee hervor, biefelben als bewegende Kraft zu benüten; ich will es jett verssuchen, Ihnen flar zu machen, auf welche Weise durch Clektrosmagnete eine continuirliche rotirende Bewegung hervorgebracht werden kann.

Sie feben in Fig. 56. einen Uformigen Magneten abgebil-


bet, beffen beibe Bole N und S nach oben gerichtet find. 3mis ichen biefen beiben Magnetpolen ift ein chlindrischer Gifenftab AB um eine vertifale Ure cd brebbar, Die in Spigen lauft, fo bag ber Rotation bes Gifenftabes AB nur ein geringer

Widerstand entgegenwirft. 8ig. 56.



Der Gifenftab ift nun mit Bindungen von überfponnenem Rupferdraht verfehen, fo bağ er angenblidlich magnetisch fobald ein miro , Strom eleftrifcher Windungen burchlauft. Rehmen mir an, ber Dag" welchen netismus . galvanifche per Strom eben in bem Gifenftab AB bers

vorruft, fen von der Art, bag ber Bol A von N und B von S abgestoßen wird, fo wird fich ber Magnetstab um feine Are drehen, bis A bei S und B bei N angefommen ift; hier murbe ber Cleftromagnet nun nach einigen Decillationen gur Rube fome men, wenn alles ungeanbert bliebe; wenn aber ber Strom in ben Bindungen, welche AB umgeben, in demielben Augenblid umgefehrt wird, in welchem A bei S und B bei N anfommt, fo mirb ber eben noch von N angezogene Bol B mieter abge ftogen, ber Stab AB wird also weiter rotiren, und gwar wird Diefe Motation eine continuirliche fenn, wenn nach jeder halben Umbrehung von AB ein Strommechfel in ben bas weiche Gien umgebenden Bindungen, alfo in dem Gifenftab AB felbft nad jeber halben Umbrebung ein Bolwechfel ftattfinbet. Geben wir nun gu, wie ben 8ig. 57.



Drabtmindungen ber galvanijde Strom zugeführt, und mie bie Umfehrung des Stromes bemerte Un ber Umbres hungeare bes Cleftromagneten befindet fich eine Scheibe, beren

Umfang burch zwei balbfreieformige metallene Ramme gebilbet ift, bie weber unter fich, noch mit ber Ure felbft in leitender Berbin= bung fteben, wie bies aus bem borigonialen Querfchnitt ber Scheibe Big. 57. beutlich erfichtlich ift, wo bie ifolirende Gubftang, welche Die beiden Ramme trennt und ihre Berührung mit ber Are bin= bert, fcmarg gezeichnet ift. In bem einen Detallfamm flect bas eine, in bem andern bas andere Ende bes um AB gemunbenen Auf jeder Geite brudt nun eine Metallfeder Rupferbrabtes. gegen ben Ring, welche feitwarts am Geftelle bei t befestigt ift; hier merden nun auch die Polorabte ber galvanifchen Rette ein= gefdraubt, wie Sie Dies aus ben Figuren leicht überfeben fonnen.

Die eine Feber brudt gegen ben vordern, bie andere gegen ben hintern Detallfamm; in ber Stellung, wie fle bie Figur eben barftellt, brudt bie Reber 1 gegen ben Ramm X, Die Reber 2 gegen ben Ramm y; ber positive Strom geht alfo burch bie Feber 1 und ben Ramm x in die Spirale ein und tritt burch ben Ramm y und bie Feber 2 wieder aus; ba aber bie Ure rotirt, fo mird y bald mit ber Feber 1, x aber mit ber Feber 2 in Berührung fommen, und nun cirkulirt ber Strom in entgegen= gefetter Richtung, Die Bole bes Gleftromagneten find burch biefen Polmechfel umgefehrt morben.

Ė

N.

1

9

8:

85

3

11

3

16

11

1

Die Umfehrung ber Pole geschieht immer in bem Mugenblick, in welchem ber rotirende Gleftromagnet in ber geraben Linie

ankommt, melde bie Magnetvole S und N verbindet.

Das Mobell, meldes ich Ihnen eben befdrieben habe, fann nur bagu bienen, anschaulich zu machen, wie burch Gleftromagnete eine continuirliche Rotation bervorgebracht werden fann. biefem Princip find bie eleftromagnetifchen Motoren von Safobi und Wagner gebaut; leiber bat Bagner über die Conftruction feiner Upparate, Die gewiß viel fluureiche Borrichtungen enthalten, noch nichts publicirt.

Die Effecte, welche man mit folden eleftromagnetischen Dotoren bis fest bervorbrachte, haben ben Ermartungen, bie man von ihnen begte, nicht entfprochen; baran find zwei Urfachen Schuld, von benen ich bie eine erft in einem fpatern Briefe beipreden fann. Die andere Urfache, warum man immer nur geringe Resultate erhielt im Vergleich jur Starte, welche bie Eleftromagnete burch ben eleftrifchen Strom erlangen fonnen, ift folgende: Bei ber Umfehrung bes Stromes findet ein Polmechfel im Eleftromagneten fatt; bamit aber biefer Bolmechfel auch vollftandig fen, bamit ber Magnetismus fur bie neue Lage ber Bole wieder feine volle, ber Stromftarte entsprechende Rraft erlange, ift immerbin einige, wenn auch nicht gar große Beit nothig furg bas weiche Gifen zeigt fich gleichfam trag gegen bie Um

Der Stahl wird unter bem Ginfluß eines Magneten nicht fo februng ber Bole. leicht magnetisch, er verliert aber auch ben Dagnetismus, melden man ibm einmal mitgetheilt bat, nicht fo fonell wieber wie bas weiche Gifen, und barauf berubt ja eben bie Berfertis gung tunftlicher Magnete von Stahl. Gin Stablftab, ber einmal magnetisch gemacht worben ift, behalt feinen Magnetismus.


Bollte man ftatt bes weichen Gifens AB in unferm Upparat einen Stablstab anwenden, fo murde ber Apparat nur febr geringe Wirffamkeit haben, weil ber Strom ben Stabiftab nicht fo fcnell gum Magneten machen, und alebald mieder feine Bolt umtehren fann; es murbe bem Stahlftab boch immer nur ein fcmacher Magnetismus mitgetbeilt werben fonnen, weil bet Strom foon wieber umgefehrt wirb, bevor er noch bem Stuff fab einen fraftigen Dagnetismus mittheilen fonnte.

Wenn nun auch im weichen Gifen die Umkehrung ber Pole ungleich leichter vor fich geht, als im Stahl, fo ift fie bod nicht momentan, ber Bolwechsel fann nicht fo rasch por fich gehen, wie ber Stromwechfel in ben Drahtwindungen, weil bas Eisen ber Umtehrung ber Bole einigen Biberftand entgegenfeti, biefer Widerstand ift um fo größer, je größer bie Giennoffn find, welche als Eleftromagnete rotiren follen; namentich bei größern Majdinen wird alfo bie Tragheit bes Gifens in Me Biehung auf den Polwechsel besonders ftorend febn, und in bet That haben auch gerade größere Mafchinen verhaltnigmäßig meit ungunftigere Refultate gegeben, ale fleinere Mobelle.

Die Nachtheile ber nicht momentanen Umfehrung ber Magnet pole im weichen Gifen hat Stohrer in Leipzig auf eine febr find' reide Moife reiche Weise zu vermeiben gewußt; in meinem nachften Brift werbe ich Ihnen bas Brincip ber von Stohrer conftruitiff,

eleftromagnetischen Motoren auseinanderfegen.

Funfundvierzigster Brief. Elektromagnetische Motoren und elektrische Telegraphen. Big. 58.



600

10

11

MI I

10

In Fig. 58. stellen A und B zwei längliche Rahmen vor, welche durch zahlreiche Windungen von etwas dickem übersponenenm Rupferdraht gebildet sind; bei c tritt der Draht in die Windungen des obern Drahtrahmens ein; bei d tritt er aus dem untern Rahmen aus, die Windungen des untern Rahmens bileden die Fortsetzung der Windungen des obern; ein elektrischer Strom also, welcher durch den Draht bei e eintritt, durche läuft erst die Windungen des obern, dann die des untern Rahmens und tritt durch das bei d hervorragende Drahtende aus.

Bwifchen ben beiben Rahmen, welche in horizontaler Lage im Geftell befestigt find, ift ein Bwifchenraum, burch welchen die horizontale Umbrehungsare eines Stahlmagneten M hindurchegeht; biefer Magnet kann in einer verticalen Ebene innerhalb ber beiben Rahmen rotiren.

Nehmen wir an, ber Magnet habe eine magrechte Stellung, b. h. er befinde fich gerade gang innerhalb ber Rahmen; wenn nun ein eleftrischer Strom die Drahtwindungen ber Rahmen burchläuft, so äußert dieser Strom ein Bestreben, ben Magneten so gu brehen, daß er rechtwinklig zu ber Ebene ber Rahmen zu


fteben tommt, bag alfo ber Magnet eine verticale Stellung einnimmt, mithin ber eine Bol nach oben, ber andere nach unten fieht. Der Etrom in ben Rahmen laufe fo, bag er ben Morbpol bes Magneten nach oben, feinen Gubpol nach unten brebt; batte ber Strom in ben Rabmen eine entgegengefette Richtung, fo wurde er gerade den Gudpol bes Magneten nach oben und

Bebenfalls wird alfo ber Strom in ben Rahmen ben Magben Mordpol nach unten richten. neten vertical ftellen, und wenn in bemfelben Augenblide in welchem ber Magnet biefe Lage erreicht, Die Stromrichtung in ben Rahmen umgefehrt wird, so wird ber Magnet in ber vets ticalen Stellung nicht fleben bleiben tonnen, fondern weiter to tiren muffen, weil ber Magnetpol, ber eben oben angefommen war, burch bie veranberte Stromrichtung gerabe nach ber ente gegengesetten Seite bin getrieben wirb; furg, wenn nach jeber halben Umbrehung bes Magneten eine Umfehrung ber Strom richtung in ben Windungen ber Rahmen erfolgt, so muß bet Magnet fortmahrend rotiren. Es findet alfo hier eine continuir liche Rotation ohne Umtehrung ber Magnetpole ftatt, ber in meinem vorigen Briefe ermagnte ftorende Umftand fann alfo bier

Seben wir nun zu, auf welche Beife es bewerfftelligt merben feine nachtheilige Wirfung außern. fann, daß ber Strom in ben Draftwindungen nach jeber halben

Umbrehung ber Are umgefehrt merben fann.

Die Umtehrung des Stromes wird burch eine Borrichung bervorgebracht, welche ben Ramen bes Commutators führt. und beren Einrichtung man sowohl aus Fig. 58. als aus Fig. 59. Auf ber eifernen Umbrebungeare fist erfeben fann.



eine holgerne Gulfe, auf ber bann wiebet zwei eiferne Gulfen figen; Die eifte Gulfe bat an ihrem einen Enbe ben gang freisförmigen Ramm 1, an ihrem ben halbfreisformigen Ramm m; ebenfo enbigt bie anbert anbern Enbe Sulfe einerfeits mit bem gang freise formigen Ramm O, anberfeite mit bem Ramm n, welcher wieber nur einen

Ramme m und n bilben gufanmen Die halbfreisförmigen

einen gangen Ring, boch fteben fle nicht mit einander in leitender Werbindung, fie find burch eine ifolirende Substanz (etwa Siegel- lad), welche in unfern Figuren fcmarz angedeutet ift, getrennt.

Auf I schleift Die Metallfeber 1, auf o die Metallfeber 2. In Die Gaulchen, welche auf Diefen Febern figen, fonnen bie

Polbrafte einer galvanifden Rette eingefdraubt merben.

Auf bem burch m und n gebildeten Ringe schleisen zwei Bebern, die eine 3 oben, die andere 4 unten. Bu diesen Febern
führen die Enden des Drahtes, welcher die Windungen der Rahmen bildet. Wenn in dem Saulchen der Feder 1 ber positive, in
dem Saulchen der Feder 2 ber negative Boldraht der galvanischen
Kette eingeschraubt ift, so geht die positive Elektricität durch die
Feder 1 auf 1 und m über, die negative durch die Feder 2 auf
o und n, es ist also gleichsam m der positive, n der negative
Pol der Kette.

In der Stellung, wie sie die Figur zeigt, schleift die Feber 3 auf n, 4 auf m (ver Deutlickfeit halber sind die Febern in Fig. 59. etwas abgerucht gezeichnet), es tritt also der positive Strom bei d in die Nahmenwindungen ein, bei c aber aus; wenn sich aber die Axe breht, so kommt alsbald n mit 4 und m mit 3 in Berührung, und nun tritt der positive Strom bei c ein und bei d aus, kurz nach jeder halben Umbrehung der Axe ersolgt durch Vermittelung des Commutators eine Umkeherung der Stromrichtung in den Windungen der Rahmen, durch welche die continuirliche Rotation des Magneten bewirft wird.

B. 3

¥

15

P. S.

118

1

Ė

ø

Ich habe Ihnen hier nur das Brincip des Stöhrer'ichen Apparates auseinandersetzen können; die wirklich ausgeführten Apparate dieser Art sind complicitter; zunächft ift der Magnet durch einen Elektromagneten ersetzt, bessen Bole jedoch auch nicht umgekohrt werden; alsbann aber ist an der Umdrehungsaxe ein kleines Bahnrad besestigt, welches in ein größeres eingreift; an der Uxe dieses größern Rades ist eine Welle mit Schnurlauf angebracht, an den man ein Gewicht hängen kann, welches durch die Rotation des Clektromagneten gehoben wird; auf diese Weise ist man im Stande, die mechanische Arbeit, welche ein solcher Apparat verrichten kann, zu messen.

Um ben Magneten ober ben Eleftromagneten rotiren zu machen, nuf ein galvanischer Strom die Drahtwindungen durchlaufen; bie Circulation bes Stroms fann aber nicht stattfinden, ohne baß in der galvanischen Rette eine chemische Beranderung statt-

findet, wie ich Ihnen bald naber zeigen werbe; es wird Bint aufgelost, welches fic mit ber Schwefelfaure gu Bintvitriol verbindet; die Wirfung bes Apparates bangt alfo nothwendig mit ber Confumtion einer gewiffen Menge Bint und Comeich faure zusammen. Wenn man beurtheilen will, ob elettromage netifche Motoren wohl eine technifche Anwendung erlauben, ob fie andere bewegende Rrafte, Die Thiertraft, Die Dampftraft u. f. w. mit Bortheil erfegen fonnen, muß man vor allen Dingen ermitteln, in welchem Berhaltniß bie mechanische Arbeit eines elettromagnetischen Motors zu ber Consumtion in ber galvanijon Gaule ftebt.

Dach genauen Berfuchen, welche Ctohrer über biefen Gegenfland angestellt hat, ift die Consumtion in der Rette febr be beutend im Bergleich zur erhaltenen Wirtung, fo bag es alle viel toftspieliger ift, irgend eine mechanische Arbeit burd einen eleftromagnetischen Diotor verrichten zu laffen, als menn man Dieselbe Arbeit mit irgend einem andern Motor, also etwa burd Thier= oder Dampftraft verrichtet. Giner technischen Unwendung elettromagnetifcher Motoren fteht also ihre Koftfpieligfeit ent gegen, obgleich die Stöhrer'ichen Maschinen noch gunftigere Re

Nun noch einige Borte über elettrifche Telegraphen. Die fultate liefern als alle fruhern. Befdwindigfeit, mit welcher ber eleftrifche Strom lange Drafte windungen durchläuft, ift außerordentlich; nach Wheatftone's Det fungen ist fie größer als die Geschwindigkeit bes Lichtes; man fann bennach mit Gulfe langer Drahtleitungen irgend melde Effecte bes galvanischen Stroms augenblicklich auf große ant nungen übertragen, und barauf beruben Die eleftrifden Schie graphen. Bei allen jest practifc ausgeführten Telegraphen find es bie magnetischen Birfungen bes Gtromes, welche man jum Signalifiren angewandt hat.

Denfen Gie fich, bag bie beiben Enben ber Drabtwindungin welche ein weiches Gifen umgeben, meilenweit bis gu einem Ont geführt find, an welchem eine galvanische Reite aufgestell ift. Sobalo nun mittelft biefer langen Drafte bie Rette gefchloffen wird, so wird auch augenblidlich bas meilenweit entjernte weich Eifen zum Magneten: es ift nun im Stande, einen Anter von Gifen anzugichen; biefer Anter mirb aber burch eine ichnacht Geber alebald wieber von bem Glettromagneten weggebrudt for bald man bie Rette wieder öffnet; burch abwechselnbes Schliefen und Deffnen der Kette kann man also bewirken, daß der Anker des entfernten Clektromagneten abwechselnd sich gegen die Bole des Elektromagneten bin bewegt und dann wieder von demselben entfernt wird; man kann also auf meilenweite Entfernung abwechselndes hin= und hergeben des Ankers bewirken, und diese Bewegung des Ankers kann man dann durch zweckmäßige Borrich= tungen, deren Berständniß ohne ausstührliche Zeichnungen nicht wohl möglich ist, und die ich deshalb hier nicht weiter besprechen kann, zum Signalistren anwenden.

Ein anderes Brincip, auf welches man die Conftruction elettrifcher Telegraphen gegrundet hat, ift folgendes. Um eine Magnetnadel sey ein Draht in mehrsachen Windungen herumgesührt
und die meilenlangen Drahtenden zu einer galvanischen Kette geleitet, so kann man durch Deffnen und Schließen der Kette eine
augenblickliche Ablenkung der Nabel bewirken, und zwar kann
man sie nach Belieben nach der einen oder andern Seite ablenken, je nach der Art, wie man die Kette schließt, und hier kann
man dann die Ablenkungen der Nadel als Signale gebrauchen.

Ich muß mich hier auf die Angabe bes Brincips beschränken; benn die practisch ausgeführten Telegraphen sind so complicirt, bag eine betaillirte Beschreibung berfelben ohne fehr viele Detail= ** zeichnungen gar nicht möglich ift.

In meinem nachften Briefe werbe ich bie demifchen Wirfungen bes galvanifden Stromes befprechen.

Sechsundvierzigster Brief.

京 小田 山

į.

ř


Bon ber galvanifchen Waffergerfegung.

Wenn man bie beiben Bolbrahte in ein Gefäß taucht, welches mit gefänertem Waffer (etwa Waffer mit etwas Comefelfaure) gefüllt ift, fo fieht man, wie fich an ben Drahten zahlreiche Gasblaschen bilben, die alsbald in ber Fluffigkeit auffleigen.

Diese Gasentwickelung wird lebhafter, wenn man die Polenden mit Blatten eines eblen Metalls, etwa mit Platinplatten versieht, und diese in der Flüffigkeit einander gegenüber halt, so daß eine nicht gar dice Wafferschichte zwischen ihnen ift.

Um das Gas aufzufangen, konnen Sie einen Apparat anwenden, wie ihn die Fig. 60. darftellt, den Sie fich zur Roth felbst zufammenstellen können. In den ungefähr $1^1/_2$ Boll weiten

Sals eines Glasgefäßes von ber Form, wie es Big. 60. abgebiftet ift, pagt ein aut ichliegender Durch Rorf Rorf geben grei Drabte hindurd, melde unten zwei Blatinplatten tras gen, bie enra 1 bis 2 Linien von einander ab= Dieje Blatten find gerade fo breit, bag fie burch ben Sale bes Glasgefäßes binburd= Un bem obern Ende tragt jeder bie= fer Drabte ein fleines Mapiden von Rupfer=



Bwifden ben blech, in welches Quedfilber eingegoffen wirb. beiden Draften flectt im Rort bie gefrummte Glastobre.

Der Rorf muß gang luftbicht foliegen, was am beften bar burch erreicht mird, daß man die untere Flache beffelben mit Bache oder mit Siegellack überzieht. Wenn man ben Rorf mit Allem, mas baran ift, aus bem Glafe herausnimmt, fo fam man es mit gefäuertem Waffer fullen. Nachrem ber Rorf mittel aufgesett ift, merben bie Bolvrahte in bie Quedfilbernapion eingetaucht, und alebald entfleht eine lebhafte Gasentwidung bas gebildete Gas entweicht burch bie Rohre r.

Taucht man bas freie Ende ber Robre r in ein Gefah mit Baffer, fo fleigen die Gasblafen burch Diefes Maffer in Die Dobtif halt man bahin, wo die auffteigenden Gasblafen die Dbefficht ber Bluffigfeit erreichen, einen brennenben Solzipahn, fo platen bie mile bie Bladden unter lebhaftem Rnall, indem fic bas Gab ent Bundet. Das entweichende Gas in einem Gefaß aufzufangen und in biefem zu entgunden, murbe gefährlich fenn, weil bie Erploffen Bu heftig wird, wenn die Menge bes Gafes nur einigermaßen bebeuten ift. Das hier aus ber Rohre r entweichenbe Gas ift Rnallgob. b. h. eine Berbindung von Sauerftoffgas und Bafferftoffgas Bei ber Entrundung verbinden fich beibe Gafe gu Bufferbampl. Wenn man bie Gasentwickelung an ben beiben Platten auf merksam beobachtet, so bemerkt man, daß an der einen Platte, und zwar an derjenigen, in deren Duecksilbernäpschen der negative Bol eingetaucht ist, eine weit stärkere Gasentwicklung stattsudet als an der andern, daß also die beiden Bole eine wesent-liche Berschiebenheit zeigen; zur näheren Untersuchung derselben ist es nöthig, das Gas einer jeden Bolplatte getrennt aufzufangen, d. h. so, daß es sich nicht mit dem Gas der andern Bolplatte mischen kann.

Dazu ist nun ber Apparat Fig. 60. nicht brauchbar. In Sig. 61. habe ich Ihnen einen Apparat zur getrennten Auffangung ber Gase gezeichnet, wie er sehr leicht aussührbar ist. In ber Wand eines cylindrischen Golzgefäßes, welches oben offen ist, steden zwei Kupserdähte, welche die Blatinplatten p und n tragen, die nicht ganz bis zur Göhe des Gefäßrandes hinaufragen; bei c und d find Duecksilbernäpschen angebracht, um die Boldrähte der galvanischen Kette auszunehmen. Der Boden und die Holzwände bes Holzgefäßes muffen mit einer Schicht von Bech oder Siegeslack überzogen seyn, so daß das Wasser

Big. 61.

nicht in bas Soly eindringen fann.

Das holzgeföß wird nun so weit mit Wasser gefüllt, daß die Blatten p und n ganz unter Basser stehen; alsbann werden zwei Glasrohren mit Wasser gestüllt, das offene Ende zugehalten und in das Wasser bes holzgestäpes eingetaucht; nun kann das Wasser aus den Röhren nicht mehr aussließen, wenn man auch die Defnungen nicht mehr zuhält, und man kann die mit Basser gefüllte Röhre so über die Blatinplatten schieben, wie man es ein Tig. 61. sieht.

:

9

Ŋ.

y

Wird nun bei d ber positive, bei c ber negative Bolbraht ber poltaischen Kette eingetaucht, fo

beginnt die Gasentwickelung, bas Gas, welches an der einen Platinplatte aufsteigt, fammelt sich in der einen, das Gas der andern Blatinplatte sammelt sich in dem obern Theil der andern Glasröhre. In ber Röhre über n machet aber die Sasmenge weit raichet als in ber Robre über p; in ber erften befindet fich flets boppelt fo viel Gas als in ber lettern; wenn die Robre über n icon gang mit Gas gefüllt ift, fo ift bie andere Robre erft halb voll.

Die aufgefangenen Gafe muffen jett naber unterfucht merben. Berfdließen Gie Die Deffnung ber Röhre, welche bas meifte Bas enthalt, noch unter Baffer mit bem Binger ober einer fleis nen Glasplatte, nehmen Gie biefelbe aus bem Baffer und fele ren Gie bie Deffnung nach oben, fo wird bas Gas mit forad leuchtender Flamme brennen, wenn ber Binger ober bas Glate platten von ber Deffnung ber Röhre weggenommen umb ein brennendes Comefelholigen berfelben genahert wird; bas Gab in ber über n befindlichen Robre mar alfo Dafferftofigas.

Berfahrt man mit ber anbern Röhre ebenfo, taucht man aber fatt eines mit Blamme brennenben Spanes einen nur noch glime menden in die Röhre, fo wird bas glimmende Fener wieder angefacht, es tritt eine lebhafte Berbrennung bes Spante ein. Daraus geht hervor, bag bas Gas in biefer Robre Cauet

Die Chemie lehrt uns, baß fich immer zwei Raumfpille Bafferftoffgas mit einem Rauntheile Cauerftoffgas 3u Baffer verbinden; burch ben galvanischen Strom wird also aus bem Baffer Sauerftoffgas und Wafferstoffgas gerade in bem Ber haltniffe ausgeschieden, in welchen biefe Gase fich berbinden muffen, um Baffer zu liefern, furz bas Daffer wird burch ben galvanifchen Strom in feine Clemente zerlegt.

Saite man ftatt ber Bolplatten von Blatin folde von Rink angewendet, fo murbe man nur an ber negativen Polplatt Bus auffteigen feben, es fceint alfo, als ob nur Bafferftoffgas nie geschieden murbe, aber fein Sanerftoffgas, weil man an in

positiven Bolplatte feine Gasentwickelung beobachtet. Doch findet auch bier eine vollftantige Baffergerfetung fall ber Sauerftoff fleigt aber an ber positiven Bolplatte nicht miet er beil er fich weil er fich, eben aus bem Baffer ausgeschieben, fogleich wielt mit bem Gine Dan Baffer ausgeschieben, fogleich mit mit dem Bint zu Binforyd verbindet, welches mit der Schweife faure Binfvitriol bilbet. Benn bie Baffergerfetjung einigt gift fortgebauert hat, so ift eine namhafte Menge Zinkvitriol in Maffer aufert. Waffer aufgelößt, welchen man burch Abbampfen bes Boffet fruftalliffer aufgelöst, frystallifirt erhalten fann.

Siebenundvierzigster Brief. Baffergerfegung. Fortfegung.

ÿ

3

10

¥

. 8

1

-5

:5

25

1

il.

8

à.

ö

Tig. 62.

Auf ben erften Unblid macht es einige Schwierigkeit, einzufeben, wie es fommt, daß die beiden Gafe, welche die Beftand= theile bes Baffere bilben, bei ber galvanischen Berlegung getrennt, b. b. an verschiedenen Stellen auftreten. Wenn ein Waffertheilchen gerfest wirb, fo gerfallt es in Wafferftoffgas und Sauerftoffgas; wie fommt es aber, bag bei ber Berlegung ber Baffertheilden, welche die negative Polplatte berühren, nur Wafferstofftheilchen, bei ber Berlegung berjenigen Baffertheilchen aber, welche ben positiven Bol berühren, nur Sauerftoffblaschen frei werben? Wo fommt ber Sauerftoff bin, welcher mit bem am negativen Bol freiwerbenden Wafferftoff verbunden mar?

Die Physiter ertlaren bie Sache folgenber= maßen: Durch den Ginfluß ber Polplatten werden alle zwijchen benfelben befindlichen Baffertheilchen P 22282881 1 fo gerichtet, bag ber Bafferftoff aller Baffer=

partifelden gegen die negative, ber Sauerftoff aber gegen bie positive Polplatte gefehrt ift, wie bies in Sig. 62 anschaulich gemacht werben foll; p und n bezeichnen bie Bolplatten; Die Rreife zwifchen ben Bolplatten ftellen Die einzelnen Bafferpartifelden por. Jeder Diefer Kreife ift in zwei Salften getheilt, von benen die eine ichwarg, die andere weiß ift; die fcmarge Balfte bezeichnet ben Cauerftoff, Die weiße ben Baffer= ftoff bes Waffertheilchens; alle fcmargen Balften find gegen bie Platte p, alle weißen find gegen die Blatte n gefehrt. ftellt fich nun vor, bag in abnlicher Beife bie Baffertheilchen zwischen bie Polplatten gestellt find, bag alle ihren Wafferftoff nach ber einen, ihren Sauerftoff nach ber andern Seite fehren. Run wird 3. B. bas Baffertheilchen 1 zerfett; ber Sauerftoff biefes Theil= dens wird frei, fein Bafferftoff aber verbindet fich mit bem Sauerftoff von 2, ber Bafferftoff von 3, 4, 5 u. f. w. verbindet fich mit bem Sauerftoff von 4, 5, 6 u. f. w. Der Baffer= ftoff von 7 verbindet fich mit bem Cauerftoff von 8, ber Bafferftoff von 8, melder an ber negativen Polplatte liegt, wird aber frei.

Go geht benn auf ber gangen Reihe gwifden ben Bolplatten eine fortwährende Baffergerfetung und Bafferbildung vor fich, nur an ben Bolplatten fann eine Gasausicheidung vor fich geben.

Guler III.

Der Cauerfloff manbert von Theilden zu Theilden ber pofitiven, ber Bafferftoff manbert auf gleiche Beife ber negativen Bole

Um Baffer zu gerfeten, bat man eine Gaule von menigftens zwei Clementen nothig; am besten wendet man aber zur Baffer platte gu. Berfetung 4 — 6 Clemente an. Die Berfetung findet aber nicht allein im Bersegungsapparate flatt, fonbern in allen einzelnen Bellen ber Caule; in jedem Glement findet eine Baffergerfetjung ftatt; bas Mafferstoffgas wird am Rupfer frei und fleigt bier in Blafen auf, mabrent bas an ben Zinfplatten frei merbenbe Sauerftoffgae fich mit tiefem Metall zu Binforyd verbindt, welches mit ber Schwefelfaure Bintvitrigl (fcmefelfaures Bint orub) bilbet; mahrend ber Strom cirfulirt, wird alfo beftandig Bint aufgelost, und zwar ift bie Stromftarte ber Menge bes

verzehrten Binfe proportional.

Amalgamirtes Bint, b. h. foldes, welches mit einer Duch filberfchicht überzogen ift (bie Amalgamation bes Quedfilbers wird leicht baburch bewerkstelligt, bag man bie Binkplatte ober den Binfcylinder in ein mit verdunnter Schwefelfaure gefüllte Wefel ftellt, auf beffen Boben fich etwas Quedfilber ein aben Das Quedfilber fleigt an ber Binfplatte in furger Beit bis oben bin), wird in verbunnter Schwefelfaure gar nicht angegriffen; wendet man foldes Bint gur voltaischen Kette an, fo findet in ben einzelnen Bellen gar feine Gasbilbung ftatt, fo langt bit Saule nicht geschloffen ift, fo lange also fein Strom circuliti, mit ber Care mit ber Schließung ber Rette beginnt aber fogleich in allen Bellen eine lebhafte Baffergerfetzung; in jeder Belle mird jest getabe ebensoviel Waffer zerfest, wie in bem in ben Strom eingeschaft teten Baffergerfethungs-Apparat; an ber Rupferplatte jebes Che ments steigt gerade soviel Wasserstoffgas auf, wie au ber utiger tiven, an der Zinfplatte jedes Clementes verbindet fich ebenforid Sauerftoff mit bem Bint, als an ber positiven Bolplatte bes Rette wird alfo gleichviel Bint aufgelost und die Menge bei intellem Glemmer jedem Elemente aufgelosten Binfes fleht in einem gang befinde ten Berhaltnig zu ber Menge bes Waffers, welches im Zerfehungs. Upparat in feine Glemente gerlegt wird.

Die Wenge bes Waffers, welches zwischen ben Polplatten bes Berfegunge- Upparates gerlegt wird verhalt fich zu ber Menge bes in tebem iktempete gerlegt wird verhalt fich zu ber Menge bes in tebem iktempete in jedem Elemente ber Rette aufgelosten Bintes wie 112 gu 403. Satte man bei Einschaltung bes Bersetzungs-Apparates Fig. 60. in ben Schließungsbogen ber Kette ben Strom so lange fortgehen laffen, bis in diesem Apparat gerade 1 Gramm Waffer zersetzt worden, bis berfelbe also um 1 Gramm leichter geworden mare, so murde unterdeß jede Binkplatte um 36/10 Gramm leichter ge-worden sehn.

Die Wenge bes in jeber Belle aufgelösten Bintes steht also in einem bestimmten Verhältniß zur Stromstärke, ja durch die chemische Bersetzung wird die Clektrizität durch die Flüssisseit hindurchgeführt; ber Sauerstoff führt auf seiner Wanderung von der negativen Polylatte zur positiven auch die negative Clektricität in dieser Richtung fort, der zum negativen Pole wandernde Wasserstoff ist der Träger der in dieser Richtung cirkuslirenden positiven Clektricität.

Diese bestimmte Beziehung ber Consumtion en Bink und ber Stärke bes Stromes findet natürlich nur baun statt, wenn nur in Volge bes cirkulirenden Stromes Bink aufgelöst wird, wie es ber Vall ist, wenn man amalgamirte Binkplatten anwendet. Ift das Bink nicht amalgamirt, so wird es unmittelbar von ber Saure angegriffen, es wird in Volge einer rein chemischen Wirstung an jeder Binkplatte Wasser zerfett, wenn auch die Kette

nicht gefchloffen ift.

10

jt.

西西 四十

N. N.

¢

6

3

In unfern Wafferftoffgunbmafdinen finbet eine folche Waffer= gersehung in Folge ber demijden Ginwirfung ber verbunnten Schwefelfaure auf bas Bint ftatt. Wenn man ben Sahn ber Bundmafdine, beren Ginrichtung Ihnen mobl binlanglich befannt ift, öffnet, fo fleigt bie Fluffigfeit in ber innern Glode in bie Sobe und fommt baburch mit bem in biefer Glode aufgehangten Binfblod in Berührung. Augenblidlich entfteht eine lebhafte Gasentwickelung; ber Sauerftoff bes Baffere oxybirt bas Binf, bas Binfornd verbindet fich mit ber Schwefelfaure gu Binfvitriol, welcher in ber Fluffigfeit gelost bleibt; ber Bafferftoff bes ger=" legten Waffere fteigt in Blaeden von bem Bintblod auf und fammelt fich in bem obern Theile ber innern Glode; wenn ber Sahn wieder gefchloffen ift, fo bag bas Bas nicht entweichen fann, fo brudt es die Fluffigfeit wieder nieder und bei einem abermaligen Deffnen bes Sahns ftromt bas Bafferftoffgas gegen bas Platinichwammden, mahrend unten wieder Fluffigfeit ein= tritt, Die eine neue Gasbilbung veranlaßt.

Bei biefer chemischen Baffergerfegung fleigen alfo Gasblafen

am Bint auf; bei ber rein galvanifchen Baffergerfegung bagegen wird bas Bafferftoffgas nur an ber Rupferplatte auffteigen; sobald man also in einer voltaischen Rette auch an ber Bintplatte Basblafen auffteigen fieht, fo ift bies ein ficherer Beweis, baf außer ber galvanifden Baffergerfegung auch noch eine rein demifde ftattfindet, bag alfo eine unnuge Confumtion an Bint ftattfindet, welche durch beffere Amalgamation ber Binfplatten verhutet merben muß.

Achtunbvierzigster Brief.

Galvanoplaftif.

Wenn man ben Apparat Fig. 60. ober Fig. 61 nicht mit ver bunnter Schwefelfaure, fondern mit einer Auflösung von Rupfer vitriol füllt, fo beobachtet man folgende Ericeinungen: Im poff tiven Bol fteigen wie bei ber in ben beiben letten beschriebenen galvanischen Wafferzersetzung Blaschen von Sonter ftoffgas auf, an ber negativen Polplatte aber fieht man fein Bas auffteigen, bagegen wird die negative Bolpfatte fcon nach wenigen Augenbliden fupferroth, mas man erft recht beutlich ficht, wenn man fie aus ber Fluffigfeit berausnimmt.

Diese rothe Farbung ber negativen Bolplatte ift eine Bolgt bavon, baß fie fich mit einer Chicht von metallischem Rupfet

überzieht, welches aus ber Lojung ausgeschieden mirb. Der Borgang hierbei ift folgender: Direct wird burch ben galvanischen Strom bas Waffer ber Lofung gerfett, bas Sauffer ftoffgas wird an ber positiven Polplatte frei, bas Bafferfosses wird an ber negativen Polplatte ausgeschieben, es wird aber bit nicht frei fanden Polplatte ausgeschieben, es wird aber bit nicht frei, sondern es entzieht bem in ber gofung befinblichen Rupferoryd feinen Sauerfloff, mit dem es wieder Baffer bildt. mahrend das aus dem Rupferoxyd ausgeschiedene metallifte Rupfer fich auf ber negativen Bolplatte abiett.

Wenn biefer Brocef langere Beit fortbauert, fo fest fich allibilio eine biefer Brocef langere Beit fortbauert, mählig eine bide Schichte von Rupfer ab; bas auf biefem Wege erhaltene fogenannte galvanische Rupfer ift demisch rein.

Die aus ber Löfung niedergeschlagene Rupferschicht hat nauft lich genau die Form ber negativen Bolplatte; man barf biefer alle nur irgent aine nur irgend eine bestimmte Form geben, um bieselbe getten in Rupfer miebergere Rupfer wiedergegeben zu erhalten; nimmt man g. B. eine Gifter munge zum negativen Pole, fo erhalt man einen Rupferabbrud berfelben, beffen Bertiefungen ben Erhabenheiten bes Driginals entsprechen.

Wollte man ohne Weiteres die Silbermunze zum negativen Bol machen, fo murde fich das Rupfer ringsum an das Silber ansfeben, die Silbermunze murde gang vom Rupfer eingehült mersben. Um dies zu verhindern, überzieht man alle Flachen dersfelben, fo wie alle in die Vitriollöfung tauchenden Leitungsbrühte, auf welche fich fein Rupfer niederschlagen soll, mit Siegellack

Damit fich bie niedergeschlagene Aupferschichte leicht vom Orisginal trennt, muß man vorher bie Flachen der Munge etwas mit Del einreiben, dies aber bann so weit wieder wegwaschen, bag eben nur noch Spuren bes Dels zurückleiben.

Benn ber Aupferniederschlag schon und gleichförmig werben foll, so muß ber Strom fehr fcmach fenn; man barf beghalb nur Gin voltaisches Element anwenden und bies nur mit schwacher Saure fullen.

Am zwedmäßigften wendet man zur galvanoplaftichen Bersvielfältigung eine einfache Kette von der nebenbei gezeichneten Einrichtung an. In einem Borcellangefäß a Sig. 63 steht auf den Küßen ein Holzring b, auf welchen ein mit einer Thierblafe zugebundenes Bufterglas c gestellt ift. Der Mand der mit der Blafe zugebundenen Deffnung steht auf bem Holzring, der Boden bes

į

ŕ

15

27 50 5


12

T

10

扩

1



Glafes ift abgesprengt, so bag man also ein oben offenes Gefäß hat, bessen Boden burch eine Blase gebildet ift. In diefem Gefäß hängt nun an einem auf den Radbern aussliegenden Drahte eine Zinkplatte d. Die Enden des die Zinkplatte tragenden Aupserdrahtes tauchen in die Duecksilbernäpschen g, aus
denen zwei andere Aupserdrähte h zur Form k führen. Das
Gefäß o ist mit start verdünnter Schweselsäure, das Gesäß a
ist mit einer Lösung von Aupservitriol gefüllt.

Die Form k muß von einem edlern Metalle, wenigstens von Rupfer fenn; alle Blachen berfelben, auf bie fich fein Rupfer aus

ber Lojung abfeten foll, find mit Giegellad ober einem andern Ifolator überzogen, eben fo bie Drabte h und k, beren Metall

nur da frei ift, wo fie bie Borm berühren. Sier haben wir eine einfache galvanische Rette; bie Form ift bas negative, bie Bintplatte bas positive Clement berselben. Der positive Strom geht vom Bint burd bie Fluffigfeiten gur form; indem aber der Strom auf Diese Weife Die Bluffigfeiten durch lauft, findet eine entsprechende chemische Bersehung ftatt; in bem obern Gefäß ift die Bafferzersethung von einer Auflösung bes Bints begleitet, in bem untern Gefaß bagegen wird metallifches

Rupfer auf ber Form niebergeichlagen.

Wenn man ale Form eine Munge, etwa eine Gilbermunge einset, fo erhalt man einen Abdruck, welcher die Erhabenheiten Des Driginals vertieft zeigt, und umgefehrt. Goll ber Rupfets niederichlag ber Diunge felbft gleich fenn, b. 6. foll ber Rupferniederschlag die Erhabenheiten bes Driginals anch wieber als Erhabenheiten zeigen, fo muß man von der Munge erft einen Albornet, etwa von leichtfluffigem Metall (eine Legirung von 4 Theilen Wismuth , 1 Theil Blei und 1 Theil Binn) machen und tiefen als Form in ben Apparat einsetgen.

Meunundvierzigster Brief.

Fortfenung.

Statt bes leichtfluffigen Dietalls fann man gur Berftellung ber Borm auch Wachs ober Stearin anwenden; man thut gut, ben Bache etwas fein gepulverten, ungebrannten Gups (alfo enva Bups von einer zerbrochenen Gupefigur) beizumischen, was neben andern Bortheilen auch noch ben gewährt, daß eine folche gom nicht auf der Lösung von Rupfervitriol fchwimmt, wie es bi einer nur aus Bache gebilveten Form ber Ball ift.

Aber, werden Gie fragen, wie fann benn ein Bachgabguf bit metallische Form ersetzen? Das Bache ift fein Leiter ber Giett tricität, das Wachs fann in feiner Weise mit Binf combinit ein wirffames galvanisches Element geben, wie Binf und Rupfer,

Diefer Einwurf ift völlig gegrundet; mit einer Dachsform Bint und Gilber u. f. m. wurde man nie einen galvanischen Rupferniederschlag erzielle, wenn man fie an die Stelle ber negativen Polplatte fegen wollt, es mußte benn bie Dberflache biefer Bachsform auf irgent eine Weise metallisch und alfo auch leitend gemacht worden fenn.

Dief erreicht man nun baburch, bag man bie Blache, auf welcher fich bas Rupfer abfegen foll, mit gang feinem Graphit= pulver ober mit feiner Gilber = ober Rupferbronce bestreut und bas metallifche Bulver mit einem garten Binfel einreibt. Daburch erhalt bie Dberflache einen gang feinen metallifden Uebergug, ohne baf bie Charfe bes Abauffes auch nur im Minbeften leibet. Cobald die fo praparirte Form in die Rupfervitriollofung eingetaucht, und bie metallifden Enten ber Drabte h auf Die metal= lifte Dberfläche aufgefett fint, wird bie Rette baburch gefchloffen, baß die Binfplatte d in bas Gefaß c und bie an ihr befestigten Drabte f in Die Duedfilbernapfden g eingetaucht werben.

Die Bildung bes Rupferniederschlags geht von ben Punften aus, an welchen bie Drabte h bie Form berühren; es muffen befibalb biefe Drabte von Beit ju Beit auf anbern Stellen auf= gefest werben. Be nachdem ber Strom ftarfer ober fchwacher ift, hat ber Rupferniederfclag nach mehreren Tagen eine bin-

reichende Dide erlangt, um abgelost werden gu fonnen.

Auf biefe Beife laffen fich Debaillen, Basreliefs u. f. m. in

Rupfer vervielfältigen.

\$

3

Man bat in neuerer Beit fur bie Technit fehr wichtige Un= wendungen von ber Galvanoplaftif gemacht; es ift nämlich ge= lungen, durch Galvanoplaftit Solzichnitte mit aller Feinheit bes Driginals zu vervielfältigen, fo bag man beim Drud biefe Rupfertypen ftatt bes Driginalbolgichnittes anwenden fann; eine folde Rupfertype balt ungleich mehr Abbrude aus als ber Solz= fcnitt felbft, und ba man ja gleich beliebig viel bem Driginalfcnitt völlig gleiche Rupfertypen machen fann, fo bat man nicht mehr gu fürchten, daß fpatere Abbructe fcblechter werben ale bie fruberen. - Alebulich ift es mit gestochenen Rupferplatten. Gine Rupfer= platte fann nur 1000, bochftens 1500 gute Abbrucke liefern; mit Gulfe galvanischer Bervielfältigung ber Originalplatte fann man aber jest beliebig viele gute Aboruce eines Rupferftiches erhalten.

Weil Die fvateren Abbrude von Rupferplatten nicht mehr fo rein und icharf find wie die fruberen, fo haben bie erften 216= brude einer Rupferplatte einen großeren Berth; um biefe erften Albbrude von ben fpateren leicht erfenntlich zu machen, werben bie erften Abbrucke abgezogen, che noch bie Schrift unter ber Blatte ift, weffhalb fie Abbrude avant la lettre genannt werben.

Der Umftand, bag bie Rupferplatten nicht febr viel gute Aborude aushalten, brachte ten Ctablftich in Aufnahme; für Die Runft ift bieg von entschiedenem Rachtheil, weil bie batte Des Materials bem Runftler fo große Schwierigkeiten in ben Weg legt, baß er in Ctabl fein fo vollenbetes Runfmert liefern Durch bie Galvanoplaftit mirb nun mobl der Ctablftich wieder etwas jurudgebrangt werben, und bie Abbrude fann wie in Rupfer. avant la lettre haben nicht mehr ben Werth wie fonft, weil man jest eine ungleich größere Bahl gleich guter Mbbrude liefern fann.

Co wie man aus einer Auflojung von Rupfervitriol bas metallifde Rupfer am negativen Bole einer galvanifchen Rette ausscheiben fann, ebenfo fann man auch burch ten galvanifchen Strom Golb und Gilber aus geeigneten Auflojungen auf bestimmte metallifde Bormen niederschlagen, welche ben negativen Bol ber Rette bilben, und darauf beruht die galvanifche Bergolbung und Berfilberung. Die galvanische Bergoldung läßt fich ungleich leichter ausjuhr ren ale bie bis jest üblide Benervergolbung, melde batin besteht, bag man Gold in Quedfilber auflost, mit bem Gold-Amalgam bie gu vergoldenden Gegenflande bestreicht und bann bas Quedfilber im Feuer verbampft, fo bag nur noch bas Gold Dieg Berfahren leitet an zwei Uebelftanten, ch ift foftspielig, weil das verdampfte Quedfilber verloren geht; es ift ferner ber Gefundheit ber Arbeiter febr nachtheilig, weil bie eingeathmeten Quedfilberdampfe im Organismus als Gift mirfen, biefen Uebelftanden ift bie galvanifche Bergolbung nicht ausgefet fie ift mohlfeiler und ber Gefundheit burchaus nicht nachteit lig, man follte alfo mohl meinen, bag bie Quedfilbervergolbung balo gang burch bie galvanische Bergoloung verbrangt merten wurde; bis jest ift bieß jedoch noch nicht ber gall, weil fich bas Borurtheil verbreitet hat, die galvanische Bergolbung feb nicht fo bauerhaft wie die Feuervergolbung. Diese Meinung mag wohl badurch entstanden feyn, daß galvanifc vergolbete Genet ftanbe in ber That febr balb beim Gebrauche an ben bervot ragenden Stellen ihren Goldübergug verloren, moraus aber nur folgt, daß man fie nicht bid genug mit Gold überzogen batte. Bei der Feuervergoldung hat die Golofdicht von felbft fcon eine namhafte Dide, bei ber galvanifchen Bergolbung fann man aber ben zu vergolbenden Gegenftanden ichon burch einen unenblich bunnen Ueberzug bas Aufeben vollfommener Bergoldung geben; biefer allzudunne Ueberzug muß fich aber naturlich auch fehr balb abnüten. Dieg beweist aber nichts gegen die galvanische Bergoldung überhaupt, ba ja auch die galvanische Bergoldung eben so haltbar ist wie die Onecksilbervergoldung, wenn man nur ben Goldüberzug hinlanglich did werben läßt.

Fünfzigster Brief.

Gleftrochemifche Theorie.

In berfelben Weise mie Waffer merben auch Metalloxybe, Chlormetalle u. f. w. burch ben eleftrischen Strom zerlegt; babei scheibet sich Sauerftoff ober Chlor stets am positiven Bos, ber mit ihnen verbunden gemesene metallische Körper am negativen Bole aus.

Dany hat, wie ich bereits früher ermähnte, auch die Alfalien zerlegt, und den Beweis geliefert, daß fie eine Berbindung von Sauerstoff mit metallischen Körpern sind, die sich eben wegen ihrer großen Berwandtschaft zum Sauerstoff nur sehr schwierig isoliet dar-ftellen lassen. Welche Bedeutung diese Entdeckung für die Wissen-

schaft hatte, habe ich bereits fcon oben angebeutet.

:.5

100

10

3

1

M

1

15

100

1

80

1

1

1

Schon früher hatte man nohl vermuthet, daß eine innige Beziehung zwischen elektrischer Anziehung und chemischer Verwandtschaft bestehen musse; diese Idee erhielt aber erst eine Basis,
als die chemischen Wirkungen best galvanischen Stromes entdeckt
wurden. Man versuchte nun die chemischen Verwandtschaft als
das Resultat elektrischer Anziehung zu erklären, wonach sich dann
die chemischen Wirkungen des Stromes von selbst ergaben, und
die entstand die sogenannte elektroch emische Theorie, welche
freilich noch an manchen Mängeln leibet, die uns aber doch
ein Band liefert, welches zwei große Erscheinungsreihen, die elektrischen und die chemischen, verbindet.

In Beziehung auf ben Busammenhang zwischen Chemismus und Cleftricität find freilich die Gelehrten noch nicht einig, es wird über diesen Gegenstand noch vielfach hin= und hergestritten. Es wurde mich zu weit führen, wenn ich mich weiter in die Besprechung dieser Controverse einlassen wollte, was ich um so mehr unterlassen zu können glaube, als die Alten dieses Streites wohl noch lange nicht geschlossen sind, und ein definitives Urtheil vor sich ber hand noch nicht geben läßt. Dagegen will ich versuchen, Ihnen die verbreitetste Ansicht über den fraglichen Gegenstand wenigstens in ihren Grundzügen zu entwickeln.

So wie Bint und Rupfer, mit einander in Beruhrung gebracht, entgegengesett elettrifc werben, eben fo benft man fic, bag bie Utome je zweier Glemente entgegengescht eleftrisch merben, menn fie mit einander in Berührung tommen, und in Folge biefer entgegengefegten Gleftricitat zieben fie fich an, und baber bie Berwandtschaft muffen fich alle Glemente (Grundftoffe) in eine Meihe zusammenftellen laffen, welche ber fogenannten Spannungereihe entspricht, bie Gie icon oben fennen gefernt haben, b. f. Die Clemente muffen fich fo in eine Reihe gusammenftellen laffen, daß jedes vorhergebende, mit bem folgenden in Berührung gebracht, negativ eleftrisch wird. Die folgende Tabelle enthalt bie wichtigsten und bekannteren Glemente in Diefer Weife geordnet:

Gifen Gauerftoff Binf Schwefel Mafferftoff Stidftoff Mangan Chlor Muninium Phosphor Calcium Roblenftoff Barinm Gold Matrium Blatin Ralium Gilber

Die Reihenfolge Diefer Korper ift nicht wie bei ber Spans nungsreihe ber Metalle burch birette Bersuche bestimmt, sonbern meift aus bem demischen Berhalten ber Rorper geschloffen.

Nach ber elettrochemischen Theorie find die Atome ber Gle mente an und fur fich noch nicht eleftrisch, fie merben es erft in Berührung mit andern, und fo fommt es benn, baf ein nib berfelbe Korper bald positiv, bald negativ eleftrisch merben fam. So bilbet 3. B. ber Schwefel in Berbindung mit Sauerftoff bas eleftropositive, mit Wafferstoff bas eleftronegative Element.

Be weiter zwei Clemente in biefer Reihe von einander abe fteben, besto größer ift bie eleftrische Differeng, welche bei ihrt. Berührung auftritt, besto größer die Kraft, mit welcher fie fic angieben, befto größer alfo ihre demifche Bermanbtichaft.

Sauerftoff hat nur eine geringe Bermanbtichaft gu Goly, Blatin und Gilber; zu Blei, Gifen und Bint, welche in bet Spannungereihe foon weiter vom Sanerftoff abfteben, ift feint Berwandtichaft schon bebeutend größer. Noch weit größer ist die Berwandtschaft des Sauerstoffs zu ben metallischen Grundlagen der Erden und Alfalien, also zum Aluminium (metallischer Bestandtheil der Thonerde), zum Calcium (metallischer Bestandtheil der Anterde), zum Natrium und Kalium (welche sich mit Sauerstoff zu Kali und Natron verbinden).

Chen weil die Körper, welche das elektropositive Ende der Spannungereihe bilden, eine so außerordentlich starke Berwandtschaft zum Sauerftoff haben, halt es ichwer, sie vom Sauerstoff zu trennen und getrennt zu erhalten, und baber kommt es auch, daß bie Busammensehung der Alkalien und Erden erft so spat entreckt wurde.

Bunddift verbinden fich Die einfachen Stoffe immer je zwei gu binaren Berbindungen. Diefe binaren Berbindungen, alfo 3. B. bie Canerftoff=, Comefel= und Chlorverbindungen, zeigen unter fich ein abnliches Berbalten wie Die einfachen Stoffe unter fich; Diejenigen binaren Berbindungen ber Grundftoffe, welche fich burch negativ eleftrische Gigenschaften auszeichnen, merben Gauren genannt; Diejenigen, melde in ihren meiteren Berbin= bungen Die Rolle bes eleftropositiven Beftanotheils fpielen, bie Alfalien, Erben und Metalloryde, nennt man Galgbafen. Bei ber Berlegung eines Galges wird Die Gaure am positiven, Die Bafis am negativen Bole ausgeschieden. Der Charafter ber Gaure wird fich im Magemeinen um fo ftarter ausbruden, je naber ihre Elemente bem negativen Ende ber Spannungereihe liegen; baber ift Die Comefelfaure Die ftartfte aller Gauren. Der Cauerftoff bildet Cauren mit ben in ter Spannungereibe oben ftebenben Rorpern, Bafen bingegen mit ben am pofitiven Ente ftebenten Elementen, und in ber That ift Rali (Ralium und Canerftoff) Die ftartite aller Bafen.

Die elettrochemische Theorie reicht in ihrer jegigen Gestalt freilich noch nicht ans. um alle chemischen Erscheinungen vollstänbig zu erklären; aber bie auf sie gegründete Classification der Körper stimmt mit dem Berhalten derselben recht gut überein, und ist sehr geeignet, von den chemischen Gesehen eine flare Unsicht zu geben.

16

16

1


Ginundfünfzigfter Brief.

Ginwirtung elettrifcher Etrome auf einanber.

Noch einmal muß ich auf die Beziehungen grifden Magnetismus und Cleftricitat guructfommen. Die Betrachtung ber cemis iden Wirfungen bes Stromes bat uns babin geführt, eleftrifche und chemische Erscheinungen aus einem und bemfelben Pringip abguleiten, und ebenso liegt es nun nabe gu untersuchen, ob nicht auch Dagnetismus und Cleftricität Birfungen berfelben Grundfraft find. Betrachten wir beghalb Die gegenseitigen Birfungen zwijden eleftrijden Stromen und Magneten noch etwas naber. Der eleftrifde Strom fann eine bewegliche Magnetnabel ab-

lenten und ihr eine bestimmte Richtung geben; ce lagt fich bem nach vermuthen, baf ein fester Magnet auch im Stande fenn mirb, auf einen beweglichen eleftrifchen Strom richtend gu mirfen, baß zwifchen einem beweglichen Strom und einem feften Magnet anziehende und abstoßende Wirfungen beobachtet merben muffen,

Um folde Wirfungen nachzuweisen, ift es nöthig, ben Leigang fo wie gwifden zwei Magneten. tungebraht, welchen ber eleftrifche Strom burchlauft, febr leicht beweglich zu machen, was Umpere burch folgende Ginrichtung In einem Bretts



den find zwei Def fingfäulden fligt, welche oben rechtwinfelig umges bogen find und an ihren Enten Qued: filbernäpfchen x unb y tragen, von benen bas eine genau vertifal unter bem andern fteht. Bwis Saulden und ihren

horizontalen Armen barf burchaus feine metallifche Berbindung

Un bem untern Ende fann in jeden Meffingftab ein Rupfer braht eingefchraubt werben, ber gu einem Quedfilbergefaß führt; fo fieht benn ber eine Deffingftab mit bem Quedfilbergefag a, ber anbere mit b in leitenber Berbindung.

In die Queckfilbernapfchen x und y wird nun ein freisförmig gebogener Kupferdraht eingehängt. Die beiden Enden dieses Kupferdrahtes sind mit nach unten gerichteten Spigen versehen. Die Spige des oberen Drahtendes ift von Stahl und figt, der leichteren Beweglichkeit wegen, auf einer Glas= oder Achatplatte, welche den Boden des Queckfilbergefäßes x bilvet; die untere Spige sigt nicht auf, sie ist nur in das Queckfilber des untern Queckfilbernapfchens eingetaucht. Da wo die beiden Drahtenden sich etwa berrühren können, sind sie mit Seibe umwickelt, so daß der Strom nicht von einem Drahtende zum andern übergehen kann, sondern den freissörmigen Draht seiner ganzen Länge nach durchlausen muß.

Der Strom burchlauft ben freisförmigen leicht beweglichen Draht, sobald man in die Queckfilbergefäße a und b bie beiden Polorähte einer galvauischen Kette eintaucht. Wenn in b ber positive, in a ber negative Poloraht eingetaucht ist, so geht ber positive Strom durch ben Messsingtab d zum Quecksilbernäpschen y, von diesem durch ben beweglichen Leitungsbraht in der durch die Pfeile angebeuteten Richtung x und von da durch f nach a.

Nähert man biesem beweglichen Strome einen Magneiftab, so beobachtet man augenblicklich eine fraftige Cinwirkung, ber beswegliche Draht wird um seine vertifule Axe gebreht, und fommt endlich nach einigen Obeillationen in einer bestimmten Lage zur Ruhe.

Da ein Magnet eine richtenbe Kraft auf ben beweglichen Leiter ausubt, so kann man erwarten, baß auch ber Erbmagnetismus biesen Leiter richten werbe, wenn auch mit geringerer Kraft. Wenn man ben Draht sich gang felbst überläßt, so stellt er sich so, baß seine Ebene rechtwinkelig auf bem magnetischen Meridian steht.

Bur die Stellung des Gleichgewichts reicht aber die eine Bedingung, daß die Ebene des Drahts rechtwinkelig auf dem
magnetischen Meridian steht, noch nicht hin; der Draht ift nur
dann in seiner Gleichgewichtslage, wenn außer dieser Bedingung
auch noch die ersult ist, daß diesenige Hilfte des freisförmigen
Drahtes, in welcher der positive Strom aufsteigt, nach Westen
gekehrt ist. Sieht man nun den kreisförmigen Strom von Norben her an, so hat man den aufsteigenden Strom zur Rechten,
sieht man ihn von Suben her an, so hat man ihn zur Linken.

Aig. 63.

Erfett man ben freisformigen bemeg" lichen Draft, ben wir fo eben betrache teten, burch einen Coraubendraht, wie er Big. 65. bargeftellt ift, fo merren Die Beziehungen gwifden ber Gtroms richtung in ten Windungen und ber magnetifden Polaritat noch anfchaulis

der; ber Coranbentrabt ift fo eingerichtet, bag wenn er in Die Quedfilbernariden x und y bes Geftelles Big. 64. ein gebängt ift. ber Strom in gleicher Richtung alle einzelnen Din bungen burchläuft; ba fic nun alle einzelnen unter fich barallelen Windungen rechtwinkelig auf ben magnetifden Meridian ftellen, fo ift flar. bag bie Langenare bes gangen Schraubenbrahts fich in ben magnetischen Meridian ftellen ning; ber gange Schraus bendraft wird fich also verhalten wie eine Magnetnabel, bas eine Ente wird fich nach Rorten, bas andere wird fich nach

Menn fich ber Schraubenbraht unter bem Ginfluß bes Erbe magnetismus gerichtet hat, fo mird in jeder einzelnen Bindung Der positive Strom auf ber Meflieite auffteigen, auf ber Offeite Sieht man ben Nordpol bes Schranbendrabis von Morden ber an, jo bat man ben auffleigenden Strom gur Recht ten; fieht man ben Gubpol von Guben ber an, fo hat man ben aniffeigenden Girom ber Windungen auf ber Linfen.

Rehrt man, wenn der Schraubendraft unter bem Ginfing bes Erbmagnetismus gerichtet ift, ten Strom um, indem man bei Boldraht aus a in b und von b in a taucht, fo merben bie Bole bed Schraubenbrahte gewechfelt, ber gange Schraubenbraht macht eine Umbrehung von 1800, fo bag bas Ente, meldes eben nach Norden fcaute, nun nach Guben gerichtet ift.

Rabert man Diefem Coranbendrafte einen Magnetftab, fo wird bas eine Ente angezogen, bas andere wird abgeftogen; inem furg ber Schraubendraht zeigt bie größte Mehnlichfeit mit einem

Magneten.

Zweiundfunfzigfter Brief. Ampere's Theorie bes Magnetismus.

Die große Achnlichfeit zwischen einem Geraubenbraht, welcher von einem eleftrischen Strome burchlaufen wird, und einem Magneten, führte balb zu ber Ibee, baß bie magnetischen Erscheinungen selbst burch elektrische Ströme herworgebracht seyn könnten,
welche die einzelnen Gisen- oder Stahltheilchen umfreisen. Gisen
oder Stahl ift magnetisch, wenn die elektrischen Ströme, welche
die einzelnen Abeilchen umfreisen, in allen bieselbe Richtung
haben, wenn also alle diese kleinen Bartialströme unter sich parallel sind; die Ebene dieser einzelnen kleinen Ströme steht bann
natürlich rechtwinfelig auf der Uxe des durch sie gebildeten Magneten.

In jedem Onerschnitt eines Magneten nuß man nach biefer Theorie eine Menge tleiner gleichgerichteter N Kreisftröme annehmen; ftatt aller



biefer elementaren Strome aber, welche in einem Querschnitt bes Magnetstabs liegen, fann man sich benfelben von einem einzigen Strome umfreist benfen, welcher gleichsam bie Resultirende aller elementaren Strome biefes Querschnittes ift, und somit läßt sich ein Magnetstab als ein System unter sich paralleler geschloffener Strome benfen, ungefähr so wie es Fig. 66. anschaulich macht.


Halt man ben Nordpol gegen fich gewendet, so geht ber hypothetische Strom auf der linken Seite des Magneten nieder, auf ber rechten in die Bobe; ist aber der Sudvol gegen ben Beschauer gewendet, so steigt ber Strom auf der linken Seite auf und geht auf ber rechten nieder.

Um bie gegenseitige Unziehung und Abstogung magnetischer Bole auf elektrische Strome zurucklühren zu können, mußte Umpere erft noch bas gegenseitige Berhalten von Stromen auf Strome untersuchen; er sand, daß sich parallele Strome anzieshen, entgegengesette aber abstoßen.

Diefer Cap lagt fich mit Sulfe bes beiftehend gezeichneten Upparates, Fig. 67., nachweisen Aufeinem Brett
fteben zwei Wessingflabe, f und g, welche
oben rechtwinfelig umgebogen, mit bem Bo- ±
ben ein Viereck bilben.
Die beiben horizontalen Arme tragen bie

Ś

1



Quedfilbernapfden x und y, welche genau vertifal über einander fteben; in biefe Mapichen wird ein langliches, aus Draft gebogenes Rechted gang eben fo eingehangt, wie ber von Rupferbraht gebogene Ring in Die Napichen Des Gestelles Big. 64. Schraubt man nun Die Polvrabte in Die Deffingftabe ein, bringt man den Drahtrahmen in die Stellung, wie die Bigur zeigt, fo cirfulirt ber positive Strom wie es bie Pfeile andeuten; in f fleigt ber positive Strom auf, in bem Drabiflud ab, welches f gunachft liegt, geht er nieber; eben fo bat ber Strom in g und bem g zunächflliegenben Drabifluct de eine entgegengefeste Richtung.

In ber, in Sig. 67. bargeftellten Lage fann nun bas Rechted, wenn man es fich felbft überläßt, nicht bleiben, benn ab mirb von f und e d wird von g abgeftoffen; in Folge biefer Albe ftogung breht fich ber bewegliche Drahtrahmen um feine vertifale Umbrehungsaxe, und zwar breht er fich um 1800, bis cd bei f und ab bei g angefommen ift, in welcher Lage er fich als bann feststellt, weil sid ed und f, ab und g anziehen. Dieser Berfuch zeigt alfo beutlich, baß fich parallele Strome anziehen,

Wit Bulfe Diefes Capes läßt fich Die gegenseitige Wirkung entgegengefette aber abftoffen. ber Magnetpole erflaren, wenn man annimmt, bag bie Stabl ftabe von eleftrifden Stromen umfreist find, wie es bie Umpere's Figur 68. ftellt gwei fche Theorie fordert.

Fig. 68.



S Magnetftabe bar, von benen ber eine feinen Rords pol bem Cubpol bes ans

dern zufehrt; ein Blid auf die Figur genügt, um fich gu uber Beugen, bag in ben einander zugekehrten Bolen bie Strome par rallel laufen, bag alfo Ungiehung ftattfindet. Wird nun ber eine



N Magnet, etwa ber rechts, jo umgefehrt, baß jest zwei gleichnamige Bole,

bier zwei Gubvole, einander entgegenfichen, fo muß nun offenbar eine Abftogung ftattfinden, weil in ben einander zugefehrten Bolen die Strome entgegengesette Richtung haben. 3ft bet eine Magnet fest, ber andere beweglich, so wird fich ber bewegliche fo weit breben, bag nun in beiben bie Strome wieber parallel find. Nach biefer Anficht erklart fich auch bie magnetische Birtung ber Erbe gang einfach burch bie Annahme, bag bie Erbkrufte von elektrischen Strömen burchlaufen wird; biese Ströme in ber Erbkrufte muß man sich steets rechtwinkelig zum magnetischen Meribian, und zwar ben positiven Strom von Often nach Westen laufend benken.

Dreiunbfünfzigster Brief.

Inductions-Erfdeinungen.

Ein Magnet macht schon auf einige Entsernung hin ein ihm genähertes weiches Eisen magnetisch; ein elektrischer Körper kann auch, in die Ferne wirkend, einen isolirten Leiter durch Bertheis lung elektrisch machen; dieß drängt und zu der Frage hin, ob nicht auch elektrische Ströme eine solche Wirkung auf nahe liegende Leiter ausüben können, daß sie blos durch ihre Nähe in diesen Leitern auch elektrische Ströme erzeugen können.

Allerdings findet etwas der Art statt, wie Faradan, ber überhaupt schon eine Menge der wichtigsten Thatsachen fur die Elektricitätslehre zu Tag gefördert hat, zeigt. Faradan machte nämlich die wichtige Entdeckung, daß in einem in sich zurückslaufenden Leitungsdraht ein Strom hervorgerusen wird, solld ein benachbarter Draht von einem Strom durchlausen wird. Faxadan nennt diese Wirkung eines Stromes auf eine benachbarte geschlossene Drahtspirale Induction; man sagt nach Faradan, durch den elektrischen Strom in dem einen Drahte sen in dem andern Drahte ein Strom in ducirt worden.

Betrachten wir bie Gache etwas naber.

Auf einer Spule von Solz fepen zwei mit Seive übersponnene Ruspferdrähte fo aufgewickelt, wie mases bei Big. 70. sieht. Der eine Draht läuft hier neben bem ansbern her, ohne daß zwischen beiben eine leitende Berbindung stattsindet; wenn also ein Strom ben einen



Draft durchlauft, so kann er nicht unmittelbar in den andern übergehen. a und b find die Enden des einen, c und d die des andern Draftes. Der Uebersichtlichkeit wegen ist es gut, wenn die beiden neben einander herlaufenden Drafte mit verschiedensarbiger (etwa der eine mit rother, der andere mit gruner) Seide übers Guler. III.

11

ŧέ

fponnen find; ich will auch bes bequemeren Ausbruckes wegen ben einen Drabt ben rothen, ben andern aber ben grunen nennen,

Wenn man bie Enden cd bes einen, erwa bes grunen Drabtes mit einander in Berbindung bringt, fo entfleht in Diesem (grunen) Drubt augenblidlich ein eleftrifcher Strom, wenn man mit ben Drahtenden a und b des andern (rothen) Drabtes eine galvanische Rette folieft. Die Richtung best inducirten Stromes ift ber Richtung best inducirenten entgegengeset; wenn 3. B. ber inducirende Strom von a durch die Bindungen nach b geht, fo lauft ber inducirte von d nach c.

Diefer inducirte Strom ift jedoch gang vorübergebend, er tritt nur in bem Moment auf, in welchem bie Rette mit bem anbern Drabte geschloffen wird; bleibt die Rette geschloffen, fo ift nun im Rebendraht durchaus feine Stromwirfung mehr nachzuweisen; in dem Augenblide aber, in welchem man die Rette wieder öffnet, wird auch ber Rebendraht abermals von einem Strom burchs laufen, ber nun mit bem im Sauptdraft verschwindenden Strome

So oft man also mit den Enden des rothen (Saupt-) Drafts aleiche Richtung bat. Die Rette foliegt oder öffnet, wird ber grune (Reben-) Drabt von einem vorübergehenden Inductionsftrom burchlaufen.

Diefer Inductionoffrom ift im Stande, alle die Birfungen hervorzubringen, welche überhaupt ben eleftrischen Strom carafterifiren; befonders fraftig find aber die Birfungen bes Inductionsftrome auf die Nerven, wenn die Lange ber Draftwindungen

Um ben Juductionsftrom burch ben Korper geben gu loffen, einigermaßen bedeutend ift. muffen die beiden Enden des Nebenbrahtes mit metallenen Sand griffen verfeben fenn; hat man biefe in bie eiwaß befeuchteten Sante genommen, fo fublt man einen Schlag, abnlich bem Ent labungsichlage einer Leidner Flasche in bem Moment, in welchem mit dem Ende bes hauptbraftes eine galvanifde Kette geschloffen wird; einen zweiten Schlag fublt man beim Deffnen ber Rette.

Um eine bedeutende Wirkung auf die Nerven hervorzuhringen, nuß man nur die Schließunge= und Trennungefchlage in raichet Aufeinanderfolge durch ben Korper geben laffen; um bieß bu bewirken, hat man verschiedene, febr finnreiche Borrichtungen erbacht, die Ihnen leicht verständlich fenn werben, wenn Gie Ge legenheit haben, folde Apparate zu feben, welche jest zu mehle einiteben 2meeten, find, cinifchen Zweden angewandt werben und ziemlich verbreitet find. Mit folden Apparaten erhalt man die fraftigften phyfiologischen Wirkungen, auch wenn die galvanische Kette, die man in Anwendung bringt, nur aus einem einzigen fleinen Elemente besteht.

i

į,

5

13

K

3

10

M

1000

300

84

10

8

ij

j

ij

Wenn man die Bole eines einfachen Elementes direct mit ben etwas befeuchteten Sanden schließt, so fühlt man auch nicht die allerleiseste Spur eines Schlages; um einen solchen hervorzubringen, ist schon eine größere Anzahl von Elementen oder Blattenpaaren nöthig, wie ich dieß schon früher angeführt habe. Es kommt also bei den physiologischen Wirfungen, welche die Säule direct hervorbringen kann, nicht sowohl auf die Menge der Elektricität an, welche der Apparat zu liefern im Stande ist, als viellmehr auf die Größe der Spannung an den Polen, welche bekanntlich mit der Bahl der Plattenpaare zunimmt; es liegt also die Frage nache, wie es komme, daß man hier durch Vermittelung der Drahtwindungen einen kräftigen Schlag von einem einzigen Clement erhält, einen Schlag, der um so stärker ist, se länger die ausgewundenen Drahte sind.

Sang flar ift bie Sache allerdings noch nicht, mohl aber läßt fich benten, wie bas momentan in bem gangen Schließungssbrahte gestörte eleftrische Gleichgewicht eine ftogartige Wirkung hervorbringen nuß, welche um so größer wird, je langer ber Weg ift, auf bem bas eleftrische Fluidum in Bewegung zu seben ift.

Diese Unsicht, daß man es hier mit einer fibgartigen Wirfung zu thun habe, wird auch badurch unterstützt, daß man nicht eine mal zwei parallel laufende Drahtwindungen nöthig hat, um mit einem Clement starte physiologische Wirfungen hervorzubringen. Wenn man zur Schließung eines einzigen Plattenpaares einen sehr langen aufgewundenen Draht anwendet, so kann man beim Deffinen sowohl wie beim Schließen der Kette starke Schläge erhalten.

Bringt man an ben Enden eines fehr langen aufgewundenen Drahtes metallische Sandgriffe an, die man in die etwas beseuchteten Sande nimmt, so erhält man einen starten Schlag, wenn man mit den Drahtenden die Rette schließt; einen zweiten wenn man öffnet. Um einsachsten läßt fich dieß bewerkstelligen, wenn man die Boldrähte der Kette in zwei Queckfilbergefäße führt, und die beiden Enden der Drahtwindungen in diese Napschen einstaucht und wieder herauszieht.

Cehr bedeutend mird ber Effect vermehrt, wenn fich innerhalb ber Windungen ein Rern von weichem Gifen befindet.

Da auch hier die Wirfung auf Die Nerven von einer mog-

lichft raschen Auseinanderfolge ber Schläge abhangt, so hat man auch bei solchen einsachen Drahtrollen solche Borrichtungen ans gebracht, wie bei ben Inductionsrollen, um durch sie möglichft rasche Auseinanderfolge ber Schließungen und Trennungen zu bewirfen.



Sowie durch eleftrische Ströme, so können auch durch Magnete eleftrische Ströme inductirt werben. — Auf eine Hülfe von holz oder Messing sen ein recht langer (etwa ein mehrerer hundert Buß langer) übersponnener Rupferdraht aufgewunden und die Enden mund n desselben, Fig. 71., an den Enden eines in vielfachen Windungen um eine empfindliche Magnetnadel herumgeleiteten Aupferdrahtes (eine solche Borrichtung heißt der Multiplis

cator) befestigt, so daß der Multiplicatordraht eine metallische Berbindung zwischen den Drahtenden m und n bildet. Sobald man nun einen Magnetstab in die Huse einschiebt, wie dieß in der Figur angedeutet ist, so werden in den Drahtwindungen, welche die Huse einschieden, eleftrische Ströme inducirt, die natürlicherweise auch die Windungen durchlaufen, welche die Magnetnadel umgeben, und eine Ablenkung derselben bewirken.

Diese Ablenkung ber Magnetnadel ift nur eine momentane, fie geschieht, wenn ber Magnetstab in die Gulfe eingeschoben wird; bleibt aber ber Magnet nun ruhig in ber Gulfe steden, so fehrt die Nadel wieder in ihre Gleichgewichtslage zurud, in welcher ste auch nach einigen Oscillationen wieder zur Ruhe kommt.

Ift bie Nabel, mahrend ber Magnetstab in ber Gulfe steden bleibt, wieder in ihrer Gleichgemichtslage zur Ruhe gefommen, so erfolgt eine abermalige Ablentung ber Magnetnabel, entgegengesetzt ber beim Einschieben beobachteten, wenn man ben Magnetstab wieder aus ber Hulfe herauszieht.

In einer geschlossenen Drabtspirale werden also elettrische Strome inducirt, wenn man ihr einen Magueten nabert, und wenn man benfelben wieber entfernt.

Aus ber Richtung, nach welcher hin bie Nabel bes Multiplicators abgelenkt wird, kann man auf bie Richtung bes inducirten Stromes schließen; es ergibt fich auf biese Weise, baf bei Annaherung bes Magneten ein Strom inducirt wird, beffen Richtung ben Stromen entgegengesett ift, welche nach ber Ampere'fcen Theorie ben Magneten umtreifen; beim Wegziehen bes Magneten haben bie inducirten Ströme biefelbe Richtung, wie die Ströme bes Magneten felbft.

(10

203

10

Time

177 Jul

32 6

15:2

1:00

(The

THE P

1

Printer.

3/1/2

200

316

1 1765

1 10

(Acti

THE S

110

自能

故

d

10

Ħ

ř

ø


Die burch Annäherung und Entfernung eines Magneten inducirten Ströme bringen alle Wirkungen gewöhnlicher elektrischer Ströme hervor. Unterbricht man die Schließung der Spirale in dem Moment, in welchem eben ein Strom inducirt wird, so erscheint ein Funken; im menschlichen Körper bringen diese Inductionsströme Schläge hervor; durch Wasser geleitet, zerseben sie dasselbe; durch dunne Drähte geleitet, machen sie dieselben alübend.

Um alle biefe Wirfungen burch folde von Magneten inducireten Ströme hervorzubringen, bedarf es jedoch eigener Apparate, um die Inductionsspiralen rasch genug den Magnetvolen zu nähern und fie wieder von ihnen zu entfernen, um den Strom auf die geeignete Weise im richtigen Moment zu unterbrechen u. s. w. Dieß alles leiften die sogenannten Dagnet=Eleftrisirmaschinen.

Im Befentlichen bestehen biese Maschinen aus einem festliegenben Suseisenmagnet, an beffen Bolen bie um eine feste Are brehbaren, mit Eisenkernen versehenen Inductionsrollen rasch vorüber rotiren. Die nähere Einrichtung bieser Magnetelektristrmaschinen, welche ebenfalls bei Aerzten östers angetroffen werden, Iernen Sie am besten burch die Anschauung selbst kennen; Sie werden sich an solchen Apparaten immer leicht orientiren können, ba Ihnen ja nun bekannt ift, auf welchen Grundsäten ihre Wirkung beruht.

Die meisten Erscheinungen ber burch Magnetismus inducirten Ströme lassen sich sehr schön an bem Apparat, Kig. 72. (S. 166), zeigen. Sie wissen, daß ber Magnet rotirt, wenn man einen electrischen Strom durch die Windungen der Rahmen gehen läßt; ift dieß aber nicht ber Fall, sett man dagegen die Säulchen der Federn 1 und 2 in leitende Verbindung, so wird in den Rahmenwindungen ein Strom inducirt, wenn man den Magneten mittelst einer Kurbel umdreht. Leitet man diesen Strom durch einen bunnen Platindraht, so wird er glühend; schaltet man in den Verbindungsbogen zwischen den Säulchen 1 und 2 einen Wassersersetzungsapparat ein, so tritt die Wasserzersetzung ein, sobald der Magnet rasch gedreht wird. Auch elektrische Schläge kann man mittelst dieses Apparates hervorbringen, doch ist er eigentelich nicht zu diesem Zweck construirt.





So oft also ein rotirender Magnet ober ein Cleftromagnet fich einer geschlossen Drahtwindung nahert, werden Ströme inductirt, die den seinigen entgegengesetzt sind, die ihn also abstoßen; diese inductren Ströme sind demnach ein bedeutendes hinderniß, welches die Notationsbewegung der elektrischen Motoren überwinden muß, die Sie im vier= und fünfundvierzigsten Briefe fennen Iernten. In diesen Inductionsftrömen ist vorzugsweiße der Grund zu suchen, warum die elektrischen Motoren die gebofften Effecte nicht gegeben haben.


Bierundfünfzigster Brief. Thermo: Elettricität. Faradan's neue Entbeckung.

Ich habe icon bavon gesprochen, wie alle Naturfräste mit eine anber in Beziehung stehen, wie immer mehr Busammenhang zwischen Anfangs ganz isolirt bastehenben Erscheinungsreihen aufgesunden wird, je mehr unsere Kenntnisse durch neue Ersabrungen bereichert werden. So sind Licht und Wärme vielsach verwandt; nähere Beziehungen zwischen ihnen kannte man aber nicht, bis Melloni die Gesetz der strahlenden Wärme näher untersuckt, und nachwies, daß die Gesetz der Fortpflanzung der ftrahlenden Wärme ganz dieselben sind wie die Gesetz der Fortpflanzung

zung bes Lichtes, so baß es jest in hohem Grabe wahrscheinlich ift, daß die Erscheinungen der Wärme und des Lichtes sich noch auf ein und dasselbe Brinzip werden zurückführen lassen. Wir haben gesehen, welche Beziehungen zwischen Elektricität und Mag-netismus, zwischen Elektricität und Chemismus stattsinden; bestrachten wir nun auch noch das Wenige, was man bis jest von einem Zusammenhang zwischen Elektricität und Wärme, zwischen Clektricität und Licht weiß.

Durch ben eleftrischen Strom fonnen Metallbrahte erwarmt, ja fogar glühend gemacht und geschmolzen werben, umgekehrt aber können auch burch Barme eleftrische Strome erzeugt werben.

In Fig. 73. sen ab ein rechtwinkelig gebogener Rupferstreisen, auf bessen beiden Enden ein Wisnuthftreisen od aufgelöthet ift, so daß diese zusammen ein längliches Rechted bilden, dessen untere hälfte von Aupfer, dessen obere von Wisnuth ist. In der Mitte des Kupferstreisens ift eine Spige besestigt, auf welcher eine Magnetnadel spielt.




Dieser Apparat sen so aufgestellt, daß die Ebene des längslichen Bierecks in den magnetischen Meridian fallt, so wird die Magnetnadel gerade unter od liegen; wird aber nun die eine Löthstelle, etwa die bei bd, durch eine fleine Weingeststamme erwärmt, während die andere kalt bleibt, so entsieht ein elektrisscher Strom, welcher das Rechteck umkreist, und bessen Gleichzurch die Ablenkung der Wagnetnadel aus ihrer bisherigen Gleichzenwichtslage erkannt wird. Noch ftärker sind die elektrischen Ströme, wenn man statt Wismuth und Kupfer Wismuth und Antimon combinirt. Auch die Combination anderer Metalle liesert solche Ströme, doch ungleich schwächer.

Wenn also Stabe aus zwei verschiedenartigen Metallen eine in fich felbst zurukflaufende Kigur bilden, also an zwei Stellen zusammengelöthet find, so entsteht ein elektrischer Strom, wenn eine Röthstelle erwarmt wird, mahrend die andere kalt bleibt. Solche durch ungleiche Erwarmung der Löthstellen erzeugte Ströme nennt man ihres Ursprungs wegen ther no eelektrische Ströme.

So wie man burch Combination mehrerer Plattenpaare gur voltaischen Saule ftartere Strome erhalt, so laffen fich auch

burd Combination mehrerer thermo-eleftrischen Clemente verstärste thermo-eleftrische Ströme erhalten. Gine solche Combination wird ges wöhnlich folgendermaßen hergerichtet: Gine Reihe von Wismuth und Antimonstäben find so zusammengelöthet, daß die Löthstellen abs wechselnd auf die eine und auf die andere Seite fallen, wie Sie



8ig. 74.

bieß in Sig. 74. angebeutet finden. Auf diese Weise kann man ein ganzes Bundel thermo-eleftrischer Elemente verbinden, und damit sie nicht so leicht zerbrechen, werden die Zwischenräume mit Gops

ausgegoffen. Ein folder Apparat heißt eine thermo-eleftrische Gaule. Ift nun bas erfte und lette Stabden ber thermo-eleftrischen Saule burch einen Metallbraht verbunden, so wird bieser von einem Strom burchlaufen, sobald die Löthstellen auf der einen Seite, also 1, 3, 5 u. f. w., erwärmt werden, während die auf der andern Seite kalt bleiben.

Benn ber Draht, welcher bie beiben Bole ber thermo-elektrischen Caule verbindet, einen Multiplicator bildet, fo reicht schon eine sehr geringe Temperaturdifferenz der Löttstellen auf der einen und ber andern Seite hin, um die Magnetnadel bes Multipliscators abzulenken. Mit solchen thermo-elektrischen Säulen hat Mels loni die wichtigften Entdeckungen über ftrahlende Wärme gemacht.

Dhne bie Gefete ber thermo-elektrifden Strome naber ju bestrachten, wollen wir uns nun zu ben Beziehungen zwifden Licht, Magnetismus und Elektricität wenben.

Die elektrischen Lichterscheinungen find bereits in früheren Briefen besprochen worden; bis jest geben sie noch nicht ben mindeften Anhaltspunkt, um eine Unsicht über ben innern Busammenhang zwischen Licht und Elektricität bilden zu können.

Eleftrifche Wirkungen bes Lichtes find noch nicht bekannt; bas gegen hat man gefunden, bag wenn man bie eine Halfte einer Stahlnabel einem ftarken blauen ober violetten Lichte ausseht, wenn man etwa bie eine Halfte ber Nabel in bas blaue ober violette Licht bes Spectrums halt, bag alsbann bie Nabel magnetisch wird.

Eine höchft merkwurdige Cinwirkung bes elektrifchen Stromes auf bas polarifirte Licht hat Faraban, ber bie Biffenschaft fon mit fo viel wichtigen Thatfachen bereichert hat, erft in ber neuesten Beit entbeckt. Dit Recht hat biefe Entbeckung bas größte

Aufsehen erregt, benn es läßt sich mohl erwarten, daß bieß neue Factum ben Ausgangspunkt zu einer großen Menge wich= tiger Entbeckungen bilben wird, wenn es auch bis jest noch völlig isolirt und burchaus unvermittelt basteht.

Die Lehre vom polaristrten Licht habe ich in meinen Briefen an Sie nicht besprochen, weil biese schwierige Materie sich nicht wohl behandeln läßt, ohne in Details einzugehen, die sich nicht für briefliche Mittheilungen eignen; bessenungeachtet hoffe ich Ihnen flar machen zu können, in was eigentlich die neueste Entsbekung Faraday's besteht.

Man kann aus durchsichti=
gem Kalkspath Prismen ma=
chen, die aus zwei Stücken,
abc und bcd, zusammenge=
fett, ungefähr das Ansehen der

TILP

min mi

de p

70 37

TIME

沙拉

17 10

IN THE

2 15

, TOTAL

BE FO

. 333

[Pung

100

10 10

1775

2016

43

M. All

150


15

gli

de

y

4



Kig. 75. haben. Der Querschnitt dieser Prismen hat die Gestalt einer Raute, Fig. 76. Hält man nun zwei solche Prismen so hinter einander, daß die große Diagonale des Querschnitts in beiden parallel ist, daß also für beide etwa die große Diagonale des Querschnitts horizontal liegt, so fann man durch beide durchsehen, d. h. das Licht, welches durch das erste Prisma hindurchgegangen ist, kann auch durch das zweite hindurchgehen; wenn aber die beiden Prismen gekreuzt sind, wenn also die große Diagonale des Querschnitts im einen horizontal, im andern verstifal ist, so wird das Licht, welches durch das erste gegangen ist, vom zweiten nicht mehr durchgelassen.

Ein solches Prisma sen nun an jedem Ende einer eisernen Röhre angebracht, die auf jeder Seite mit einer Glasplatte versichlossen und mit Wasser gefüllt ist. Sind die beiden Prismen parallel gestellt, so kann man durch sie und das Wasser der Röhre nach einer hinter den Apparat gestellten Lampenstamme sehen; dreht man aber nun das eine Prisma um seine Längenaxe um 90° um, so daß die entsprechenden Diagonalen der Querschnitte der Prismen einen recht Winkel mit einander machen, so kann man die Flamme nicht mehr sehen, das Gesichtsfeld erscheint dunkel.

Nun aber ift zur Anstellung bes neuen Faraban'ichen Berfuchs bas eiferne Rohr mit vielen Windungen übersponnenen Rupferbrahts umgeben. — Die Prismen fenen gefreuzt, also bas Gesichtsfelb bunkel. — Läßt man nun einen elektrischen Strom burch bie Drahtwindungen gehen, so wird die Lichtstamme wieber fichtbar; man muß bas eine Prisma um einige Grabe um feine Langenare und zwar nach berjenigen Richtung breben, in welcher ber positive Strom in ben Windungen cirkulirt, bamit bie Lichtstamme wieder verschwindet.

Es ift nun bie Frage: Ift biefe Ericheinung eine Folge ber Ginwirfung bes eleftrifchen Stromes auf ben Lichtftrahl felbft, ober bringt ber eleftrifche Strom in bem Baffer, meldes er umfreist, eine folde Molecular-Beranberung bervor, bag baburch ber Lichtstrahl nun auch wieber burch bas zweite Brisma geben fann? Letteres ift mabriceinlich, benn es gibt mehrere Rorper, welche Die Gigenschaft haben, bag fie bas Gefichtefeld wieber hell mas den, wenn fie zwifden zwei gefreuste Ralffpath-Brismen gebracht werben; es ift nun mahricheinlich, bag ber Molecular-Buftanb bes Baffers burch ben eleftrifden Strom fo geanbert mirb, baf es biefelbe Wirfung auf bas polariffrte Licht ausubt, wie jene Rorper. - Maber fann ich mich auf biefen intereffanten Gegenftanb nicht einlaffen, ohne vorher vollständig die fcwierige Lehre von ber Bolarifation bes Lichtes zu entwickeln, was bier nicht mobl angeht. Sollten Sie fpater mehr Duge finden, biefen Gegenftand einem grundlicheren Studium gu unterwerfen, fo rathe ich Ihnen, Die Lebre von ber Polarifation bes Lichtes in einem guten Lehrs buch ber Phyfif in ber Weise burchzugeben, bag Gie ftete bie bort beidriebenen Berfuche gleich anftellen, benn ohne unmittels Bare Anschauung ift es rein unmöglich, bier gu flaren Botftellungen zu tommen. - In Begiehung auf Die Farabay'iche Ericeinung will ich nur noch bemerten, bag wir bis jest noch nicht bie entferntefte Spur einer Erflarung berfelben haben.

Die wichtigsten Lehren ber neuern Physik habe ich nun in meinen brieflichen Mittheilungen an Sie besprochen. Es konnte babei nur mein Zweck sein, Ihnen die wichtigsten Thatsachen in großen Zügen vorzuführen, und Sie auf dem Velde der Physik in der Weise zu orientiren, daß Sie nun mit Erfolg die einzelnen Erscheinungsreihen näher studiren können, wozu es an trefflichen Lehrmitteln nicht fehlt. — Ich schließe mit dem Bunsche, daß es mir gelungen sein möchte, Ihnen Luft zu einem tiefern Studium der Physik gemacht und Ihnen daffelbe durch dies Borbereitung einigermaßen erleichtert zu haben.

20.1.63

